



SuperNova

Supernova Ingranditore e Screen Reader

Versione 25



Dolphin Computer Access Ltd



Data di pubblicazione: 30 March 2026

Copyright © 1998-2026 Dolphin computer Access Ltd.

Technology House
Blackpole Estate West
Worcester WR3 8TJ
Regno Unito
Tel.: +44 (0) 1905 754577

Tutti i diritti riservati in tutto il mondo.

CAPITOLO 1

Installazione e Set Up

1.1 Avviare SuperNova

SuperNova si avvia automaticamente dopo il log-on, se non avete indicato diversamente durante il processo di installazione.

E' possibile avviare SuperNova manualmente dopo il log-on usando il tasto rapido di SuperNova.

Premere CONTROL + SHIFT + S.

Se è stata installata una nuova versione insieme ad una versione già presente sul PC, alla nuova versione verrà attribuito il seguente tasto rapido:

Premere CONTROL + SHIFT + D.

E' possibile lanciare SuperNova selezionando il tasto rapido di SuperNova nel menu Start di Windows. Questo è in Programmi, sottomenu Dolphin.

1.2 Avviare SuperNova per la prima volta

La prima volta che avviate SuperNova dopo l'installazione, sarete guidati nella procedura di attivazione.

La procedura di attivazione vi guiderà nelle operazioni di sblocco e attivazione del software.

1.3 Imparare i Tasti Rapidi

E' possibile usare il comando Descrivi Tasto di SuperNova per imparare ad usare la tastiera e i tasti rapidi di SuperNova.

Un'applicazione non attiverà i comandi relativi ai tasti premuti mentre usate la modalità Descrivi Tasto.

Per attivare o disattivare "Descrivi Tasto":

Tasti Rapidi "Descrivi Tasto"

| Funzione | PC da tavolo - Gruppo Tastierino Numerico di Default | PC portatile - Gruppo Universale |
|---------------------------------------|--|--|
| Attivare o disattivare Descrivi Tasto | Premere BLOCCA MAIUSCOLA + BARRA. | BLOCCA MAIUSCOLA + 1 |

1.4 Uscire da SuperNova


Per uscire da SuperNova:

1. Premere CONTROL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE. Si aprirà il Pannello di Controllo di SuperNova.
2. Premere ALT + F. Si aprirà il menu "File".
3. Premere FRECCIA GIU' fino a "Uscire da SuperNova" e premere INVIO. Apparirà un messaggio che vi chiederà di confermare che volete uscire dal programma.
4. Usare il TAB fino al pulsante "Sì" e premere SPAZIO.

CAPITOLO 2

Pannello di Controllo di SuperNova

2.1 Utilizzare il pannello di controllo SuperNova



Il pannello di controllo di SuperNova è la finestra che contiene tutte le impostazioni di SuperNova.

Potete trovare le impostazioni di SuperNova nella barra dei menu e nella barra dei pulsanti del Pannello di Controllo.

La barra dei menu, ovvero la barra orizzontale posizionata sotto la barra del titolo, elenca le opzioni sotto forma di menu a tendina e dà accesso a tutte le impostazioni disponibili in SuperNova. La barra dei pulsanti, posizionata sotto la barra dei menu, contiene pulsanti grandi e facilmente accessibili e consente di attivare/disattivare le impostazioni più usate di SuperNova.

La parte finale del Pannello di Controllo di SuperNova è la barra di stato. La barra di stato, ovvero la barra orizzontale nella parte inferiore del Pannello di Controllo, dà informazioni sui file di impostazione in uso.

E' possibile passare dalla versione completa ad una versione più compatta del pannello di controllo usando i pulsanti Ripristina ed Ingrandisci sulla barra del titolo del pannello di controllo.

Potete aprire il Pannello di Controllo di SuperNova in diversi modi. Usate quello che si adatta di più alle vostre esigenze.

Per aprire il pannello di controllo principale di SuperNova

Premere CONTROL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE.

Si aprirà la finestra di dialogo completa del "Pannello di Controllo".


In alternativa, usando il mouse, per aprire il

Pannello di Controllo:

Cliccare l'icona di SuperNova nell'area di notifica di Windows.

Per aprire il pannello di controllo di SuperNova come semplice menu:

Premere BLOCCA MAIUSCOLA +BARRA SPAZIATRICE o CLIC DESTRO sull'icona di SuperNova nell'area di notifica di Windows.



2.2 Comandi tastiera per muoversi nel Pannello di Controllo di SuperNova

Le tabelle seguenti contengono una lista di comandi tastiera per aiutarvi ad utilizzare il Pannello di Controllo. Questi comandi tastiera sono anche

comandi standard di Windows che si utilizzano normalmente anche in Windows.

Comandi Tastiera per la Barra Menu.

| Funzione | Tasto Rapido |
|---|--------------------------------------|
| Spostare il focus alla barra menu | ALT |
| Spostare il focus lungo la barra menu | FRECCIA SINISTRA o FRECCIA DESTRA |
| Aprire la voce del menu che contiene il focus | FRECCIA GIU' o INVIO |
| Vai su un elemento della Barra Menu e aprilo | ALT + lettera sottolineata |
| Spostarsi in un menu aperto | FRECCIA GIU' o FRECCIA SU |
| Apri un sottomenu | FRECCIA DESTRA o INVIO |
| Chiudere un sottomenu | FRECCIA SINISTRA o ESC |
| Selezionare una voce del menu | INVIO |

Comandi Tastiera per finestre di dialogo

| Funzione | Tasto Rapido |
|--|-------------------------------|
| Spostarsi al controllo successivo: | TAB |
| Spostarsi al controllo precedente: | SHIFT + TAB |
| Premere un pulsante, attivare una casella di controllo o selezionare un'opzione. | BARRA SPAZIATRICE |
| Spostarsi direttamente a un controllo | ALT + lettera sottolineata |
| Apri la scheda successiva in una finestra con schede multiple | CONTROL + TAB |

| | |
|---|-----------------------|
| Apri la scheda precedente in una finestra con schede multiple | CONTROL + SHIFT + TAB |
| Annulla | ESC |

2.3 Impostazioni nel Pannello di Controllo di SuperNova

Tutte le Opzioni di SuperNova possono essere attivate dai menu del Pannello di Controllo. La lista seguente riassume lo scopo dei menu.

- Menu File:

Il menu "File" contiene opzioni per selezionare il vostro profilo utente e per gestire correttamente i file Impostazioni di SuperNova. Ciò comporta creare, modificare, importare ed esportare i File Impostazioni. Il menu "File" contiene anche il comando per uscire da SuperNova.

- Menu Ingrandimento.

Il menu "Ingrandimento" contiene le opzioni per controllare l'ingrandimento, i colori schermo, l'evidenziato e altre opzioni ingrandimento. Potete accedere a queste impostazioni anche attraverso la barra pulsanti di SuperNova.

- Menu Voce.

Il menu "Voce" contiene le opzioni per controllare ciò che SuperNova vocalizza. Ciò include le impostazioni della voce come volume e velocità, oltre ad opzioni che controllano ciò che SuperNova vocalizza quando digitate, leggete o modificate un testo.

- Menu Braille

Il menu Braille contiene opzioni per controllare ciò che viene visualizzato sul display braille. Include la tabella Braille, la lingua e gli attributi del testo.

- Menu Media

menu "Media" contiene opzioni per fare scansioni, ricercare libri, leggere notizie online, ascoltare stazioni radio e podcast.

- Menu Generale.

Il Menu Generale contiene opzioni che controllano il comportamento di SuperNova, incluse le preferenze per l'avvio, le impostazioni per l'aggiornamento, l'aspetto del Pannello di Controllo e della tastiera di SuperNova e i tasti rapidi.

- Menu Aiuto.

Il menu Aiuto contiene i tasti rapidi per importanti contenuti, come il Manuale e le info sulla versione del prodotto. L'opzione Info fornisce informazioni sull'identificativo cliente, oltre alla versione di SuperNova che state usando. Quando richiedete un'assistenza tecnica, accertatevi di avere queste informazioni a portata di mano.

2.4 Modificare l'aspetto del pannello di controllo di SuperNova

Potete fare molte modifiche al Pannello di Controllo di SuperNova. Per esempio, potete nascondere la barra pulsanti, la barra di stato, potete non visualizzare il Pannello di Controllo quando avviate SuperNova e rimuoverlo dalla barra delle attività di Windows.

Per ulteriori informazioni su come modificare il Pannello di Controllo di SuperNova, si veda "Finestra di dialogo Pannello di Controllo Generale".

2.5 Chiudere il pannello di controllo di SuperNova

Potete chiudere il Pannello di Controllo di SuperNova in diversi modi.

Per fare ciò:

Premere ESC.

Oppure

Cliccare il simbolo per ridurre a icona nel Pannello di Controllo.

Facendo così, il Pannello di Controllo di SuperNova scompare e il focus torna all'applicazione con cui stavate lavorando. SuperNova continua a funzionare.

NOTA: se premete ALT + F4 o cliccate sul pulsante Chiudi nella barra titolo del Pannello di Controllo, allora SuperNova penserà che volete chiudere il programma. Prima di uscire, un messaggio appare chiedendo di confermare.

CAPITOLO 3

Ingranditore

3.1 Consente di attivare o disattivare l'ingrandimento




È possibile attivare o disattivare l'ingrandimento utilizzando le opzioni "visive" nel pannello di controllo di SuperNova o utilizzando i tasti di scelta rapida. Se si utilizza un dispositivo touchscreen, è anche possibile attivare o disattivare l'ingrandimento toccando due volte tre dita.

Tasti di scelta rapida lente di ingrandimento

| Funzione | Desktop - Con tastierino numerico predefinito | Portatile - Universale |
|--|---|------------------------|
| Consente di attivare o disattivare l'ingrandimento | CONTROL SINISTRO + INVIO NUMPAD | ALT + 0 |

Se si utilizzano più monitor e la casella di controllo "Consenti livelli di ingrandimento diversi su ciascun monitor" è attivata nella finestra di dialogo delle impostazioni "più monitor" di SuperNova, quando si preme il tasto di scelta rapida ingrandimento attivato/disattivato, l'ingrandimento viene attivato o disattivato solo sul monitor su cui è attivo il puntatore del mouse.

3.2 Modificare le dimensioni dell'ingrandimento



È possibile modificare la potenza dell'ingrandimento da 1,2x a 64x. È possibile modificare le dimensioni dell'ingrandimento utilizzando le opzioni "visive" nel pannello di controllo di SuperNova o i tasti di scelta rapida. Se si utilizza un dispositivo touchscreen, è anche possibile modificare l'ingrandimento facendo una presa di 2 dita o allungando 2 dita.

Tasti di scelta rapida lente di ingrandimento

| Funzione | Tasti di scelta rapida del desktop | Portatile - Universale |
|---------------------------|---|---|
| Aumentare l'ingrandimento | CONTROL SINISTRO + NUMPAD PIU' o BLOC MAIUSC + ROTELLINA DEL MOUSE VERSO L'ALTO | ALT + UGUALE o BLOC MAIUSC + ROTELLINA DEL MOUSE VERSO L'ALTO |
| Ridurre l'ingrandimento | CTRL SINISTRO + MENO o BLOC MAIUSC + ROTELLINA DEL MOUSE VERSO IL BASSO | ALT + TRATTINO o BLOC MAIUSC + ROTELLINA DEL MOUSE VERSO IL BASSO |

utilizzano più monitor e la casella di controllo "Consenti livelli di ingrandimento diversi su ciascun monitor" è attivata nella finestra di dialogo delle impostazioni "più monitor" di SuperNova, quando si premono i tasti di scelta rapida per aumentare o diminuire l'ingrandimento, l'ingrandimento aumenta o diminuisce solo sul monitor su cui è attivo il puntatore del mouse.

3.3 Cambia Modalità Ingrandimento



Potete scegliere diverse modalità per lo schermo quando usate l'Ingrandimento di SuperNova. Ci sono tre modalità di visualizzazione:

- Schermo Intero.
Questa visualizzazione riempie lo schermo con una porzione del "reale" schermo di Windows.
- Finestra Fissa.
Questa visualizzazione mostra la porzione ingrandita dello schermo in una piccola finestra statica. Potete cambiare la dimensione e la posizione della finestra.
- Lente Ingrandimento
Questa visualizzazione si comporta come se posizionaste una lente di ingrandimento sullo schermo. Così vedete la porzione di schermo ingrandita in una piccola finestra che si sposta. Potete cambiare la dimensione e la posizione della finestra.
- Lente Automatica
Questa visualizzazione si comporta come la Lente Automatica, ad eccezione del fatto che la finestra ingrandita si ridimensiona automaticamente alla dimensione del focus corrente. Questa visualizzazione è utile se usate la tastiera per navigare e preferite vedere lo schermo non ingrandito sullo sfondo.

- **Schermo Diviso.**
Questa visualizzazione divide lo schermo in due parti: una finestra ingrandita e una finestra non ingrandita. Potete scegliere dove la finestra ingrandita deve apparire e la dimensione della finestra ingrandita. La separazione tra la porzione di schermo ingrandita e quella non ingrandita è una riga nera. Questa modalità è particolarmente utile quando utilizzate un videoingranditore da tavolo.

E' possibile modificare lo stile di visualizzazione usando le opzioni "Ingrandimento" nel pannello di controllo di SuperNova oppure usando i tasti rapidi.

Tasti Rapidi per Ingrandimento

| Funzione | PC da tavolo - Gruppo Tastierino Numerico di Default | PC portatile - Gruppo Universale |
|---|--|--|
| Cambia Modalità Ingrandimento | CONTROL SINISTRO + 7 TN | CONTROL DESTRO + F2 |
| Modifica orientamento quando in modalità Schermo Diviso | CONTROL SINISTRO + 1 TN | Non assegnato |

Occorre notare che è possibile modificare la dimensione e il colore del bordo intorno alla Finestra Fissa, alla Lente Ingrandimento, alla Lente Automatica e allo Schermo Diviso. Farete queste modifiche nella finestra di dialogo "Opzioni Avanzate Ingrandimento".

3.4 Modificare le dimensioni e la posizione della finestra ingrandita

È possibile modificare le dimensioni e la posizione della finestra fissa, della lente di ingrandimento e della finestra schermo diviso. È possibile apportare la modifica utilizzando una modalità di modifica dell'ingrandimento.

Per regolare le dimensioni e la posizione della vista finestra fissa:

1. Scegliere "finestra fissa" come impostazione vista lente di ingrandimento.
2. Se si utilizza l'impostazione dei tasti di scelta rapida sul desktop, premere CTRL SINISTRO + NUMPAD 4 per accedere alla modalità di modifica dell'ingrandimento. Se si utilizza il set di tasti di scelta rapida del notebook, premere MAIUSC SINISTRO + ALT + A per accedere alla modalità di modifica dell'ingrandimento.

In modalità di modifica dell'ingrandimento, un bordo lampeggiante indica l'oggetto che si sta modificando.

3. Utilizzare i tasti freccia per posizionare la finestra sullo schermo. È possibile farlo anche tenendo premuto il tasto Z e spostando il mouse.
4. Premere IL TASTO CONTROL SINISTRO + i tasti Freccia per regolare le dimensioni della finestra. È possibile farlo anche tenendo premuto il tasto X e spostando il mouse.
5. Premere ESC per uscire dalla modalità di modifica dell'ingrandimento.

Per regolare le dimensioni della vista lente di ingrandimento:

1. Scegliere "lente d'ingrandimento" come impostazione della vista dell'ingrandimento.
2. Se si utilizza l'impostazione dei tasti di scelta rapida sul desktop, premere CTRL SINISTRO + NUMPAD 4 per accedere alla modalità di modifica dell'ingrandimento. Se si utilizza il set di tasti di scelta rapida del notebook, premere MAIUSC SINISTRO + ALT + A per accedere alla modalità di modifica dell'ingrandimento.

In modalità di modifica dell'ingrandimento, un bordo lampeggiante indica l'oggetto che si sta modificando.

3. Premere IL TASTO CONTROL SINISTRO + i tasti Freccia per regolare le dimensioni della finestra. È possibile farlo anche tenendo premuto il tasto X e spostando il mouse.
4. Premere ESC per uscire dalla modalità di modifica dell'ingrandimento.

Per regolare le dimensioni della visualizzazione a schermo diviso:

1. Scegliere l'orientamento della schermata divisa che si intende utilizzare come impostazione Vista lente di ingrandimento.
2. Se si utilizza l'impostazione dei tasti di scelta rapida sul desktop, premere CTRL SINISTRO + NUMPAD 4 per accedere alla modalità di modifica dell'ingrandimento. Se si utilizza il set di tasti di scelta rapida del notebook, premere MAIUSC SINISTRO + ALT + A per accedere alla modalità di modifica dell'ingrandimento.

In modalità di modifica dell'ingrandimento, un bordo lampeggiante indica l'oggetto che si sta modificando.

3. Premere IL TASTO CONTROL SINISTRO + i tasti Freccia per regolare le dimensioni della finestra. È possibile farlo anche tenendo premuto il tasto Z e spostando il mouse.
4. Premere ESC per uscire dalla modalità di modifica dell'ingrandimento.

3.5 Visualizzare altre parti dello schermo

Solo una parte dello schermo è visibile quando si utilizza l'ingrandimento. Per visualizzare le altre parti dello schermo, è possibile spostare il puntatore del mouse sullo schermo o utilizzare i tasti di scelta rapida SuperNova.

Lo spostamento all'interno dello schermo mediante i tasti di scelta rapida SuperNova è descritto come panoramica, spostamento, spostamento o salto.

- Panoramica.

panoramica sposta l'area ingrandita sullo schermo a una velocità costante nella direzione specificata. La velocità di movimento può essere aumentata o ridotta a seconda dei tasti premuti.

Per scorrere lo schermo utilizzando la tastiera, premere IL CONTROL DESTRO più un tasto freccia. Tenere premuto IL CONTROL DESTRO per continuare a scorrere. Premere ripetutamente lo stesso tasto freccia (tenendo premuto IL CONTROL DESTRO) per accelerare la panoramica. Premere il tasto freccia opposto per rallentare. Utilizzare gli altri tasti freccia per cambiare direzione. Rilasciare IL CONTROL DESTRO per interrompere la panoramica.

Quando si esegue una panoramica sullo schermo con il mouse, la casella di controllo "MAIUSC blocca il movimento del mouse orizzontalmente o verticalmente" presente nelle opzioni "tracciamento del mouse" di SuperNova (Visual->Opzioni avanzate->tracciamento) consente di bloccare la panoramica del riquadro di visualizzazione ingrandito tramite il mouse interamente orizzontalmente o verticalmente mentre si tiene premuto il tasto MAIUSC (a seconda della direzione iniziale del movimento del mouse). Rilasciando il tasto MAIUSC, il movimento del mouse torna normale.

- Spostamento (panoramica accelerata).

Lo spostamento funziona in modo simile a quello del panning, tranne per il fatto che la velocità del panning accelera automaticamente fino a una certa velocità massima tenendo premuti i tasti.

Per spostare l'area ingrandita, tenere premuto IL TASTO CTRL DESTRO + MAIUSC DESTRO insieme a un tasto freccia. Quando si lascia andare, il movimento si ferma.

- Sposta a

È anche possibile spostare l'area ingrandita direttamente in varie parti dello schermo. Nella tabella seguente sono elencati i tasti di scelta

rapida che consentono di spostare l'area ingrandita in una posizione dello schermo.

Tasti di scelta rapida lente di ingrandimento

| Funzione | Desktop - Con tastierino numerico predefinito | Portatile - Universale |
|---------------------|---|------------------------|
| In alto a sinistra | COMANDO DESTRO + NUMPAD 7 | Nessuna assegnazione |
| Superiore | COMANDO DESTRO + NUMPAD 8 | Nessuna assegnazione |
| In alto a destra | COMANDO DESTRO + NUMPAD 9 | Nessuna assegnazione |
| Sinistra | COMANDO DESTRO + NUMPAD 4 | Nessuna assegnazione |
| Centrale | COMANDO DESTRO + NUMPAD 5 | Nessuna assegnazione |
| Giusto | COMANDO DESTRO + NUMPAD 6 | Nessuna assegnazione |
| In basso a sinistra | COMANDO DESTRO + NUMPAD 1 | Nessuna assegnazione |
| Inferiore | COMANDO DESTRO + NUMPAD 2 | Nessuna assegnazione |
| In basso a destra | COMANDO DESTRO + NUMPAD 3 | Nessuna assegnazione |

Movimento del salto.

I movimenti sullo schermo sono possibili anche in passi. Questa operazione è diversa dalla panoramica, poiché la finestra ingrandita non scorre in modo uniforme, ma si muove in incrementi.

Tasti di scelta rapida lente di ingrandimento

| Funzione | Desktop - Con tastierino numerico predefinito | Portatile - Universale |
|----------|---|---|
| Su | CONTROL SINISTRO + BLOC MAIUSC + NUMPAD 8 | CONTROL DESTRO + MAIUSC DESTRO + FRECCIA SU |
| Giù | CONTROL SINISTRO + BLOC MAIUSC + NUMPAD 2 | CONTROL DESTRO + MAIUSC DESTRO + FRECCIA GIÙ |
| Sinistra | CONTROL SINISTRO + BLOC MAIUSC + NUMPAD 4 | CONTROL DESTRO + MAIUSC DESTRO + FRECCIA SINISTRA |
| Giusto | CONTROL SINISTRO + BLOC MAIUSC + NUMPAD 6 | CONTROL DESTRO + MAIUSC DESTRO + FRECCIA DESTRA |

Salva e Ripristina posizione schermo

È inoltre disponibile l'opportunità di salvare una posizione sullo schermo. In questo modo è possibile tornare nella stessa posizione premendo un tasto di scelta rapida.

Per salvare la posizione di una schermata:

1. Spostare la finestra ingrandita nella posizione desiderata.
2. Premere IL TASTO CTRL DESTRO + NUMPAD 0 per salvare la posizione.

Per riportare la finestra ingrandita nella posizione salvata:

Premere CTRL DESTRO + PUNTO NUMPAD per tornare alla posizione salvata sullo schermo.

3.6 Panoramica della posizione della finestra ingrandita

Potete vedere la posizione della finestra ingrandita sullo schermo usando la Panoramica Ingrandimento. Potete entrare ed uscire dalla Panoramica Ingrandimento usando un tasto rapido di SuperNova.

Per entrare ed uscire dalla Panoramica Ingrandimento:

Premere CONTROL SINISTRO+ <

3.7 Creare finestre ingrandite statiche per visualizzare informazioni

Potete creare una finestra statica ingrandita per mantenere una particolare area dello schermo permanentemente visualizzata. Questa funzione vi permette di tenere sempre in vista informazioni importanti che possono cambiare frequentemente mentre usate la vostra applicazione.

SuperNova chiama queste finestre "Aree bloccate". Le Aree Bloccate possono avere un ingrandimento proprio e possono rimanere visibili anche quando viene disattivato l'ingrandimento di SuperNova.

Esempi:

- Potete bloccare la parte dell'orologio sul system tray per vedere più facilmente l'ora.
- Potete bloccare un area della barra di stato di un programma di videoscrittura che riporta il numero di pagina corrente, in modo da tener sotto controllo in quale pagina state lavorando.
- Potete bloccare la Barra della Formula in un foglio di Excel per vedere più facilmente se la cella contiene una formula o del testo.

Potete creare un'Area Bloccata usando il puntatore del mouse o la tastiera.

3.7.1 Creare un'Area Bloccata usando la tastiera

Per creare e modificare la posizione e la dimensione di un'Area Bloccata usando i tasti rapidi, richiede l'uso della modalità Modifica Ingrandimento.

Per creare e regolare la dimensione e la posizione di un'Area Bloccata:

1. Se utilizzate il gruppo di tasti rapidi di default per PC da tavolo, premete CONTROL SINISTRO + 5 TN per creare una nuova Area Bloccata e automaticamente entrerete nella modalità modifica ingrandimento. Se utilizzate il gruppo di tasti rapidi per PC portatile, premete CONTROL SINISTRO + ALT + H per creare una nuova Area Bloccata e automaticamente entrerete nella modalità modifica ingrandimento.

In modalità modifica ingrandimento, un bordo lampeggiante indica l'oggetto che state modificando.

2. Usare i tasti rapidi per l'Ingrandimento per modificare la dimensione del contenuto all'interno dell'Area Bloccata.
3. Usare i Tasti Freccia per posizionare la finestra sullo schermo. Potete fare ciò tenendo premuto il tasto Z e spostando il mouse.
4. Premere SHIFT SINISTRO + Tasti Freccia per cambiare il contenuto all'interno dell'Area Bloccata. Potete fare ciò tenendo premuto il tasto C e spostando il mouse.
5. Premere CONTROL SINISTRO + Tasti Freccia per regolare la dimensione della finestra. Potete fare ciò tenendo premuto il tasto X e spostando il mouse.
6. Premere ESC per uscire dalla modalità modifica ingrandimento.

Durante il processo di creazione, probabilmente trovare la corretta posizione e il contenuto desiderato nell'Area Bloccata con diverse regolazioni della grandezza e della posizione.

3.7.2 Modifica un'Area Bloccata usando la tastiera

Per modificare un'Area Bloccata esistente:

1. Se usate il gruppo Tasti Rapidi per PC da tavolo, premere CONTROL SINISTRO + 6 TN. Se usate il gruppo Tasti Rapidi per PC portatile, premere CONTROL SINISTRO + F6. Entrerete nella modalità modifica ingrandimento dell'Area Bloccata corrente selezionata e identificata da bordi lampeggianti.
2. Se avete Aree Bloccate multiple, potrete passare in modo ciclico tra le Aree Bloccate premendo i tasti CONTROL SINISTRO + 6 TN se utilizzate il gruppo tasti rapidi per PC da tavolo. Premere CONTROL SINISTRO + F6 se usate il gruppo tasti rapidi per computer portatile.
3. Usare i tasti rapidi disponibili per Ingrandimento e Modifica Ingrandimento per regolare la dimensione, la posizione o il contenuto dell'Area Bloccata.

Premere ESC per uscire dalla modalità Modifica Ingrandimento.

3.7.3 Cancella un'Area Bloccata usando la tastiera

Per cancellare un'Area Bloccata esistente:

1. Se usate il gruppo Tasti Rapidi per PC da tavolo, premere CONTROL SINISTRO + 6 TN. Se usate il gruppo Tasti Rapidi per PC portatile, premere CONTROL SINISTRO + F6. Entrerete nella modalità modifica ingrandimento con l'Area Bloccata corrente selezionata e identificata da bordi lampeggianti.
2. Se avete Aree Bloccate multiple potete passare tra le varie aree. Per fare questo, premere CONTROL SINISTRO + 6 TN se usate il gruppo tasti rapidi per computer da tavolo. Premere CONTROL SINISTRO + F6 se usate il gruppo tasti rapidi per computer portatile.
3. Premere CANC per rimuovere l'Area Bloccata.

Quando l'Area Bloccata è cancellata, il focus si sposterà all'Area Bloccata successiva. Se non ci sono altre Aree Bloccate, uscirete automaticamente dalla modalità Modifica Ingrandimento. Se rimangono altre Aree Bloccate che non volete modificare, premere ESC.

3.7.4 Creare un'Area Bloccata usando il mouse

Potete creare Aree Bloccate usando la finestra di dialogo "Crea Aree Bloccate". Per aprire questa finestra di dialogo, aprire il menu "Ingrandimento" e selezionare la voce "Opzioni Avanzate". Quindi nella scheda proprietà "Aree Bloccate" della finestra Opzioni Avanzate premere il pulsante "Nuovo".

Nella finestra di dialogo "Crea Aree Bloccate" è necessario:

1. Indicare una descrizione che deve essere unica per l'area bloccata.

2. Selezionare o deselezionare la casella di controllo "Insegui focus".

La funzione Insegui Focus determina se il contenuto dell'Area Bloccata è fisso o mostra il focus corrente. Selezionare questa casella di controllo e il contenuto dell'Area Bloccata seguirà il focus. Se questa casella di controllo è selezionata, il pulsante "Scegli Area Schermo da bloccare" sarà disabilitato poichè non è stata definita un'area dello schermo.

3. Selezionare il pulsante "Scegli Area Schermo da bloccare" per definire l'area dello schermo da visualizzare.

4. Usare il PULSANTE SINISTRO DEL MOUSE con il movimento del mouse per creare una nuova area. Premere INVIO o PULSANTE DESTRO DEL MOUSE per accettare, ESC per annullare.

5. Selezionare o deselezionare la casella di controllo "Rifinitura".

6. Selezionare il pulsante "Sposta la Finestra Bloccata" per posizionare l'Area Bloccata e impostare la dimensione dell'ingrandimento.

La dimensione dell'ingrandimento può essere impostata usando i normali tasti rapidi. Usare i movimenti del mouse oppure i Tasti Freccia per spostare il blocco. Premere INVIO o PULSANTE SINISTRO DEL MOUSE per accettare, ESC per annullare.

7. Selezionare il pulsante OK per confermare e salvare la nuova Area Bloccata.

Potete visualizzare la lista delle Aree Bloccate che avete creato nella scheda "Aree Bloccate", nella finestra di dialogo "Opzioni Avanzate Ingrandimento". Potete anche ordinare, modificare e cancellare le Aree Bloccate esistenti nella scheda "Aree Bloccate".

3.7.5 Mostra o Nascondi Aree Bloccate

E' possibile visualizzare o nascondere Aree Bloccate usando tasti rapidi di SuperNova. E' utile quando non si vuole avere le Aree Bloccate visibili sempre ma solo quando necessario.

Tasti Rapidi per Ingrandimento

| Funzione | PC da tavolo - Gruppo Tastierino Numerico di Default | PC portatile - Gruppo Universale |
|------------------------|--|--|
| Aree Bloccate on / off | CONTROL SINISTRO + 3 TN | CONTROL SINISTRO + F5 |

CAPITOLO 4

Migliorie dello schermo.

Se avete difficoltà a vedere lo schermo, oppure a seguire il focus o a seguire il puntatore del mouse, la funzione Migliorie dello schermo disponibile in SuperNova potrebbe fornirvi la soluzione adatta a voi.

4.1 Rendi lo schermo più visibile



SuperNova contiene opzioni per visualizzare al meglio lo schermo. Una di queste opzioni è Schema Colore di SuperNova, che permette di cambiare il contrasto, la luminosità e i colori sullo schermo.

Potete scegliere uno Schema Colore pre-impostato di SuperNova oppure creare uno schema personalizzato. Lo Schema Colore viene applicato a tutta la schermata e funzionerà anche quando l'ingrandimento è disattivato.

Potete scegliere uno Schema Colore usando le opzioni "Ingrandimento" nel pannello di controllo di SuperNova. E' anche possibile attivare e disattivare uno Schema Colore usando le opzioni "Ingrandimento" nel pannello di controllo di SuperNova o usando i tasti rapidi.

Tasti Rapidi per Ingrandimento

| Funzione | Desktop - Gruppo Tastierino Numerico predefinito | PC portatile - Gruppo Universale |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|
| Attiva o disattiva lo Schema Colore | CONTROL SINISTRO + 0 TN | ALT + SHIFT + C |

Per creare uno schema personalizzato, dovete selezionare "Personalizzato" prima di scegliere "Configura..." dall'elenco degli Schemi Colore. Scegliendo "Configura..." si aprirà la finestra di dialogo "Configura Schema Colore Personalizzato". La finestra di dialogo contiene diversi controlli in base alle impostazioni che scegliete. Sono incluse le impostazioni per luminosità, contrasto, tinta e sostituzione colore.

Se usate più monitor ed è attivata la casella di controllo "Colori indipendenti" nella finestra di dialogo delle impostazioni per monitor multipli in SuperNova, quando premete il tasto rapido per attivare/disattivare lo schema colore, attiverete o disattiverete quest'ultimo solo sul monitor su cui si trova al momento il puntatore del mouse.

4.2 Rendere la messa a fuoco più facile da vedere



SuperNova contiene opzioni per rendere più confortevole la visualizzazione dello schermo. Una di queste opzioni è l'evidenziazione SuperNova, che semplifica la visualizzazione di diversi tipi di messa a fuoco, applicando un marcatore visivo alla messa a fuoco.

I tipi di messa a fuoco includono:

- Mouse (il puntatore controllato dal mouse).
- Cursore (il cursore del raggio utilizzato nelle aree di modifica).

Linea (la linea in cui è posizionato il cursore del raggio).

- Focus (il focus nelle finestre di dialogo e nei menu).

È possibile scegliere uno schema di evidenziazione SuperNova preimpostato o creare uno schema personalizzato. È possibile scegliere uno schema tramite le opzioni visive nel pannello di controllo di SuperNova.

Per creare uno schema personalizzato, selezionare Impostazioni dall'elenco degli schemi di evidenziazione. Quando si sceglie "Impostazioni", SuperNova passa automaticamente allo schema "personalizzato" prima di aprire la finestra di dialogo Opzioni di evidenziazione. SuperNova utilizza anche i valori dello schema precedente per rendere i valori di default per il nuovo schema personalizzato.

Suggerimento Se non viene visualizzato alcun effetto visivo quando si sceglie uno schema, verificare che l'opzione "evidenziazione" sia attivata. È possibile attivare l'evidenziazione selezionando l'opzione "evidenziazione" nel menu "visiva" o selezionando il pulsante "evidenziazione" nella scheda "visiva" del pannello di controllo SuperNova.

4.3 Rendere il puntatore più facile da vedere



SuperNova contiene opzioni per rendere più confortevole la visualizzazione dello schermo. Una di queste opzioni è rappresentata dai puntatori del mouse SuperNova, che consentono di modificare le dimensioni e il colore del puntatore sullo schermo.

È possibile scegliere uno schema di puntatore del mouse SuperNova preimpostato o creare uno schema personalizzato personalizzato tramite le opzioni "visive" nel pannello di controllo di SuperNova.

Gli schemi preimpostati includono:


- Rosso grande
- Bianco grande
- Giallo grande

Selezionando lo schema "Windows Standard", lo schema del puntatore tornerà ai valori predefiniti di Windows.

CAPITOLO 5

Impostazioni Voce

5.1 Consente di attivare o disattivare la voce



È possibile attivare o disattivare la voce utilizzando le opzioni "Voce" nel pannello di controllo SuperNova o i tasti di scelta rapida.

Per disattivare la voce finché non viene riattivata:

Tasti di scelta rapida vocali

| Funzione | Desktop - Con tastierino numerico predefinito | Portatile - Universale |
|--|---|----------------------------|
| Consente di attivare e disattivare la voce | Control sinistro + 0 | Control sinistro + ALT + 0 |
| Disattiva voce | CTRL sinistro | Control |

5.2 Modifica il volume




È possibile modificare il volume della voce utilizzando le opzioni "Voce" nel pannello di controllo SuperNova o i tasti di scelta rapida.

Tasti di scelta rapida vocali

| Funzione | Desktop - Con tastierino numerico predefinito | Portatile - Universale |
|----------------------|---|------------------------------|
| Aumenta il volume | CONTROL SINISTRO + UGUALE | CTRL SINISTRO + ALT + UGUALE |
| Diminuisci il volume | CONTROL SINISTRO + MENO | CTRL SINISTRO + ALT + MENO |

5.3 Modificare la velocità di lettura



È possibile modificare la velocità di lettura della voce utilizzando le opzioni "Speech" nel pannello di controllo SuperNova o i tasti di scelta rapida.

Tasti di scelta rapida vocali

| Funzione | Desktop - Con tastierino numerico predefinito | Portatile - Universale |
|----------------------------------|--|---|
| Aumentare la velocità di lettura | Control sinistro + Shift sinistro + UGUALE | CTRL SINISTRO + ALT + PAGINA SU |
| Ridurre la velocità di lettura | Control sinistro + Shift sinistro + MENO | CTRL SINISTRO + ALT + PAGINA GIÙ |

5.4 Cambia voce



I sintetizzatori vocali spesso hanno voci diverse tra cui scegliere. Ogni voce avrà una propria intonazione, creata all'interno dei parametri disponibili.

Per cambiare voce:

1. PREMERE CTRL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE.

Viene visualizzato il pannello di controllo SuperNova.

2. Premere ALT + S.

Viene visualizzato il menu "Voce".

3. FRECCIA GIÙ fino a Preferenze voce e premere INVIO.

Viene visualizzata la finestra di dialogo "Preferenze voce".

4. PREMERE CTRL + TAB fino ad aprire la pagina "Configurazione voce e lingua".

5. Accedere all'elenco "voce" e utilizzare i tasti freccia per selezionare una voce.
6. Se si desidera avere voci diverse per contesti vocali diversi, SELEZIONARE la casella di controllo "come lettore schermo" e premere LA BARRA SPAZIATRICE per deselezionare questa opzione. Quindi, TAB su ciascuna categoria e utilizzare i tasti freccia per selezionare una voce.

Nota: Un contesto vocale è un attributo speciale del testo da pronunciare che indica da dove proviene o quale funzione SuperNova si sta utilizzando.

7. TAB fino al pulsante "OK" e premere LA BARRA SPAZIATRICE.

SuperNova salva le modifiche e chiude la finestra di dialogo.

Se non riesci a trovare una voce che ti piace ascoltare, prova un altro sintetizzatore o prova a creare la tua voce utilizzando le opzioni della pagina "voci definite dall'utente" nella finestra di dialogo "Preferenze voce".

5.5 Modifica lingua della voce di lettura



SuperNova può cambiare automaticamente la lingua della sintesi vocale per riprodurre al meglio particolari caratteri alfabetici e rendere migliore la funzionalità dello screen reader. E' possibile attivare diverse lingue come Latino, Arabo, Cinese Mandarino, Greco, Ebraico, Hindi (Devanagari) e Russo (Cirillico).

Quando SuperNova non è in grado di determinare la lingua, per esempio quando lo stesso alfabeto è usato da diverse lingue, potete usare un tasto rapido per selezionare la lingua della sintesi vocale che volete usare per leggere la parte di testo.

Attenzione: non tutte le sintesi vocali supportano questa funzione. Per saperne di più sulle sintesi vocali disponibili e le lingue disponibili, contattare Dolphin o contattare il vostro distributore locale.

5.5.1 Abilita il cambio automatico della lingua

1. Premere CONTROL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE.

Si aprirà il Pannello di Controllo di SuperNova.

2. Premere ALT + C.

Il menu Voce si aprirà.

3. Premere FRECCIA GIU' fino a "Preferenze Voce" e premere INVIO.

Finestra di dialogo Preferenze Voce

4. CONTROL + TAB per aprire la pagina "Voce & Lingua".

5. Premete il tasto TAB fino a raggiungere la casella di controllo "Cambio Automatico della lingua" e premete la barra spaziatrice per selezionare l'opzione.

6. Se volete evitare che la sintesi vocale cambi quando incontra la punteggiatura o i numeri in una parte di testo, usate il TAB fino alla casella di controllo "Leggi Numeri e Punteggiatura con la lingua dei caratteri precedenti" e premete lo spazio per deselezionare l'opzione.

7. Usare il TAB fino al pulsante "OK" e premere SPAZIO.

SuperNova Salva le modifiche e chiude la finestra di dialogo.

Se state usando una versione non europea di SuperNova e avete bisogno che un testo sia automaticamente letto in una lingua europea, allora, in aggiunta ai passaggi sopra indicati, nella pagina "Voce e Lingua" deselezionate la casella di controllo "Come screen reader" e selezionate la lingua europea che desiderate dalla lista "Lingua schermo".

E' possibile modificare l'opzione "Lingua Schermo" usando i tasti rapidi Lingua Su o ppure Lingua Giù. Ciò vi permette di modificare la lingua della sintesi senza bisogno di uscire dal documento che state leggendo.

Tasti rapidi Voce

| Funzione | PC da tavolo - Gruppo Tastierino Numerico di Default | PC portatile - Gruppo Universale |
|------------|--|--|
| Lingua Giù | CONTROL SINISTRO + PUNTO | Non assegnato |
| Lingua Su | CONTROL SINISTRO + HOME | Non assegnato |

5.6 Cambia sintesi vocale

SuperNova funziona con molte sintesi vocali. Quindi è possibile scegliere una sintesi e una voce più adatta alle proprie esigenze e preferenze. Per verificare quali sintesi vocali sono disponibili, contattate il vostro distributore autorizzato Dolphin o visitate il sito di Dolphin.

Per usare un'altra sintesi vocale:

1. Premere CONTROL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE.

Chiudere il pannello di controllo di SuperNoval

2. Premere ALT + V.

Il menu Voce si aprirà.

3. Premere FRECCIA GIU' fino a "Preferenze Voce" e premere INVIO.

Finestra di dialogo Preferenze Voce

CONTROL + TAB per aprire la scheda "Configurazione Voce e Lingua".

5. Usare il TAB fino al pulsante "Seleziona Sintesi Vocale" e premere SPAZIO.

Si aprirà la finestra di dialogo "Seleziona Sintesi Vocale".

6. Usare i Tasti Freccia per selezionare un'altra sintesi vocale.

7. Usare il TAB fino al pulsante "OK" e premere SPAZIO.

SuperNova chiuderà la finestra di dialogo e parlerà utilizzando la nuova voce.

Se la voce non vi piace, potete andare nella scheda "Configurazione Voce e Lingua" per scegliere una voce diversa. Potete anche andare nella scheda "Voci Definite dall'Utente" per personalizzare i parametri della voce esistente.

8. Usare il TAB fino al pulsante "OK" e premere SPAZIO.

SuperNova chiuderà la finestra di dialogo "Preferenze Voce".

CAPITOLO 6

Leggere e scrivere

6.1 Leggi carattere

Tasto Voce

| Funzione | PC da tavolo - Gruppo Tastierino Numerico di Default | PC portatile - Gruppo Universale |
|--|--|--|
| Leggi carattere alla posizione del focus corrente | 4 Tastierino Numerico | BLOCCA MAIUSCOLA + FRECCIA SINISTRA |

Potete avere più informazioni sul carattere corrente premendo il tasto rapido più volte.

- Premendo due volte, annuncia la descrizione fonetica del carattere.
- Premendo tre volte, annuncia gli attributi del carattere, incluso nome del font, dimensione e stile.
- Premendo quattro volte, annuncia il valore unicode del carattere.

6.2 Leggi parola

Tasto Voce

| Funzione | PC da tavolo - Gruppo Tastierino Numerico di Default | PC portatile - Gruppo Universale |
|--|--|--|
| Leggi Parola alla posizione del focus corrente | 5 Tastierino Numerico | BLOCCA MAIUSCOLA + FRECCIA DESTRA |

Potete avere più informazioni sulla parola corrente premendo il tasto rapido più volte.

- Premendo due volte, fa lo spelling della parola.
- Premendo tre volte, fa lo spelling della parola usando l'alfabeto fonetico.

6.3 Leggi riga, leggi riga fino al cursore e leggi riga dal cursore

E' possibile leggere la riga corrente, leggere fino alla posizione del cursore sulla riga corrente e leggere dalla posizione del cursore sulla riga corrente.

Tasto Voce

| Funzione | PC da tavolo - Gruppo Tastierino Numerico di Default | PC portatile - Gruppo Universale |
|--|--|--|
| Leggi Riga alla posizione del focus corrente | 6 Tastierino Numerico | Non assegnato |

| | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Leggi fino alla posizione del cursore sulla riga corrente | SHIFT SINISTRO + 1 TN | BLOCCA MAIUSCOLA + HOME |
| Leggi dalla posizione del cursore sulla riga corrente | SHIFT SINISTRO + 2 TN | BLOCCA MAIUSCOLA + FINE |

Potete avere più informazioni sulla riga corrente premendo il tasto rapido più volte.

- Premendo due volte, legge la riga, comprese le maiuscole e gli spazi.
- Premendo 3 volte, fa lo spelling della riga.

6.4 Leggi testo selezionato

Potete leggere con un tasto rapido il testo selezionato nel vostro documento.

Tasto Voce

| Funzione | PC da tavolo - Gruppo Tastierino Numerico di Default | PC portatile - Gruppo Universale |
|-------------------------|--|--|
| Leggi testo selezionato | 1 Tastierino Numerico | BLOCCA MAIUSCOLA + SHIFT + FRECCIA GIU' |

Potete avere più informazioni sulla selezione corrente premendo il tasto rapido più volte.

- Premendo due volte, fa lo spelling del testo selezionato comprese le maiuscole e gli spazi.
- Premendo tre volte, fa lo spelling del testo selezionato usando l'alfabeto fonetico.

6.5 Leggi Focus

Tasto Voce

| Funzione | PC da tavolo - Gruppo Tastierino Numerico di Default | PC portatile - Gruppo Universale |
|----------------------|--|--|
| Leggi Focus corrente | 0 Tastierino Numerico | BLOCCA MAIUSCOLA + FRECCIA SU |

Potete avere più informazioni sul focus corrente premendo il tasto rapido più volte.

- Premendo due volte, fa lo spelling del focus comprese le maiuscole e gli spazi.
- Premendo tre volte, fa lo spelling del focus usando l'alfabeto fonetico.

6.6 Leggi controllo

Tasto Voce

| Funzione | PC da tavolo - Gruppo Tastierino Numerico di Default | PC portatile - Gruppo Universale |
|-----------------|--|--|
| Leggi controllo | PUNTO Tastierino Numerico | Non assegnato |

Potete avere più informazioni sul controllo corrente corrente premendo il tasto rapido più volte.

- Premendo due volte, fa lo spelling del controllo comprese le maiuscole e gli spazi.
- Premendo tre volte, fa lo spelling del controllo usando l'alfabeto fonetico.

6.7 Leggi finestra

Tasto Voce

| Funzione | PC da tavolo - Gruppo Tastierino Numerico di Default | PC portatile - Gruppo Universale |
|----------------|--|--|
| Leggi finestra | 9 Tastierino Numerico | BLOCCA MAIUSCOLA + B |

Potete avere più informazioni sulla finestra corrente premendo il tasto rapido più volte.

- Premendo due volte, fa lo spelling del focus comprese le maiuscole e gli spazi.

6.8 Leggi stato

Tasto Voce

| Funzione | PC da tavolo - Gruppo Tastierino Numerico di Default | PC portatile - Gruppo Universale |
|--|--|--|
| Leggi informazioni stato (es. barra di stato) | 2 Tastierino Numerico | BLOCCA MAIUSCOLA + PAGINA GIU' |

Potete avere più informazioni sullo stato corrente premendo il tasto rapido più volte.

- Premendo due volte, fa lo spelling dello stato comprese le maiuscole e gli spazi.
- Premendo tre volte, fa lo spelling dello stato usando l'alfabeto fonetico.

E' possibile avere comandi aggiuntivi a questo tasto rapido per applicazioni diverse. Per saperne di più, fare riferimento alla Guida dell'applicazione.

6.9 Leggi tasto rapido

Tasto Voce

| Funzione | PC da tavolo - Gruppo Tastierino Numerico di Default | PC portatile - Gruppo Universale |
|-----------------------|--|---|
| Descrivi tasto rapido | SHIFT SINISTRO + PUNTO TN | CONTROL + BLOCCA MAIUSCOLA + FRECCIA SINISTRA |

Potete avere più informazioni sul tasto rapido corrente premendo il tasto rapido più volte.

- premendo 2 volte, fa lo spelling del tasto rapido usando l'alfabeto fonetico.

6.10 Leggi data e ora

E' possibile annunciare l'ora e la data correnti con un tasto rapido di SuperNova. L'ora e la data provengono dall'orologio del vostro computer.

Tasto Voce

| Funzione | PC da tavolo - Gruppo Tastierino Numerico di Default | PC portatile - Gruppo Universale |
|------------------|--|--|
| Leggi ora e data | CONTROL SINISTRO + SHIFT SINISTRO + BARRA TN | BLOCCA MAIUSCOLA + F12 |

6.11 Controlla dove sei

E' possibile sapere dove vi trovate, premendo il tasto rapido per la funzione "Dove sono?". Premendo il tasto rapido, potete ottenere diverse informazioni, in base alla posizione in cui vi trovate.

Esempi:

- Il tasto rapido "Dove sono?" vi dice il titolo della finestra, il nome del documento e la riga corrente nell'editor.
- Il tasto rapido "Dove sono?" vi dice il titolo della finestra, il nome della scheda proprietà, il nome del gruppo e il nome del controllo corrente nella finestra di dialogo.

Tasto Voce

| Funzione | PC da tavolo - Gruppo Tastierino Numerico di Default | PC portatile - Gruppo Universale |
|------------|--|--|
| Dove sono? | 7 Tastierino Numerico | BLOCCA MAIUSCOLA + PAGINA SU |

6.12 Lettura continua

Leggi da qui è una modalità di lettura speciale disponibile in SuperNova.

È possibile utilizzare Leggi da qui per leggere un documento in modo continuato. La lettura continuerà fino alla fine del documento o fino a quando non si preme un tasto di scelta rapida per interrompere la lettura. La pressione di un tasto di scelta rapida per interrompere la lettura di SuperNova sposterà il cursore sull'ultima parola letta.

È possibile modificare la velocità della voce durante la lettura e spostarsi avanti e indietro nel contenuto di un documento mentre viene letto. Tenete presente che questa funzione richiede che l'area del documento che viene letta supporti il cursore Dolphin di unità in unità per spostarsi di riga, frase, paragrafo e intestazione, ecc. Esempi di aree di documento supportate includono i documenti Microsoft Word e le email di Microsoft Outlook.

Leggi da qui

| Funzione | Desktop - Con tastierino numerico predefinito | Portatile - Universale |
|------------------------|---|---|
| Avvia Leggi da qui | Più del Tastierino Numerico | Caps Lock + Freccia giù |
| Pausa/Riprendi lettura | Barra spaziatrice | Barra spaziatrice |
| Interrompi lettura | Più del Tastierino Numerico o Escape o Control sinistro o Control destro | Esc o Control sinistro o Control destro |

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Interrompi lettura e cambia focus | Shift sinistro + Spazio | Shift sinistro + Spazio |
| Riga successiva con Leggi da qui | Freccia giù | Freccia giù |
| Riga precedente con Leggi da qui | Freccia su | Freccia su |
| Paragrafo successivo con Leggi da qui | P | P |
| Paragrafo precedente con Leggi da qui | Shift sinistro + P | Shift sinistro + P |
| Frase successiva con Leggi da qui | S | S |
| Frase precedente con Leggi da qui | Shift sinistro + S | Shift sinistro + S |

6.12.1 Leggi da qui (Cursore Dolphin)

La funzione Leggi Da Qui è anche disponibile quando si usa il Cursore Dolphin. Ciò permette di leggere tutte le informazioni che altrimenti potreste non essere in grado di leggere, come le pagine web, le finestre di dialogo, le liste e i menu.

E' anche possibile attivare e disattivare il Cursore Dolphin quando si arresta Leggi Da Qui. Attivando il Cursore Dolphin, verrà posizionato sull'ultima parola vocalizzata. L'applicazione non sposta il focus nella nuova posizione.

Leggi da qui

| Funzione | PC da tavolo - Gruppo Tastierino Numerico di Default | PC portatile - Gruppo Universale |
|--|--|----------------------------------|
| Arrestare Leggi Da Qui e attivare o disattivare il Cursore Dolphin | MENO Tastierino Numerico | BARRA SPAZIATRICE |

6.12.2 Leggi da Qui Avanzato

Leggi da Qui Avanzato crea un ambiente di lettura alternativo per voi quando utilizzate il comando Leggi da Qui.

In questo ambiente di lettura , una finestra ingrandita mostra il testo corrente vocalizzato come un testo in movimento senza le interruzioni di riga nella parte superiore dello schermo. La parte restante dello schermo non è ingrandita, fornendo l'opportunità di controllare il layout del documento come una lettura progressiva.

Attivare o Disattivare questa opzione, Potrete scegliere "Leggi da Qui Avanzato" nel menu "Voce" dal pannello di controllo di SuperNova o utilizzare i tasti rapidi di SuperNova .

Tasti rapidi Voce

| Funzione | PC da tavolo - Gruppo Tastierino Numerico di Default | PC portatile - Gruppo Universale |
|-----------------------|--|----------------------------------|
| Leggi da Qui Avanzato | CONTROL SINISTRO + BLOCCA MAIUSCOLA + 1 | Non assegnato |

Note:

- Questi tasti rapidi non attivano il processo di lettura continua. Potrete controllare la lettura continua utilizzando i tasti rapidi di Leggi da Qui.
- Leggi da Qui Avanzato lavora solo quando utilizzate l'ingrandimento. Se l'ingrandimento non è attivo questa modalità di lettura non verrà inizializzata. La finestra ingrandita nella parte superiore dello schermo è proporzionale all'ingrandimento che state utilizzando.

6.13 Leggi usando il mouse

E' possibile impostare SuperNova per avviare o arrestare la lettura continua con un clic del mouse. E' possibile anche impostare SuperNova per leggere il testo sotto il puntatore del mouse.

6.13.1 Clicca e leggi

Se è la prima volta che utilizzate la funzione Clicca e leggi da qui dovrete attivare questa funzione.

Per fare questo:

1. Premere CONTROL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE.

Chiudere il pannello di controllo di SuperNova

2. Premere ALT + V.

Il menu Voce si aprirà.

3. Usare FRECCIA GIU' per raggiungere "Leggi da Qui" e FRECCIA DESTRA per aprire il relativo sottomenu.

4. Usare FRECCIA GIU' per raggiungere "Clicca e Leggi da Qui" e premere INVIO per selezionare questo elemento.

5. Premere ESC per chiudere il Pannello di Controllo di SuperNova.

possibile attivare Leggi da Qui premendo il PULSANTE CENTRALE DEL MOUSE. Ciò avvierà la lettura dalla posizione del cursore del mouse. Premendo nuovamente il pulsante SuperNova arresterà la lettura.

6.13.2 Leggi il testo sotto il puntatore del mouse

Per leggere il testo che si trova sotto il puntatore del mouse:

1. Premere CONTROL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE. Si aprirà il Pannello di Controllo di SuperNova.
2. Premere ALT + S. Si aprirà il menu "Voce".
3. Premere FRECCIA GIU' fino a "Annunci Generali" e premere INVIO. Si aprirà la finestra di dialogo "Annunci Generali".
4. Usare il TAB fino alla casella di controllo "Annuncia testo sotto il mouse" e premere SPAZIO per selezionare.
5. Usare il TAB fino al pulsante "OK" e premere SPAZIO. Ciò confermerà le modifiche fatte e chiuderà la finestra di dialogo.
6. Premere ESC per chiudere il Pannello di Controllo di SuperNova.

Il testo che si trova sotto il puntatore del mouse sarà ora letto da SuperNova.

6.14 Modifica di ciò che viene letto mentre digitate

Potete avere:

- Lettura di ogni carattere digitato.
- Lettura di ogni parola digitata.
- Lettura di ogni carattere e parola digitati.
- Nessun carattere letto mentre digitate.

Potete fare questa modifica dal Pannello di Controllo di SuperNova.

Per fare questo:

1. Premere CONTROL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE. Si aprirà il Pannello di Controllo di SuperNova.
2. Premere ALT + V. Si aprirà il menu "Voce".
3. Premere FRECCIA GIU' fino a "Ripete Carattere" e premere INVIO. Si aprirà la finestra di dialogo "Ripete Carattere".
4. Selezionate tra le opzioni disponibili ciò che volete vocalizzare mentre digitate.
5. Usare il TAB fino al pulsante "OK" e premere SPAZIO. Ciò confermerà le modifiche fatte e chiuderà la finestra di dialogo.

E' possibile anche modificare il valore dell'Eco Carattere usando un tasto rapido di SuperNova.

Tasto Rapido Voce

| Funzione | PC da tavolo - Gruppo Tastierino Numerico di Default | PC portatile - Gruppo Universale |
|---------------------|--|--|
| Ciclo Eco Carattere | BLOCCA MAIUSCOLA + PUNTO E VIRGOLA | BLOCCA MAIUSCOLA + 2 |

6.15 Annuncia lettere maiuscole

Potrete far annunciare le lettere maiuscole modificando le impostazioni di SuperNova dal pannello di controllo. Nota Le impostazioni di SuperNova dipenderanno dalla sintesi vocale utilizzata.

6.15.1 Attiva annuncia lettere maiuscole

Potrete attivare l'annuncio delle lettere maiuscole selezionando la casella di controllo "Maiuscole" nella finestra di dialogo "Annunci Stile testo" oppure utilizzando i tasti di scelta rapida di SuperNova.

Per selezionare la casella di controllo "Maiuscole":

1. Premere CONTROL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE. Si aprirà il Pannello di Controllo di SuperNova.
2. Premere ALT + V. Si aprirà il menu "Voce".
3. Usare FRECCIA GIU' per raggiungere "Annunci Stile Testo" e premere INVIO. Si aprirà la finestra di dialogo "Annunci Stile Testo". Questa è una finestra di dialogo contenente schede multiple.
4. Se desiderate l'annuncio della Maiuscola nelle aree di edit, nella scheda "Area di Edit" premete tab fino a raggiungere la casella di controllo "Maiuscole" e premete spazio per selezionarla.
5. Se desiderate l'annuncio della Maiuscola nelle aree di prompt come finestre di dialogo, messaggi Windows e fogli di lavoro, premere CONTROL + TAB per aprire la scheda "Aree di prompt", poi premere tab fino a raggiungere la casella di controllo "Maiuscole" e premete spazio per selezionarla.
6. Ripetere i passi precedenti per tutte le altre aree e selezionate l'annuncio delle maiuscole dove lo desiderate.
7. Usare il TAB fino al pulsante "OK" e premere SPAZIO. Ciò confermerà le modifiche fatte e chiuderà la finestra di dialogo.

Utilizzando i tasti rapidi di SuperNova:

Tasti rapidi Voce

| Funzione | PC da tavolo - Gruppo Tastierino Numerico di Default | PC portatile - Gruppo Universale |
|------------------------------|--|--|
| Attiva / Disattiva Maiuscole | BLOCCA MAIUSCOLA + à | Non assegnato |

Nota: il comando di scelta rapida che modifica l'opzione " Maiuscola" nella finestra di dialogo "Annunci Stile Testo" corrisponde alla posizione corrente de vostro focus.

Esempi:

- Premendo i tasti di scelta rapida all'interno di un'area di Edit solo la casella di controllo "Maiuscole" all'interno della Scheda Aree di Edit della finestra di dialogo "Annuncia Stile Testo" cambierà.
- Premendo i tasti di scelta rapida all'interno di un menu solo la casella di controllo "Maiuscole" all'interno della Scheda Menu della finestra di dialogo "Annuncia Stile Testo" cambierà.

6.15.2 Attiva Annuncia maiuscole in lettura riga

Per Default, se attivate l'annuncio della Maiuscola nelle aree di edit SuperNova annuncerà le maiuscole mentre digitate e mentre vi spostate tra le righe del testo. Inoltre annuncia le maiuscole mentre state leggendo le righe, per esempio, quando premete FRECCIA GIU' per spostare il focus su una nuova riga, dovrete selezionare la casella di controllo "Annuncia maiuscole in lettura riga".

Per fare questo:

1.

Premere CONTROL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE. Si aprirà il Pannello di Controllo di SuperNova.

2. Premere ALT + V. Si aprirà il menu "Voce".
3. Premere FRECCIA GIU' fino a "Annunci Generali" e premere INVIO. Si aprirà la finestra di dialogo "Annunci Generali".
4. Usare il TAB fino alla casella di controllo "Annuncia maiuscole in lettura riga" e premere SPAZIO per selezionare.
5. Usare il TAB fino al pulsante "OK" e premere SPAZIO. Ciò confermerà le modifiche fatte e chiuderà la finestra di dialogo.

6.15.3 Utilizzare suoni per indicare Maiuscola

Per Default, SuperNova descriverà le maiuscole utilizzando parole. L'utilizzo di parole è il metodo supportato da tutte le Sintesi. Tuttavia, è possibile con qualche sintesi utilizzare suoni per indicare le maiuscole.

Per fare questo:

1. Premere CONTROL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE. Si aprirà il Pannello di Controllo di SuperNova.
2. Premere ALT + V. Si aprirà il menu "Voce".
3. Premere FRECCIA GIU' fino a "Annunci Generali" e premere INVIO. Si aprirà la finestra di dialogo "Annunci Generali".
4. Usare il TAB fino alla casella di controllo "Usa Beep per annuncio maiuscole" e premere SPAZIO per selezionare. Nota questa funzione non sarà disponibile se la sintesi vocale corrente non supporta questa opzione.
5. Usare tab fino all'elenco "Usa suoni" e utilizzate i Tasti Freccia per selezionare il suono che desiderate per indicare la maiuscola.

6. Usare il TAB fino al pulsante "OK" e premere SPAZIO. Ciò confermerà le modifiche fatte e chiuderà la finestra di dialogo.

La seguente tabella descrive come SuperNova indica le maiuscole quando utilizzate le parole e quando utilizzate i suoni.

Annuncia Maiuscole

| Descrizione | Parole | Suoni |
|--|------------------------------------|---------|
| Legge una singola lettera maiuscola | BLOCCA MAIUSCOLA + Carattere | 1x beep |
| Leggere una parola con lettera iniziale maiuscola | Maiuscola + parola | 1x beep |
| Leggere una parola scritta con lettere maiuscole | Tutte maiuscole + parola | 2x beep |
| Leggere una parola scritta con lettere maiuscole e minuscole | Maiuscole misto + parola | 2x beep |

6.15.4 Utilizzare il cambio di tono voce per indicare maiuscola durante spelling carattere

Potrete indicare la lettera maiuscola alzando il tono voce della vostra sintesi vocale. Questa opzione è disponibile quando eseguite lo spelling dei caratteri.

Esempio quando eseguite lo spelling dei caratteri:

- Avrete Ripeti carattere impostato a ogni carattere digitato.
- Vi spostate sulla linea di testo carattere per carattere.
- Cancellate un carattere.

Per indicare la maiuscola con il cambio di tono:

1. Premere CONTROL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE. Si aprirà il Pannello di Controllo di SuperNova.
2. Premere ALT + V. Si aprirà il menu "Voce".
3. Premere FRECCIA GIU' fino a "Preferenze Voce" e premere INVIO. Si aprirà la finestra di dialogo "Preferenze Voce".
4. Usare il TAB fino alla casella di controllo "Aumenta tono Voce per Maiuscole" e premere SPAZIO per selezionare. Nota questa funzione non sarà disponibile se la sintesi vocale corrente non supporta questa opzione.
5. Usare il TAB fino al pulsante "OK" e premere SPAZIO. Ciò confermerà le modifiche fatte e chiuderà la finestra di dialogo.

6.16 Vocalizza tasti premuti


E' possibile aggiungere annunci per i tasti ad ogni pressione. Questo può essere utile quando si vuole essere certi di ciò che si è digitato.

Per usare l'Eco Tasto:

1. Premere CONTROL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE. Si aprirà il Pannello di Controllo di SuperNova.
2. Premere ALT + S. Si aprirà il menu "Voce".
3. Premere FRECCIA GIU' fino a "Annunci Tastiera" e premere INVIO. Si aprirà la finestra di dialogo "Annunci Tastiera".
4. Premere SPAZIO per deselezionare la casella di controllo "Eco Tasto Automatica".
5. Usare il TAB fino al gruppo "Eco Tasto Selezionato" e selezionare il gruppo di tasti che volete vocalizzare quando premuti.

6. Usare il TAB fino al pulsante "OK" e premere SPAZIO. Ciò confermerà le modifiche fatte e chiuderà la finestra di dialogo.

6.17 Modificare le informazioni fornite da SuperNova su ciascun tipo di controllo



È possibile controllare ciò che SuperNova fornisce automaticamente a un pulsante, a una casella di controllo, a una voce di menu o a qualsiasi altro tipo di controllo modificando il livello di densità. Minore è il livello di verbosità, minore è il numero di informazioni che SuperNova annuncia automaticamente sul controllo.

Per modificare il livello di verbosità:

1. PREMERE CTRL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE.

Viene visualizzato il pannello di controllo SuperNova.

2. Premere ALT + S.

Viene visualizzato il menu "Voce".

3. FRECCIA GIÙ fino a livello di verbosità e FRECCIA DESTRA.

Si apre un sottomenu.

4. Utilizzare i tasti freccia per selezionare una voce del menu e premere INVIO.

Il livello di verbosità cambia e il menu si chiude.

È anche possibile modificare il livello di verbosità utilizzando un tasto di scelta rapida SuperNova.

Tasto di scelta rapida vocale

| Funzione | Desktop - Con tastierino numerico predefinito | Portatile - Universale |
|------------------------------|--|---------------------------|
| Ciclo dello Schema verbosità | BLOC MAIUSC + UGUALE | BLOC MAIUSC + V |

6.18 Modifica lettura caratteri ripetuti

E' possibile modificare il modo in cui SuperNova legge i caratteri che si ripetono su una riga. Potrebbero esserci caratteri come il trattino o il segno più che vengono letti singolarmente, letti come valore numerico o indicati con un suono.

Per fare questo:

1. Premere CONTROL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE. Si aprirà il Pannello di Controllo di SuperNova.
2. Premere ALT + S. Si aprirà il menu "Voce".
3. Premere FRECCIA GIU' fino a "Annunci Generali" e premere INVIO. Si aprirà la finestra di dialogo "Annunci Generali".
4. Usare il TAB fino al pulsante "Ripetizioni" e premere SPAZIO. Si aprirà la finestra di dialogo "Ripetizioni".
5. Scegliere come si vuole che SuperNova legga i caratteri ripetuti, selezionando tra le opzioni disponibili.
6. Usare il TAB fino al pulsante "Chiudi" e premere SPAZIO. Ciò confermerà le modifiche fatte e chiuderà la finestra di dialogo.

Affinchè SuperNova usi le vostre impostazioni, occorre che la casella di controllo "Ripetizioni" sia selezionata nella finestra di dialogo "Annunci Stile Testo".

Per fare questo:

1. Premere CONTROL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE. Si aprirà il Pannello di Controllo di SuperNova.
2. Premere ALT + S. Si aprirà il menu "Voce".
3. Usare FRECCIA GIU' per raggiungere "Annunci Stile Testo" e premere INVIO. Si aprirà la finestra di dialogo "Annunci Stile Testo".
4. Per ogni area per cui volete usare le vostre impostazioni per le ripetizioni, usare il TAB fino alla casella di controllo "Ripetizioni" e premere SPAZIO per selezionare l'elemento.
5. Usare il TAB fino al pulsante "OK" e premere SPAZIO. Ciò confermerà le modifiche fatte e chiuderà la finestra di dialogo.

CAPITOLO 7

Impostazioni Braille

7.1 Consente di attivare o disattivare l'output Braille



È possibile attivare o disattivare l'output Braille utilizzando le opzioni "Braille" nel pannello di controllo SuperNova o utilizzando i tasti di scelta rapida.

Per attivare o disattivare l'uscita Braille:

Control sinistro + Shift sinistro + MENO

7.2 Mostra lettere maiuscole

Alcune versioni di Braille Letterario indicano le lettere maiuscole o le contrazioni con un prefisso chiamato Segna Maiuscola. Altre versioni di Braille Letterario omettono questo prefisso per risparmiare spazio.

Per visualizzare o nascondere il segna-maiuscola nel Braille Letterario:

1. Premere CONTROL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE. Si aprirà il Pannello di Controllo di SuperNova.
2. Premere ALT + B. Si aprirà il menu Braille.
3. Usare FRECCIA GIU' per raggiungere "Caratteri" e FRECCIA DESTRA per aprire il relativo sottomenu.
4. Selezionare "Opzioni" e premere INVIO. Si aprirà la finestra di dialogo "Caratteri".

5. Nella casella gruppo "Letterario" selezionare "Mostra Maiuscole" per visualizzare il segna-maiuscola. Deselezionare questa opzione per nascondere il segna-maiuscola.
6. Usate il TAB fino al pulsante "OK" e premete SPAZIO. Ciò confermerà le modifiche fatte e chiuderà la finestra di dialogo.

Oltre alla selezione della casella "Mostra Maiuscole" e indipendentemente dall'uso del Braille Letterario o Braille Computer, è possibile selezionare l'opzione "Maiuscole Vibranti". Questa casella di controllo si trova anche nella finestra di dialogo "Caratteri".

Se scegliete questa casella di controllo comporterà che tutte le lettere maiuscole lampeggeranno. Potete controllare la velocità del lampeggio nella relativa impostazione nella finestra di dialogo "Cursore". Il lampeggio delle maiuscole è particolarmente utile nel Braille a 6 punti, poichè il Computer Braille spesso usa i punti 7 e 8 per indicare le lettere maiuscole.

7.3 Mostra posizione cursore

Potete indicare la posizione del cursore sul display braille. Ciò può essere utile nelle aree di edit.

Per visualizzare la posizione del cursore sul display braille:

1. Premere CONTROL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE. Si aprirà il Pannello di Controllo di SuperNova.
2. Premere ALT + E. Si aprirà il menu "Braille".
3. Usare FRECCIA GIU' per raggiungere "Cursore" e FRECCIA DESTRA per aprire il relativo sottomenu.
4. Selezionare "Visibile" e premere INVIO per selezionare l'elemento.

Per disattivare la funzione per rendere visibile la posizione del cursore, ripetere semplicemente i passaggi sopra indicati e deselezionare la voce di menu "Visibile".

Potete anche mostrare o nascondere la posizione del cursore usando un pulsante braille. Fate riferimento ai comandi del display per ulteriori informazioni.

7.4 Modificare le informazioni fornite da SuperNova su ciascun tipo di controllo

È possibile controllare ciò che SuperNova fornisce automaticamente a un pulsante, a una casella di controllo, a una voce di menu o a qualsiasi altro tipo di controllo modificando il livello di densità. Minore è il livello di verbosità, minore è il numero di informazioni che SuperNova annuncia automaticamente sul controllo.

Per modificare il livello di verbosità:

1. PREMERE CTRL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE. In questo modo si apre il pannello di controllo di SuperNova.
2. Premere ALT + B. per aprire il menu "Braille".
3. FRECCIA GIÙ fino a livello di verbosità e FRECCIA DESTRA per aprire il sottomenu.
4. Selezionare un livello di verbosità e premere INVIO per confermare la modifica e chiudere il menu.

È anche possibile modificare il livello di verbosità utilizzando un tasto di scelta rapida SuperNova.

Per modificare il livello di verbosità:

PREMERE MAIUSC SINISTRO + BLOC MAIUSC + UGUALE.

7.5 Mostra caratteri con attributi (grassetto, corsivo, ecc.)

Potete indicare i caratteri con attributi sul display braille aggiungendo il punto 8 alla cella. Un carattere con attributi è un carattere in grassetto, sottolineato, oppure di dimensione diversa o di colore diverso.

Questo può essere utile per esempio per trovare il tasto rapido per le opzioni di menu e i controlli nelle finestre di dialogo. La lettera sottolineata ha il punto 8 aggiunto.

Per attivare la Modalità Display Avanzata:

1. Premere CONTROL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE. Si aprirà il Pannello di Controllo di SuperNova.
2. Premere ALT + E. Si aprirà il menu "Braille".
3. Usare FRECCIA GIU' per raggiungere "Caratteri" e FRECCIA DESTRA per aprire il relativo sottomenu.
4. Selezionare "Avanzato" e premere INVIO per selezionare l'elemento.

Per disattivare la funzione per visualizzare i caratteri avanzati, ripetere semplicemente i passaggi sopra indicati e deselezionare la voce di menu "Avanzato".

Potete anche mostrare o nascondere i Caratteri Avanzati usando un pulsante braille. Fate riferimento ai comandi del display per ulteriori informazioni.

Potete impostare cosa è un carattere avanzato nella finestra di dialogo "Caratteri". Aprite la finestra di dialogo "Caratteri" selezionando "Opzioni" nel sottomenu "Caratteri". Questa finestra contiene il gruppo "Caratteri Avanzati".

7.6 Disattiva inseguimento focus

In condizioni normali, il Braille mostra il focus. SuperNova chiama questa funzione "inseguimento del focus".

E' possibile disattivare l'inseguimento del focus. In questo modo il display braille sarà "bloccato" su una particolare area dello schermo. Per esempio, potete disattivare l'inseguimento e controllare il progresso di un download da Internet.

Per disattivare l'Inseguimento:

1. Premere CONTROL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE. Si aprirà il Pannello di Controllo di SuperNova.
2. Premere ALT + B. Si aprirà il menu "Braille".
3. Usare FRECCIA GIU' per raggiungere "Formato" e FRECCIA DESTRA per aprire il relativo sottomenu.
4. Selezionare "Inseguimento" e premere INVIO per deselezionare l'elemento.

Per attivare Inseguimento, semplicemente ripetere i passaggi sopra indicati e selezionare l'opzione "Inseguimento".

Potete anche attivare o disattivare l'inseguimento usando un pulsante braille. Fate riferimento ai comandi del display per ulteriori informazioni.

Note:

- Disattivando l'inseguimento, entrerete in Modalità Braille Fisica. Tornerete nella vostra modalità braille precedente quando riattiverete l'inseguimento.
- Potete continuare a spostarvi con l'inseguimento disattivato.

7.7 Visualizza il contenuto dello schermo

Ci sono due modi per posizionare le informazioni sul display braille.

- **Modalità Logica.**
Questa è la modalità predefinita usata da SuperNova. In questa modalità il display braille mostrerà l'associazione logica di ogni testo con il focus. Questo è simile all'uscita vocale. La Modalità Logica ha alla base il concetto che il display braille non mostrerà la posizione degli elementi sullo schermo.
- **Modalità Fisica**
Questa modalità dà l'opportunità di determinare il formato fisico degli oggetti sullo schermo. In Modalità Fisica, potete sia visualizzare i caratteri sulla riga e gli spazi tra di essi (utile per un'idea sul formato generale), oppure visualizzare un formato più preciso della posizione dei caratteri sulla riga (utile per una formattazione precisa del documento).

Per attivare la Modalità Fisica:

1. Premere CONTROL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE. Si aprirà il Pannello di Controllo di SuperNova.
2. Premere ALT + E. Si aprirà il menu "Braille".
3. Usare FRECCIA GIU' per raggiungere "Formato" e FRECCIA DESTRA per aprire il relativo sottomenu.
4. Selezionare "Modalità Fisica" e premere INVIO per selezionare l'elemento.

Per attivare la Modalità Logica, semplicemente ripetere i passaggi sopra indicati e deselezionare l'opzione "Modalità Fisica".

E' possibile cambiare le modalità usando un comando braille. Fate riferimento ai comandi del display per ulteriori informazioni.

Dovete impostare come la modalità Fisica visualizza il contenuto presente sullo schermo nella finestra di dialogo "Formato". Aprite la finestra di dialogo "Formato" selezionando "Opzioni" nel sottomenu "Formato".

7.8 Scegli Computer Braille o Braille Letterario

SuperNova supporta due formati braille:

- **Computer Braille.**
Computer Braille usa rigorosamente una cella braille per ogni carattere, qualsiasi sia il carattere. E' molto usato nelle applicazioni dove ogni carattere è importante ed occorre distinguere ogni carattere e ogni spazio.
- **Braille Letterario.**
Il Braille Letterario combina le lettere e crea contrazioni, con lo scopo di occupare meno spazio. L'espressione Braille Letterario si riferisce alle tabelle braille sia in grado 1 che grado 2. Il Braille Letterario è considerato il migliore per la lettura di testi.

Per passare al Braille Letterario:

1. Premere CONTROL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE. Si aprirà il Pannello di Controllo di SuperNova.
2. Premere ALT + E. Si aprirà il menu "Braille".
3. Usare FRECCIA GIU' per raggiungere "Caratteri" e FRECCIA DESTRA per aprire il relativo sottomenu.
4. Selezionare "Letterario" e premere INVIO per selezionare il braille Letterario.

Per tornare al Computer Braille, semplicemente ripetere i passaggi sopra indicati e deselezionare l'opzione "Letterario".

E' possibile passare dal Braille Letterario al Computer Braille usando un comando braille. Fate riferimento ai comandi del display per ulteriori informazioni.

Per selezionare che tabelle braille devono essere utilizzate per l'output, per esempio, quale lingua Braille, usare le opzioni nella finestra di dialogo "Preferenze Generali Braille"

7.9 Immissione tramite il display Braille



Alcuni display Braille hanno un gruppo di sei o otto pulsanti disposti come una tastiera Braille. È possibile utilizzarli per simulare la digitazione sulla tastiera del computer.

Per disattivare input Braille letterario

1. PREMERE CTRL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE. In questo modo si apre il pannello di controllo di SuperNova.
2. Premere ALT + B. per aprire il menu "Braille".
3. FRECCIA GIÙ fino a "input" e FRECCIA DESTRA per aprire il relativo sottomenu.
4. Selezionare "Braille Keys" e premere ENTER. L'input Braille è attivo quando la voce di menu è selezionata. Deselezionare questa voce di menu per disattivare l'input Braille.

È possibile immettere dati utilizzando il Braille computer o il Braille letterario. Per utilizzare l'input Braille letterario, è necessario anche assicurarsi che la voce "input letterario" sia selezionata nello stesso sottomenu. L'input Braille del computer viene utilizzato quando "input letterario" non è selezionato.

Quando si utilizza l'input Braille del computer, si utilizzano 8 punti e ogni carattere Braille digitato digiterà un carattere nel documento.

Quando si utilizza l'input Braille letterario, si utilizzano 6 punti e il Braille non contrattato o contrattato (a seconda della lingua di input scelta). I caratteri Braille digitati vengono visualizzati nel documento solo quando si preme il tasto spazio Braille o un altro tasto che non è una combinazione di punti Braille.

Per selezionare le tabelle di input Braille da utilizzare, ad esempio la lingua, utilizzare le opzioni nella finestra di dialogo "Preferenze generali Braille".

7.10 Cambia Tabella Braille

SuperNova supporta due forme di uscita braille: Computer Braille e Braille Letterario. L'espressione Braille Letterario si riferisce alle tabelle braille sia in grado 1 che grado 2.

Per selezionare che tabelle braille devono essere utilizzate per l'output, per esempio, quale lingua Braille, usare le opzioni nella finestra di dialogo "Preferenze Generali Braille" Qui potete selezionare una lingua per la tabella "Conversione da Unicode a Braille" e una lingua per la tabella "Conversione da Unicode a Braille Letterario".

Suggerimento in Braille Letterario, il sottomenu Caratteri passa da Computer Braille a Braille Letterario. Deselezionare questa voce di menu per scegliere Computer Braille. Per ulteriori informazioni, si veda la sezione "Scegliere Computer Braille o Braille Letterario".

7.11 Cambia display Braille

SuperNova funziona con molti display braille. Per verificare quali display braille sono supportati, contattate il vostro distributore autorizzato Dolphin o visitate il sito di Dolphin.

Per usare un'altro display braille:

1. Premere CONTROL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE. Si aprirà il Pannello di Controllo di SuperNova.
2. Premere ALT + B. Si aprirà il menu "Braille".
3. Premere FRECCIA GIU' fino a "Preferenze Generali" e premere INVIO. Si aprirà la finestra di dialogo "Preferenze Generali".
4. Premere CONTROL + TAB per raggiungere la scheda "Configura Braille".
5. Usare il TAB fino al pulsante "Seleziona Display Braille" e premere INVIO. Si aprirà una finestra di dialogo che elenca tutti i display braille trovati da SuperNova.
6. Usare i Tasti Freccia per selezionare un altro display braille.
7. Usate il TAB fino al pulsante "OK" e premete SPAZIO. Ciò confermerà le modifiche fatte e chiuderà la finestra di dialogo. Tornerete alla finestra di dialogo "Preferenze Generali".

Ora potete operare con il vostro display braille.

Se il vostro display non fosse elencato da SuperNova:

- Controllare se il collegamento tra computer e display braille è corretto.
- Verificare di aver eseguito correttamente tutti i passaggi per l'installazione e il setup consigliati dal produttore del display.
- Controllare se Dolphin SAM individua il dispositivo. Per controllare se Dolphin SAM è configurato correttamente, andare nel menu Generale nel pannello di controllo di SuperNova e selezionare l'opzione "Opzioni Avanzate". Nella finestra "Opzioni Generali Avanzate" aprire la scheda "Configurazione Sistema" e quindi selezionare il pulsante "Setup SAM".

Se
i

problemi persistono, contattare l'assistenza per il display braille.

CAPITOLO 8

Lettura in braille

8.1 Imparare ad usare i pulsanti Braille

E' possibile usare il comando Descrivi Tasto di SuperNova per imparare ad usare il display braille. Un'applicazione non attiverà i comandi relativi ai tasti premuti mentre usate la modalità Descrivi Tasto.

Per attivare o disattivare "Descrivi Tasto":

Premere BLOCCA MAIUSCOLA + BARRA.

Per visualizzare o eseguire il download degli ultimi tasti di scelta rapida di default per i display Braille visitate www.yourdolphin.com/braillekeys.
<http://www.yourdolphin.com/braillekeys>

8.2 Spostarsi sullo schermo

Mentre usate la vostra applicazione, il braille mostrerà automaticamente il controllo sul quale vi trovate. Se state usando la Modalità Logica, anche il braille visualizzerà ogni testo associato al controllo.

Potete usare le funzioni di navigazione per spostare il display braille affinché mostri altre informazioni, oppure per spostare il braille quando il contenuto del controllo corrente non viene visualizzato completamente perché troppo lungo.

I tasti più importanti sono **Leggere Indietro** e **Leggere Avanti** . Questi tasti permettono di spostarsi sulla riga braille per visualizzare la porzione di testo precedente o successiva.

Tasti Rapidi per la Navigazione Braille

| Funzione | Tasti Rapidi | Pulsanti Braille |
|--------------------|---|-------------------------|
| Spostarsi avanti | CONTROL SINISTRO + SHIFT SINISTRO + PUNTO | comando AVANTI |
| Spostarsi indietro | CONTROL SINISTRO + SHIFT SINISTRO + VIRGOLA | comando INDIETRO |

I movimenti del braille sono gestiti da un'impostazione del Pannello di Controllo chiamata Scorri Margine. Questo valore è impostato nella finestra di dialogo "Preferenze Generali".

Altri tasti di navigazione disponibili e che generalmente hanno pulsanti braille assegnati sono:

- Inizio Riga

Il display braille visualizzerà il contenuto all'inizio della riga. Sposterà anche il braille all'inizio di ogni eventuale testo quando siete in Modalità Logica.

- Fine Riga

Il display braille visualizzerà il contenuto alla fine della riga. Sposterà anche il braille alla fine di ogni eventuale testo quando siete in Modalità Logica.

- Larghezza Sinistra

Il display braille visualizzerà il contenuto di tutta la larghezza a sinistra.

- Larghezza Destra

Il display braille visualizzerà il contenuto di tutta la larghezza a destra.

•
Braille mezza larghezza a sinistra

Il display braille visualizzerà il contenuto di metà larghezza a sinistra.

- Braille mezza larghezza a destra

Il display braille visualizzerà il contenuto di metà larghezza a destra.

- Cella Sinistra

Il display braille visualizzerà il contenuto di una cella a sinistra.

- Cella Destra

Il display braille visualizzerà il contenuto di una cella a destra.

- Riga Su

Il display braille visualizzerà il contenuto della riga sopra.

- Riga Giù

Il display braille visualizzerà il contenuto della riga sotto.

- In alto

Il display braille visualizzerà il contenuto della parte in alto a sinistra della finestra.

- In fondo

Il display braille visualizzerà il contenuto della parte in basso a sinistra della finestra.

- Vai al focus

Spostare il display braille alla posizione del focus.

Il tasto Vai al Focus, fa tornare il braille alla posizione dove avete iniziato la navigazione, per esempio al controllo corrente. Ciò è particolarmente utile quando state modificando un documento e desiderate tornare direttamente

al cursore. Ovviamente, se digitate qualcosa, il braille tornerà indietro automaticamente, ma questo tasto vi permette di tornare al focus senza influenzare l'applicazione.

Note:

- Se vi spostate in su o in giù, passerete temporaneamente in Modalità Fisica. La Modalità Logica viene ripristinata quando premete Vai al Focus.
- La navigazione dal display braille è indipendente dalla Voce e dal Cursore Dolhin.

8.3 Spostare il cursore usando i Cursori Tattili.

Molti display braille hanno dei pulsanti posizionati sopra ad ogni cella, chiamati Cursori Tattili. Se premete uno di questi pulsanti, SuperNova genera un clic del mouse alla posizione corrispondente.

Esempi:

- Premendo un cursore tattile in un'area di edit ha come effetto di spostare immediatamente il cursore in quella posizione.
- Premendo un cursore tattile su un pulsante, attiva quel pulsante.
- Premendo un cursore tattile sopra ad una casella di controllo, modificherà lo stato di quella casella.

Alcuni display braille hanno una seconda fila di cursori tattili. Questa seconda fila può essere usata per descrivere il carattere alla posizione corrispondente.

8.3.1 Modificare l'azione dei Cursori Tattili

E' possibile modificare l'azione dei Cursori Tattili modificando le impostazioni nel pannello di controllo di SuperNova.

Per fare questo:

1. Premere CONTROL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE. Si aprirà il Pannello di Controllo di SuperNova.
2. Premere ALT + E. Si aprirà il menu "Braille".
3. Usare FRECCIA GIU' per raggiungere "Input" e FRECCIA DESTRA per aprire il relativo sottomenu.
4. Selezionare "Cursori Tattili" e premere INVIO. Si aprirà la finestra di dialogo "Cursori Tattili".
5. Selezionare l'azione che si vuole attribuire ai Cursori Tattili.
6. Usare il TAB fino al pulsante "OK" e premere SPAZIO. Ciò confermerà le modifiche fatte e chiuderà la finestra di dialogo.

8.3.2 Modificare l'azione dei Cursori Tattili quando si usa il Corsore Dolphin

E' possibile modificare l'azione dei Cursori Tattili quando si usa il Corsore Dolphin modificando le impostazioni nel pannello di controllo di SuperNova.

Per fare questo:

1. Premere CONTROL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE. Si aprirà il Pannello di Controllo di SuperNova.
2. Premere ALT + B. Si aprirà il menu "Braille".
3. Usare FRECCIA GIU' per raggiungere "Input" e FRECCIA DESTRA per aprire il relativo sottomenu.
4. Selezionare "Opzioni Corsore Dolphin" e premere INVIO. Si aprirà la finestra di dialogo "Opzioni Corsore Dolphin".
5. Selezionare l'azione che si vuole attribuire ai Cursori Tattili.

6. Usare il TAB fino al pulsante "OK" e premere SPAZIO. Ciò confermerà le modifiche fatte e chiuderà la finestra di dialogo.

8.3.3 Modifica l'azione dei Cursori Tattili sopra le celle di stato

Potete impostare i Cursori Tattili sopra le celle di stato affinché eseguano comandi di SuperNova.

In questo modo si assegna una funzione a questi pulsanti, che altrimenti non sarebbero utilizzati, poichè la loro posizione non permette di utilizzarli per spostare il cursore.

Usare la finestra di dialogo "Tastiera e Tasti Rapidi" per aggiungere un cursore tattile ad un comando.

8.4 Controlla attributi testo

Ogni carattere ha una serie di particolarità (attributi) ad esso associate, come la dimensione, il tipo di carattere e il colore.

E' possibile conoscere gli attributi dei caratteri entrando in Modalità Attributo.

Sono disponibili due diverse Modalità Attributo.

- Ciclo attributi
- Descrivi Cella.

La funzione Ciclo Attributi usa speciali combinazioni di punti per visualizzare tutti gli attributi di ogni carattere in braille. Invece la funzione Descrivi Cella scrive una descrizione completa di un solo carattere sul display braille.

Tasti Rapidi Modalità Attributi Braille

| Funzione | Tasti Rapidi | Pulsanti Braille |
|--|---|----------------------------|
| Ciclo degli attributi carattere mostrati sul display | CONTROL SINISTRO + SHIFT SINISTRO + 6. | Comando Ciclo attributi |
| Descrivi gli attributi di un singolo carattere | CONTROL SINISTRO + SHIFT SINISTRO + 7. | Comando Descrivi Carattere |

8.4.1 Ciclo attributi

Il tasto Ciclo Attributi attiva un ciclo dei vari attributi dei caratteri attualmente visualizzati sul display braille. Ogni cella indicherà l'attributo del carattere che era in quella posizione.

Il comando Ciclo Attributi è un comando che attiva più funzioni.

1. Premendo il tasto la prima volta verrà visualizzata la dimensione di ogni carattere.
2. Premendo nuovamente il tasto verrà visualizzato lo stile di ogni carattere.
3. Premendo nuovamente il tasto, verrà visualizzato il colore di primo piano e di sfondo dei caratteri.
4. Premendo nuovamente il tasto verrà visualizzato il colore del primo piano.
5. Premendo nuovamente il tasto verrà visualizzato il font dei caratteri.
6. Premendo per l'ultima volta, si ritornerà in modalità normale.

Mentre fate il ciclo degli attributi e premete un tasto sulla tastiera del PC o il comando **Vai al focus** sul display braille, ritornerete alla modalità di visualizzazione normale del carattere.

Una spiegazione sull'uscita braille per ciascun attributo è descritta di seguito.

Il significato preciso dei punti visualizzati per alcuni degli attributi mostrati con il tasto Ciclo Attributi potrebbe non essere immediatamente evidente. Questa funzione serve per trovare facilmente un attributo che cambia. Potreste anche trovare la funzione Caratteri Avanzati utile.

Dimensione

La dimensione dei caratteri è visualizzata con un numero a due cifre, che rappresenta la dimensione in punti. I quattro punti in alto sulla cella braille sono le decine e i quattro punti in basso sono le unità. Per esempio, un carattere a dieci punti è visualizzato con i punti 1678.

Stile

Gli stili dei caratteri sono mostrati nel seguente modo:

- Punto 1: Corsivo.
- Punto 4: Sottolineato.
- Punto 2: Barrato e/o colore non normale.
- Punto 5: Grassetto
- Punto 3: Luce.
- Punto 6: Selezionato
- Punto 7: Link.

Punto 8: Normale (per esempio non corsivo e non sottolineato e non barrato e non in grassetto).

Colore

Il primo piano e lo sfondo sono visualizzati con i quattro punti in alto per il primo piano e i quattro punti in basso per lo sfondo.

Colore Primo Piano

La modalità attributo primo piano mostra solo il colore di primo piano del carattere usando tutti gli otto punti della cella. Il colore è rappresentato usando il metodo rosso/verde/blu: i punti 123 mostrano la quantità di rosso, i punti 456 mostrano la quantità di verde e i punti 78 mostrano la quantità di blu. Il bianco viene visualizzato con tutti gli otto punti e il nero con una cella vuota.

Carattere

Ogni cella mostra un simbolo che rappresenta il nome del tipo di carattere. Siccome viene utilizzato un solo tipo di carattere per un intero nome, il simbolo potrebbe non sembrare riferito al nome che rappresenta, per esempio il carattere Arial è rappresentato dai caratteri 15678. Per trovare il nome completo del carattere, usare la funzione Descrivi Carattere.

8.4.2 Descrivi Carattere

Il tasto Descrivi Carattere visualizzerà una descrizione completa del carattere alla posizione del cursore. Questa funzione è utile se volete trovare cosa rappresenta una certa combinazione di tasti che non vi è nota.

Per esempio, se incontrate un simbolo che non capite:

1. Usare il Cursore Tattile per spostare il focus sul carattere.
2. Premere Descrivi Carattere per descrivere gli attributi del carattere.

3. Usare i tasti di navigazione per spostarsi lungo la descrizione se non viene visualizzata completamente sul display.

La descrizione include una descrizione del carattere stesso insieme con tutte le informazioni disponibili sul carattere. Le informazioni sono scritte per esteso.

Troverete una descrizione simile alla seguente:

"(Punti 467) POUND, Arial, normale, 14PT, Nero, Bianco, 00a3"

Questo indica:

- Il carattere descritto. In questo esempio sono i punti 467.
- La descrizione del carattere
- Il nome del carattere.
- Lo stile.
- La dimensione ("PT" è un'abbreviazione di punto).
- Il colore di primo piano del carattere.
- Il colore dello sfondo.
- Il valore unicode del carattere.

8.5 Mostra informazioni sulle celle di stato del display Braille

Molti display braille hanno un gruppo speciale di celle alla sinistra del display per visualizzare le informazioni di stato.

SuperNova può usare queste celle di stato per visualizzare informazioni extra sul carattere sotto al cursore, per esempio, la sua dimensione e il colore.

Pote visualizzare le seguenti informazioni di stato:

- Funzioni sul display.
- Posizione del cursore lungo la riga.
- Tipo focus corrente.
- Tutti gli attributi del carattere sotto al cursore

Potete selezionare tutte le opzioni che volete, ma siete limitati dal numero delle celle di stato sul vostro display braille.

Ogni opzione occupa una cella.

Note:

- Anche se il vostro display braille non dispone di celle di stato dedicate, potete simulare le celle di stato usando il driver di SAM. Per controllare questo, richiamate la finestra di dialogo Configurazione Driver dal Pannello di Controllo di SAM. SAM può essere aperto dalla finestra "Opzioni Generali Avanzate".

8.6 Mostra Braille sullo Schermo

E' possibile visualizzare su una piccola finestra fissa sullo schermo ciò che è presente sul display braille. Questa è l'opzione "Mostra Braille sullo Schermo" nel menu "Braille".

Per attivare o disattivare l'opzione "Mostra Braille sullo Schermo":

1. Premere CONTROL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE. Si aprirà il Pannello di Controllo di SuperNova.
2. Premere ALT + B. Si aprirà il menu "Braille".
3. Usare FRECCIA GIU' per raggiungere "Mostra Braille sullo schermo" e premere INVIO. Ciò confermerà le modifiche e chiuderà il menu.

E' possibile visualizzare o nascondere la finestra con un tasto rapido:

Premere CONTROL SINISTRO + SHIFT SINISTRO + 1.

Potete modificare la posizione e la dimensione della finestra usando le opzioni nella finestra di dialogo "Opzioni Braille Avanzate".

CAPITOLO 9

Cursore Dolphin

Il Cursore Dolphin è uno speciale tipo di cursore creato da SuperNova. Il Cursore Dolphin permette di leggere il contenuto dello schermo riga per riga, oppure parola per parola, oppure lettera per lettera usando la tastiera. E' possibile usare il Cursore Dolphin per rivedere qualsiasi parte dello schermo del computer.

9.1 Attiva Cursore Dolphin

E' possibile attivare il Cursore Dolphin e posizionarlo sia dove si trovava in precedenza sia nella posizione corrente del cursore.

Tasti Rapidi Cursore Dolphin

| Funzione | PC da tavolo - Gruppo Tastierino Numerico di Default | PC portatile - Gruppo Universale |
|--|--|--|
| Attiva Cursore Dolphin | MENO Tastierino Numerico | BLOCCA MAIUSCOLA + Z |
| Attivare il Cursore Dolphin e posizionarlo alla posizione corrente del focus | ASTERISCO Tastierino Numerico | BLOCCA MAIUSCOLA + MENO |

9.2 Disattiva Cursore Dolphin

Se avete attivato il Cursore Dolphin, per disattivarlo dovete usare il seguente tasto rapido.

Tasti Rapidi Corsore Dolphin

| Funzione | PC da tavolo - Gruppo Tastierino Numerico di Default | PC portatile - Gruppo Universale |
|---|--|--|
| Disattiva Corsore Dolphin | MENO Tastierino Numerico | BLOCCA MAIUSCOLA + Z |
| Disattivare il Corsore Dolphin e impedire che si attivi automaticamente | CONTROL + 4 | Non assegnato |

Il Corsore Dolphin si disattiva anche automaticamente quando accade qualcosa sullo schermo, per esempio quando appare una finestra messaggio.

9.3 Disattiva Corsore Dolphin Automatico

SuperNova attiverà automaticamente il Corsore Dolphin in certe situazioni in certe applicazioni. Questo comportamento si verificherà generalmente quando non è possibile leggere il testo sullo schermo riga per riga usando i comandi tastiera disponibili nell'applicazione.

Se non volete che il Corsore Dolphin si comporti in questo modo, dovete deselezionare la casella di controllo "Usa Corsore Dolphin Automaticamente".

Per disattivare l'uso automatico del Corsore Dolphin:

1. Premere CONTROL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE. Si aprirà il Pannello di Controllo di SuperNova.
2. Premere ALT + V. Si aprirà il menu "Voce".
3. Premere FRECCIA GIU' fino a "Opzioni Avanzate" e premere INVIO. Si aprirà la finestra di dialogo "Opzioni Avanzate".

Nelle proprietà "Cursore", premere SPAZIO per deselezionare la casella di controllo "Usa Cursore Dolphin Automaticamente".

5. Usare il TAB fino al pulsante "OK" e premere SPAZIO. Ciò confermerà le modifiche fatte e chiuderà la finestra di dialogo.
6. Premere ESC per uscire dal Pannello di Controllo di SuperNova.

Se volete che questa modifica si applichi solo all'applicazione corrente, dovete prima creare un file Impostazioni Applicazione. Si veda "Crea Impostazioni Applicazione per ulteriori informazioni.

9.4 Selezione testo usando il Cursore Dolphin

E' possibile selezionare una parte di testo sullo schermo usando il Cursore Dolphin. Per testo si intende un testo da finestre di dialogo e da finestre messaggio, così come da pagine web e documenti.

Per selezionare un testo usando il Cursore Dolphin:

1. Premere SHIFT + Tasti Freccia per selezionare il testo.
2. Premere CONTROL + C per copiare il testo selezionato negli Appunti.
3. Andare nella posizione dove si vuole inserire il testo selezionato.
4. Premere CONTROL + V per incollare il contenuto dagli Appunti.

9.5 Cerca utilizzando il Comando Trova del Cursore Dolphin

Potrete utilizzare il Comando Trova del Cursore Dolphin per eseguire ricerche di base di testo sullo schermo, in documenti e su pagine web. Troverete comandi Trova più avanzati del Cursore Dolphin disponibili con alcune applicazioni.

Come eseguire una ricerca base:

1. Attivare Cursore Dolphin
2. Premere F3. Verrete posizionati un una casella di edit invisibile.
3. Digitate la stringa da cercare. Il testo che digitate non è sensibile alla minuscola/maiuscola, inoltre la modalità di Inserimento è attiva e il layout della tastiera è legato all'applicazione corrente.
4. Premere INVIO per avviare la ricerca nella finestra corrente. Il Cursore Dolphin si sposterà al primo campo trovato.
5. Per trovare il risultato successivo, premere F4. Per trovare il risultato precedente, premere F2.

Nota SuperNova ricorderà l'ultima stringa cercata fino a quando non si uscirà dal programma SuperNova. Questo significa che voi potrete eseguire l'ultima ricerca senza inserire la stringa da ricercare. Dovrete solo attivare il Cursore Dolphin e premere F4 o F2 per ricercare il risultato successivo o precedente.

CAPITOLO 10

Vista linea



La visualizzazione linee è una modalità di lettura SuperNova. Visualizzazione linea mostra il contenuto dello schermo come una singola riga che scorre sullo schermo. Potete controllare le dimensioni, i colori, il carattere, la velocità e la posizione del testo a scorrimento.

10.1 Avvia Riga Continua

E' possibile attivare la modalità Riga Continua usando le opzioni "Ingrandimento" nel pannello di controllo di SuperNova oppure usando i tasti rapidi. La funzione Riga Continua può partire dalla posizione corrente del focus oppure può ignorare il focus corrente in favore della visualizzazione della finestra corrente o dello schermo.

Tasti Rapidi per Riga Continua

| Funzione | PC da tavolo - Gruppo Tastierino Numerico di Default | PC portatile - Gruppo Universale |
|--|--|----------------------------------|
| Avvia Riga Continua (limitato alla finestra) | CONTROL SINISTRO + PUNTO TN | Non assegnato |
| Avvia Riga Continua (limitato alla finestra) | CONTROL SINISTRO + 9 TN | Non assegnato |

| | | |
|--|---|-----------------|
| Avvia Riga Continua alla posizione del focus corrente (limitato alla finestra documento) | CONTROL SINISTRO + SHIFT SINISTRO + 2 TN. | ALT + SHIFT + L |
| Avvia Riga Continua alla posizione del focus corrente (limitato alla finestra) | CONTROL SINISTRO + 2 TN | ALT + SHIFT + V |

10.2 Scorri testo in Riga Continua

Ci sono diversi tasti rapidi per controllare come scorre il contenuto in modalità Riga Continua.

Tasti Rapidi per Riga Continua

| Funzione | PC da tavolo - Gruppo Tastierino Numerico di Default | PC portatile - Gruppo Universale |
|---------------------|--|----------------------------------|
| Vai al Focus | 0 Tastierino Numerico | F5 |
| Avvia e Arresta | BARRA SPAZIATRICE | BARRA SPAZIATRICE |
| Vai alla prima riga | HOME | HOME |
| Vai all'ultima riga | FINE | FINE |
| Riga Precedente | PAGINA SU | PAGINA SU |
| Riga successiva | PAGINA GIU' | PAGINA GIU' |
| Scorri più veloce | FRECCIA SU | FRECCIA SU |
| Scorri più lento | FRECCIA GIU' | FRECCIA GIU' |
| Scorri avanti | INVIO | INVIO |
| Sposta Avanti | FRECCIA DESTRA | FRECCIA DESTRA |

| | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Sposta Indietro | FRECCIA SINISTRA | FRECCIA SINISTRA |
| Esci da modalità Riga Continua | ESC | ESC |

Suggerimento: la modalità Riga Continua è ristretta a ciò che è visibile sullo schermo. In alcune applicazioni è possibile modificare le impostazioni di visualizzazione per aumentare i dati visibili. Per esempio nella funzione Anteprima di stampa di Microsoft Word è possibile impostare la visualizzazione della pagina ad un massimo di 6 pagine. Tutte le 6 pagine potranno essere visualizzate in modalità Riga Continua.

10.3 Modificare il colore, il carattere e gli elementi visualizzati in Riga Continua

E' possibile modificare i colori, i caratteri, gli oggetti e la dimensione del testo visualizzato in modalità Riga Continua.

Per andare alle opzioni per Riga Continua:

1. Premere CONTROL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE. Si aprirà il Pannello di Controllo di SuperNova.
2. Premere ALT + V. Si aprirà il menu "Ingrandimento".
3. Premere FRECCIA GIU' fino a "Opzioni Avanzate" e premere INVIO. Si aprirà la finestra di dialogo "Opzioni Avanzate Ingrandimento".
4. CONTROL + TAB per aprire la scheda "Riga Continua".
5. Fare le modifiche desiderate.
6. Usare il TAB fino al pulsante "OK" e premere SPAZIO. Ciò confermerà le modifiche fatte e chiuderà la finestra di dialogo.

CAPITOLO 11

Lettores Documento



Il lettore documenti consente di creare un ambiente di lettura personalizzato, in cui il testo, lo sfondo e l'evidenziazione possono essere impostati su un valore che rende la lettura più comoda per l'utente. È possibile visualizzare il testo da documenti, pagine Web o qualsiasi altra sorgente che visualizzi il testo sullo schermo.

11.1 Avviare lettore documenti

È possibile avviare il lettore documenti premendo il seguente tasto di scelta rapida.

Tasti di scelta rapida lettore documenti

| Funzione | Desktop - Con tastierino numerico predefinito | Portatile - Universale |
|---------------------------|---|------------------------|
| Avviare lettore documenti | BLOC MAIUSC + NUMPAD PIU' | Alt + Maiusc + D |

Il testo verrà caricato nel lettore documenti. Questa operazione potrebbe richiedere alcuni secondi. Nel lettore documenti, è possibile utilizzare i tasti freccia per spostare l'evidenziazione nel testo o premere TAB per spostarsi tra le opzioni della barra degli strumenti lettore documenti.

11.2 Lettura del controllo

Gli elementi disponibili nella barra degli strumenti del Lettore Documento controllano l'ambiente di lettura. Per i controlli avanzati, incluse le impostazioni dei colori, i font e la velocità di lettura, accedere alla finestra di dialogo "Impostazioni lettore documento".

Dopo aver avviato Lettore Documento è possibile accedere alle opzioni della barra degli strumenti premendo TAB. Premendo ripetutamente il tasto TAB, vi sposterete lungo le opzioni della barra degli strumenti e infine si tornerà alla finestra del documento. È inoltre possibile utilizzare SHIFT + TAB per spostarsi all'indietro tra i pulsanti della barra degli strumenti.

Barra Strumenti Lettore Documento.



Premere questo pulsante per avviare o interrompere la lettura del documento. È inoltre possibile avviare o interrompere la lettura del documento premendo SPAZIO. Durante la lettura, il Lettore Documento evidenzia la parola corrente e scorre automaticamente la finestra del documento.



Premere questo pulsante per aumentare le dimensioni del testo. La modifica delle dimensioni del testo è indipendente dalle opzioni dei font personalizzati nella finestra di dialogo Impostazioni Lettore Documento.



Premere questo pulsante per ridurre le dimensioni del testo. La modifica delle dimensioni del testo è indipendente dalle opzioni dei font personalizzati nella finestra di dialogo Impostazioni Lettore Documento.



Premere questo pulsante per aprire il menu "modalità", in cui è possibile scegliere tra diverse opzioni della modalità di visualizzazione, ad esempio "Testo a capo" e "Riga Singola".

I pulsanti della barra degli strumenti Impostazioni sono:



Premere questo pulsante per scorrere le opzioni di evidenziazione, in cui è possibile passare dall'evidenziazione di riga, frase e paragrafo. L'elemento selezionato determina ciò che viene evidenziato come "unità" e le

dimensioni del movimento durante la navigazione verso l'alto e verso il basso nel testo.



Premere questo pulsante per scorrere una serie di combinazioni di colori diverse. Ciò è utile se la visualizzazione del testo del documento sullo schermo risulta difficoltosa a causa dei colori e del contrasto dello schermo.



Premere questo pulsante per attivare e disattivare la visualizzazione a capo automatico.



Premere questo pulsante per attivare e disattivare la visualizzazione a riga singola.



Premere questo pulsante per uscire dalla barra degli strumenti Impostazioni.

11.3 Fai una domanda all'ai sulla pagina visualizzata

Per porre una domanda all'ai su uno qualsiasi dei diagrammi, grafici, fotografie o testo scritto a mano nella pagina attualmente visualizzata, nella

barra degli strumenti principale di lettore documenti premere il pulsante "chiedi ad ai":



Verrà quindi aperta una finestra di chat immagine (see "Finestra Chat immagine" page 127) che consente di porre domande all'ai sulle immagini presenti in qualsiasi parte della pagina.

11.4 Chiudere Lettore documenti

Per farlo:

Premete Esc.

CAPITOLO 12

Profili

SuperNova fornisce un certo numero di profili già pronti che vi permettono di scegliere rapidamente la quantità di informazioni vocali che desiderate da SuperNova senza dover modificare impostazioni singole nel pannello di controllo di SuperNova.

Per selezionare un profilo:

1. Premere CONTROL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE. Si aprirà il Pannello di Controllo di SuperNova.
2. Premere ALT + F. Si apre il menu File.
3. Usare FRECCIA GIU' per raggiungere "Profilo" e premere INVIO. La finestra di dialogo "Profili" verrà mostrata.
4. Nell'elenco "Profilo" selezionare il nome del profilo che desiderate usare. (Una descrizione di ciò che fa il profilo attualmente selezionato viene visualizzata nella casella "Descrizione" immediatamente sotto).
5. Una volta che avete selezionato il profilo desiderato, usare il TAB fino al pulsante "OK" e premere SPAZIO. Ciò confermerà la scelta del profilo e chiuderà la finestra di dialogo.

La barra di stato del pannello di controllo di SuperNova si aggiornerà automaticamente e visualizzerà il nome del profilo selezionato e le opzioni del pannello di controllo che sono state disabilitate non saranno più selezionabili.

Potete anche cliccare con il pulsante destro del mouse sul nome del profilo nella barra di stato per cambiare rapidamente i profili.

Ecco un elenco dei profili disponibili:

Nota: non tutti i Profili indicati sono disponibili in ogni edizione di SuperNova.

Ingranditore

Ingrandimento solo per utenti che utilizzano il mouse, che desiderano operare nel modo più rapido. Ingrandisce, segue il puntatore del mouse e insegue il cursore quando digitate. Questo profilo disabilita voce e braille.

Ingranditore & Voce con mouse

Ingrandimento con supporto vocale occasionale, sviluppato per utenti che utilizzano il mouse. Questo profilo abilita la voce a richiesta: legge il testo sotto il mouse e include tasti rapidi per leggere la riga, la frase o il paragrafo correnti. Questo profilo disabilita la voce automatica, il Cursore Dolphin, gli strumenti di lettura e l'uscita Braille.

Ingranditore & Voce con tastiera

Ingrandimento con qualche vocalizzazione automatica per utenti che usano mouse e tastiera. Questo profilo vocalizza mentre digitate e legge l'elemento con il focus, come i menu, gli elenchi, ecc. Attiva anche il Cursore Dolphin per poter leggere una pagina web con la tastiera. Leggi da Qui e Lettore Documento sono inclusi per la lettura con la sintesi senza dover premere tasti. Questo profilo disabilita le descrizioni dello screen reader e l'uscita Braille sul display.

Ingranditore & Screen Reader

Questo profilo è sia per utenti che usano il mouse, che per utenti che usano la tastiera, che include ingrandimento e supporto totale per la voce e il Braille. Questo profilo contiene tutte le funzioni e offre la massima flessibilità.

Screen Reader

Supporto vocale e Braille completo per utenti senza residuo visivo che usano la tastiera. Questo profilo disabilita tutte le funzioni di ingrandimento e gli effetti visivi e abilita l'uscita Braille sul display.

Screen Reader con funzioni ingrandenti

Supporto vocale e Braille completo per utenti che usano la tastiera. Questo profilo disabilita l'ingrandimento, ma abilita gli effetti dell'ingrandimento, compreso l'evidenziato del focus. Questo profilo è raccomandato per coloro che hanno un campo visivo limitato, oppure quando condividete il vostro schermo con un collega o insegnante vedente.

CAPITOLO 13

File Impostazioni

13.1 Tipi di Impostazioni

Le impostazioni possono essere raggruppate nelle seguenti categorie:

- Le Impostazioni Input controllano cosa capisce SuperNova dell'ambiente nel quale si trova in quel momento. I Map file e gli Script contengono questi dati.
- Le Impostazioni Output sono quelle che potete configurare in SuperNova per un'applicazione. I file Impostazioni Applicazione e Impostazioni Situazione contengono questi dati.
- Le Impostazioni Globali sono impostazioni che non potete configurare sulla base di un'applicazione. Ciò include tasti rapidi, impostazioni pannello di controllo, impostazioni aggiornamento e impostazioni finestra.

Potete creare, modificare, importare ed esportare le impostazioni output e input. Lo potete fare scegliendo elementi dal menu File nel pannello di controllo di SuperNova.

13.2 Creare Impostazioni Applicazione

Se regolate spesso le vostre impostazioni di SuperNova quando lavorate con programmi diversi, usando le Impostazioni Applicazione potete trovare una soluzione al vostro problema.

Per creare un File Impostazioni Applicazione:

1. Avviare l'applicazione per la quale si vuole creare un file Impostazioni Applicazione.

2. Premere CONTROL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE. Si aprirà il Pannello di Controllo di SuperNova.
3. Premere ALT + F. Si aprirà il menu "File" con l'opzione "Nuovo" selezionata.
4. Premere FRECCIA DESTRA per aprire il sottomenu "Nuovo".
5. Selezionare "Impostazioni Applicazione" e premere INVIO. Si aprirà la finestra di dialogo "Seleziona File Impostazioni".
6. Selezionare "Crea Nuovo File Impostazioni".
7. Usare il TAB fino al pulsante "OK" e premere SPAZIO. Si aprirà la finestra di dialogo "Crea Nuovo File Impostazioni".
8. Dare un nome al nuovo file Impostazioni Applicazione, scegliere se creare un file impostazioni vuoto o copiarne uno esistente, quindi usare il TAB fino al pulsante OK e premere SPAZIO. La finestra di dialogo verrà chiusa e ritornerete al Pannello di Controllo di SuperNova.

Il vostro file Impostazioni Applicazione è ora in uso. Potete verificare il file Impostazioni Situazione correntemente in uso leggendo la Barra di Stato nel Pannello di Controllo di SuperNova.

13.3 Creare Impostazioni Situazione

Se regolate spesso le vostre impostazioni di SuperNova quando appaiono certe finestre di dialogo in un'applicazione, usando le Impostazioni Situazione potete trovare una soluzione al vostro problema. Le Impostazioni Situazione sono un sottogruppo delle Impostazioni Applicazione e sono memorizzate nello stesso file.

Per creare una Impostazione Situazione:

1. Avviare l'applicazione ed entrare nella situazione per la quale volete creare un'Impostazione Situazione.

Premere CONTROL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE. Si aprirà il Pannello di Controllo di SuperNova.

3. Premere ALT + F. Si aprirà il menu "File" con l'opzione "Nuovo" selezionata.
4. Premere FRECCIA DESTRA per entrare nel sottomenu "Nuovo".
5. Selezionare "Impostazioni Situazione" e premere INVIO. Si aprirà la finestra di dialogo "Impostazioni Nuova Situazione".
6. Selezionare "Crea nuova Situazione".
7. Usare il TAB fino al pulsante "OK" e premere SPAZIO. Si aprirà la finestra di dialogo "Digitare un nome per la Nuova Situazione".
8. Dare un nome alla nuova Impostazione Situazione, usare il TAB per raggiungere il pulsante OK e premere SPAZIO. Si aprirà la finestra di dialogo "Nome Finestra".
9. Se necessario, correggere il nome finestra e usando il TAB raggiungere il pulsante OK e premere SPAZIO. La finestra di dialogo verrà chiusa e ritornerete al Pannello di Controllo di SuperNova.

Il vostro file Impostazioni Situazione è ora in uso. Potete verificare l'Impostazione Situazione correntemente in uso leggendo la Barra di Stato nel Pannello di Controllo di SuperNova.

13.4 Salva modifiche impostazione

SuperNova salva automaticamente le modifiche fatte alle impostazioni di SuperNova.

Per modificare questo comportamento del programma, deselegionare la casella di controllo "Salva sempre impostazioni utente". La casella di controllo "Salva sempre impostazioni utente" si trova nella finestra di dialogo "Preferenze di avvio", che si apre dal menu Generale nel pannello di controllo di SuperNova.

Dopo aver deselezionato la casella di controllo "Salva sempre impostazioni utente", un'altra casella di controllo "Richiedi all'utente" diventa disponibile. Se selezionate questa casella di controllo, riceverete un messaggio alla chiusura di SuperNova, che vi chiederà se volete proseguire senza salvare le modifiche che avete fatto.

E' comunque possibile salvare manualmente le impostazioni in qualunque momento, scegliendo l'opzione di menu "Salva Impostazioni". Questa opzione si trova nel menu File nel pannello di controllo di SuperNova.

13.5 Cambia Map file

Se state utilizzando una applicazione per la quale non avete un Map file specifico SuperNova utilizzerà il Map file "Applicazione di default".

Se il vostro pacchetto SuperNova non lavora in modo corretto con la vostra applicazione utilizzando il Map File "Applicazione di default", provate ad utilizzare un altro Map file. Potete provare tutti i Map File che desiderate senza restrizioni.

Suggerimenti:

- Provate a utilizzare una diversa versione di Map File per la stessa applicazione. Sarà possibile trovare un Map file per una versione dell'applicazione precedente che lavorerà correttamente anche con la nuova versione dell'applicazione.
- Provare ad utilizzare un Map file creato per un'applicazione dallo stesso produttore. Sarà possibile trovare Map file per applicazioni diverse ma create dallo stesso produttore che lavoreranno in modo corretto con la vostra applicazione, per esempio, se state utilizzando applicazioni Microsoft, provate ad utilizzare il Map file per Microsoft Office.
- Provate ad utilizzare il Map File "MSAA Application" se sapete che la vostra applicazione supporta MSAA.

Per scegliere un Map File diverso:

1. Eseguite la Vostra Applicazione
2. Premere CONTROL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE.

Si aprirà il Pannello di Controllo di SuperNova.

3. Premere ALT + F.

Il menu File si aprirà con l'opzione "Nuovo" selezionata.

4. Premere FRECCIA DESTRA per aprire il sottomenu "Nuovo", quindi FRECCIA GIU' fino a "Map" e premere INVIO.

La finestra di dialogo "Seleziona Map File" si aprirà.

5. Premere FRECCIA GIU' per selezionare l'opzione "Usa Map File Esistente".

6. Usare il TAB per entrare nella lista dei Map File e utilizzare le frecce per selezionare il Map file.

7. Usare il TAB fino al pulsante "OK" e premere SPAZIO.

La finestra di dialogo si chiuderà.

8. Premere ESC.

Il pannello di controllo di SuperNova si chiuderà e tornerete all'applicazione.

Il nuovo Map file si attiverà immediatamente. Se continuerete ad avere problemi con la vostra applicazione contattate Dolphin o il vostro distributore Locale per Assistenza.

CAPITOLO 14

Media

È possibile utilizzare le opzioni del menu Media per cercare e scaricare libri e riviste dalle librerie online e per sfogliare i feed di notizie, ascoltare stazioni radio e riprodurre podcast più diffusi.

Inoltre, le opzioni del menu Media consentono anche di fare domande OCR o A.I. sul contenuto visivo dei file di immagine sul disco rigido, oppure di eseguire la scansione tramite uno scanner a superficie piana o negli Appunti di Windows.

IMPORTANTE: Le opzioni disponibili in Media variano a seconda della lingua del pannello di controllo SuperNova.

14.1 Media "Scansione e Lettura"

Potete usare l'opzione "Scansione e Lettura" in Media per convertire materiale stampato e file immagini in un formato leggibile sul computer.

IMPORTANTE: Affinchè SuperNova possa lavorare correttamente con uno scanner, occorre che lo scanner sia WIA compatibile. Oggi la maggior parte degli scanner è WIA compatibile. Fate riferimento alla documentazione del produttore per assistenza.

14.1.1 Eseguire la scansione e leggere un file

È possibile utilizzare l'opzione "Scansione e Lettura" per convertire i file basati su immagini in un formato leggibile sul computer. Per eseguire questa operazione, non è necessario uno scanner o una telecamera digitale collegati al computer.

Per eseguire questa operazione dal Pannello di Controllo di SuperNova:

1. Aprire l'opzione "Supporti", selezionare "Scansione e Lettura" e scegliere "Dal File".
2. Selezionare il file che si desidera convertire. Se si utilizza una tastiera, è possibile farlo premendo SHIFT + TAB per spostarsi nell'elenco dei file, utilizzare i Tasti Freccia per selezionare il file, quindi premere INVIO. Se il file si trova in una cartella diversa, utilizzare SPAZIO per spostarsi in su di un livello e utilizzare INVIO per aprire le cartelle fino a selezionare il file, quindi premere INVIO.
3. Selezionare le impostazioni di conversione. Tenere presente che è necessario scegliere di aprire il documento in Microsoft Word se si desidera modificare il documento convertito.
4. Selezionare il pulsante "OK". Viene visualizzata una finestra che mostra l'avanzamento della conversione. Al termine della conversione, il libro si apre in Microsoft Word o nel lettore SuperNova.

Un modo rapido per eseguire la scansione e leggere i file PDF è fare clic con il pulsante destro del mouse sul file PDF e selezionare il menu di scelta rapida "Apri con" ->"Dolphin SuperNova".

14.1.2 Scansione e Lettura di testi stampati

Potete usare l'opzione "Scansione e Lettura" in Media per convertire materiale stampato in un formato leggibile sul computer.

IMPORTANTE: Affinchè SuperNova possa lavorare correttamente con uno scanner, occorre che lo scanner sia WIA compatibile. Oggi la maggior parte degli scanner è WIA compatibile. Fate riferimento alla documentazione del produttore per assistenza.

Per fare la scansione e leggere materiale in stampa dal Pannello di Controllo di SuperNova:

1.

Assicurarsi che lo scanner sia correttamente collegato al computer.

2. Aprire l'opzione "Media", selezionare "Scansione e Lettura" e scegliere "Da scanner".
3. Selezionare le vostre impostazioni di conversione . Notate che dovete scegliere di aprire il documento in Microsoft Word se volete modificare il documento convertito.
4. Selezionare il pulsante "OK". Un messaggio appare, che mostra la progressione della conversione. Quando la conversione è completata, appare un secondo messaggio che chiede se volete sospendere o continuare la scansione.
5. Se volete scansionare più pagine, posizionare la nuova pagina nello scanner e selezionare il pulsante "Aggiungi più pagine". Ripetere questa procedura fino a quando tutte le pagine sono state scansionate e siete pronti per leggere il testo.
6. Quando avete terminato, selezionate il pulsante "Interrompi Caricamento Pagine". Il libro si apre in Microsoft Word o nel Lettore di SuperNova.

14.1.3 Scansione e Lettura di una immagine degli Appunti

Potete scegliere in Media l'opzione "Scansione e Lettura" per convertire un'immagine che avete copiato negli Appunti di Windows in un formato che potete leggere. Questa opzione funziona al meglio con immagini semplici.

Per fare la scansione e leggere un'immagine che avete copiato negli appunti dal Pannello di Controllo di SuperNova:

1. Aprire l'opzione "Media", selezionare "Scansione e Lettura" e scegliere "Dagli Appunti". Notate che questa opzione sarà disabilitata se SuperNova non individua un'immagine presente negli Appunti di Windows.

2. Selezionare le vostre impostazioni di conversione . Notate che dovete scegliere di aprire il documento in Microsoft Word se volete modificare il documento convertito.
3. Selezionare il pulsante "OK". Un messaggio appare, che mostra la progressione della conversione. Quando la conversione è completata, il libro si apre in Microsoft Word o nel Lettore di SuperNova.

Suggerimento: se ritenete che le immagini che avete convertito dagli appunti non sono soddisfacenti, allora provate a salvare l'immagine come file .JPEG e provate a usare l'opzione Scansione e Lettura "Da File" per migliorare la qualità della conversione.

14.1.4 Modificare le Impostazioni per "Scansione e Lettura"

La finestra di dialogo "Impostazioni Scansione e Lettura" dà le opzioni per scegliere uno scanner, una lingua, il livello di riconoscimento colore, la dimensione del foglio e la cartella.

Potete andare alla finestra di dialogo "Impostazioni Scansione e Lettura" nel Pannello di Controllo di SuperNova aprendo l'opzione "Media", selezionando "Scansione e Lettura" e quindi scegliendo "Impostazioni Scansione e Lettura". Per saperne di più sulle opzioni disponibili, fate riferimento alla finestra di dialogo "Impostazioni Scansione e Lettura".

14.2 Descrizione immagine Media

È possibile utilizzare l'opzione "Descrizione immagine" di Media per porre domande all'ai sui contenuti visivi dei file di immagine sul disco rigido, oppure tramite scanner a superficie piana o negli Appunti di Windows.

14.2.1 Fai una domanda sull'immagine...

È possibile utilizzare l'opzione Media Descrizione immagine per porre domande all'ai sui contenuti visivi dei file immagine sul disco rigido.

Per eseguire questa operazione dal Pannello di Controllo di SuperNova:

1. Aprire l'opzione "Media", selezionare "Scansione e Lettura" e scegliere "Da File".
2. Selezionare il file di immagine su cui si desidera porre domande, quindi premere il pulsante "Apri". Se si utilizza una tastiera, è possibile farlo premendo SHIFT + TAB per spostarsi nell'elenco dei file, utilizzare i Tasti Freccia per selezionare il file, quindi premere INVIO. Se il file si trova in una cartella diversa, utilizzare SPAZIO per spostarsi in su di un livello e utilizzare INVIO per aprire le cartelle fino a selezionare il file, quindi premere INVIO.

Verrà quindi aperta una finestra di chat immagine (see "Finestra Chat immagine" page 127) che consente di porre domande all'ai sull'immagine selezionata.

14.2.2 Fai una domanda sull'immagine...

È possibile utilizzare l'opzione Media "Descrizione immagine" per porre domande all'ai sui contenuti visivi delle fotografie e di altri materiali stampati posizionati su uno scanner a superficie piana collegato al computer.

IMPORTANTE: Affinché SuperNova rilevi e funzioni correttamente con un dispositivo di scansione, è necessario che il dispositivo sia conforme a WIA. Oggi, la maggior parte dei dispositivi di scansione è conforme a WIA. Per assistenza, consultare la documentazione di supporto del produttore.

Per scansionare e leggere il materiale stampato dal pannello di controllo SuperNova :

1. Accertarsi che la stampante sia collegata al computer e accesa.

2. Aprire l'opzione "Media", selezionare "descrizione dell'immagine" e scegliere "immagine da file".
3. Selezionare il pulsante "OK". Viene visualizzata una finestra che mostra l'avanzamento della scansione.

Verrà quindi aperta una finestra di chat immagine (see "Finestra Chat immagine" page 127) che consente di porre domande all'ai sull'immagine appena acquisita.

14.2.3 Porre una domanda su un'immagine negli Appunti di Windows

È possibile utilizzare l'opzione Media "Descrizione immagine" per porre domande all'ai sul contenuto visivo di un file di immagine negli Appunti di Windows.

Per eseguire questa operazione dal Pannello di Controllo di SuperNova:

1. Aprire il menu "media", selezionare "Descrizione immagine" e scegliere "immagine dagli appunti". Nota: Questa opzione sarà disabilitata se SuperNova non rileva un'immagine presente negli Appunti di Windows.

Verrà quindi aperta una finestra di chat immagine (see "Finestra Chat immagine" page 127) che consente di porre domande all'ai sull'immagine attualmente presente negli Appunti di Windows.

14.3 Media EasyReader

È possibile utilizzare l'opzione "easyreader" per cercare, scaricare e aprire libri e riviste dalle librerie online. È anche possibile utilizzare questa opzione per aprire i file sul computer. I libri e i file selezionati si aprono in Dolphin EasyReader.

14.4 Comandi tastiera del Lettore di SuperNova

I libri che aprite dalla Libreria sono visualizzati come una pagina HTML nel Lettore di SuperNova. Questo permette di leggere e navigare in un libro come in una pagina web.

Inoltre SuperNova include i seguenti comandi da tastiera:

| Funzione | Tasto Rapido |
|--|----------------------|
| Spostarsi tra la finestra documento e la barra strumenti | F6 |
| Spostarsi tra i pulsanti e la barra strumenti | TAB e SHIFT + TAB |
| Play / stop (disponibile solo se il libro ha un contenuto audio) | F5 |
| Apri Contenuto | Premere ALT + C. |
| Apri Impostazioni | ALT + S |
| Ingrandisci | ALT + I |
| Diminuisci ingrandimento | ALT + O |
| Esci | ALT + E (o ALT + F4) |

CAPITOLO 15

Connetti e visualizza



La funzione di connessione e visualizzazione SuperNova consente di collegare qualsiasi fotocamera ad alta definizione (HD) al computer e di ingrandire sullo schermo del computer articoli come giornali, riviste, bollette, etichette e persino oggetti.

È inoltre possibile utilizzare connessione e visualizzazione SuperNova per connettersi ad altri computer e visualizzare ciò che viene visualizzato sullo schermo del proprio computer. Ad esempio, è possibile collegarsi alla lavagna interattiva di un insegnante o al computer di un istruttore e seguire ciò che presenta sullo schermo del proprio computer.

15.1 Collega e Visualizza con Telecamera

La funzione "Collega e Visualizza con Telecamera" vi permette di collegare una telecamera ad alta definizione (HD) al vostro computer ed ingrandire oggetti e testi, sullo schermo del computer.

Potete usare qualsiasi telecamera ad alta definizione (HD) con SuperNova. Per un elenco ufficiale delle telecamere che sono state testate e raccomandate da Dolphin, visitate il sito web di Dolphin o contattate il vostro distributore locale.

Prima che possiate usare la funzione Collega e Visualizza per la telecamera, dovete possedere una telecamera adatta, impostare la vostra postazione di lavoro e selezionare la telecamera in SuperNova.

15.1.1 Trovare una telecamera e un supporto idonei

Per ottenere i migliori risultati, è necessario avere una telecamera HD con autofocus, 1080p di risoluzione video con correzione automatica della luce. Questo richiederà una porta USB 2.0 sul computer.

Oltre alla telecamera, dovrete usare un supporto per posizionare la telecamera sul tavolo. L'uso di un supporto, rende la telecamera più stabile e sicura a ciò che dovete vedere.

15.1.2 Preparare la postazione di lavoro

Per ottenere i migliori risultati, assicuratevi di posizionare la telecamera vicina allo schermo del vostro computer, per facilitare il posizionamento degli oggetti che volete visualizzare mentre guardate lo schermo del computer. Dovreste anche accertarvi che la telecamera sia posizionata in un posto sicuro, ordinato e ben illuminato, per evitare di avere ombre sugli oggetti che volete visualizzare.

15.1.3 Selezionare una telecamera in SuperNova

Una volta che avete posizionato la telecamera sul vostro banco e collegata al computer, dovete selezionare la telecamera nella finestra di dialogo "Impostazioni Collega e Visualizza".

Per fare questo dal Pannello di Controllo di SuperNova:

1. In "Ingrandimento", aprire il sottomenu "Collega e Visualizza" e scegliere "Impostazioni". La finestra di dialogo "Impostazioni Collega e Visualizza" si apre, mostrando le impostazioni della "Telecamera".
2. Selezionare la vostra telecamera nella lista "Dispositivi" e scegliere il pulsante "OK". Se la vostra telecamera non fosse nella lista, assicuratevi che sia ben collegata e accesa.

15.1.4 Usare la vostra telecamera con SuperNova

Potete usare le seguenti opzioni per abilitare, configurare e regolare l'immagine della telecamera con SuperNova.

Attivare il Visore

Dopo aver selezionato il dispositivo nella finestra di dialogo "Impostazioni Collega e Visualizza" potete visualizzare l'immagine attivando "Collega e Visualizza". E' possibile attivare e disattivare "Collega e Visualizza" usando le opzioni "Ingrandimento" nel pannello di controllo di SuperNova oppure usando i tasti rapidi.

Tasti Rapidi per Ingrandimento

| Funzione | PC da tavolo - Gruppo Tastierino Numerico di Default | PC portatile - Gruppo Universale |
|-----------------------------|--|---|
| Collega e Visualizza on off | ALT + INVIO TASTIERINO NUMERICO | SHIFT SINISTRO + BLOCCA MAIUSCOLA + 0 |

Quando attivate "Collega e Visualizza", una porzione di schermo inizia a mostrare l'immagine dalla telecamera o dalla lavagna interattiva. Quest'area è chiamata Visore. Potete modificare la posizione del Visore sullo schermo e potete usare la Barra Strumenti Visore per regolare la dimensione, il colore e il contrasto dell'immagine per renderne più facile la visione.

Passaggio dal Visualizzatore al desktop

Per accedere alla barra degli strumenti del Visualizzatore e apportare modifiche all'immagine, è necessario posizionare il centro nella finestra del Visualizzatore.

È possibile passare dal Visualizzatore al desktop premendo BLOC MAIUSC + PULSANTE CENTRALE DEL MOUSE. Se si dispone sia di una fotocamera sia di una connessione per lavagna bianca, premendo il PULSANTE BLOC MAIUSC + PULSANTE CENTRALE DEL MOUSE si passa da fotocamera, lavagna bianca a desktop.

Regolazione della posizione e delle dimensioni del visualizzatore

Per impostazione predefinita, nella metà superiore dello schermo viene visualizzata la finestra Connetti e Visualizza. È possibile modificare la posizione e le dimensioni del visualizzatore tramite le impostazioni "Connetti e visualizza" nel pannello di controllo di SuperNova. È possibile ancorare il visualizzatore al lato superiore, inferiore, sinistro o destro dello schermo e il visualizzatore può essere impostato in modo da riempire il 80%, il 50% o il 20% dell'area dello schermo.

Nella finestra Visualizzatore è inoltre possibile premere IL TASTO CTRL SINISTRO + TASTIERINO numerico 7 sulla tastiera (MAIUSC SINISTRO + ALT SINISTRO + M se si utilizza il set di tasti di scelta rapida del laptop) per passare dalla modalità schermo diviso alla modalità schermo intero.

inoltre possibile eseguire questa operazione utilizzando i seguenti pulsanti nella barra degli strumenti Impostazioni del visualizzatore:



In modalità a schermo intero, è possibile continuare a utilizzare BLOC MAIUSC + PULSANTE CENTRALE DEL MOUSE per passare dal Visualizzatore al desktop.

Accesso alla barra degli strumenti Impostazioni del Visualizzatore

È possibile accedere alla barra degli strumenti Impostazioni del visualizzatore premendo il pulsante Impostazioni del visualizzatore:



I pulsanti della barra degli strumenti Impostazioni sono:



Premere questo pulsante per scorrere una serie di combinazioni di colori diverse. Ciò è utile se la visualizzazione del testo del documento sullo schermo risulta difficoltosa a causa dei colori e del contrasto dello schermo.



Premere questo pulsante per scorrere la posizione e le dimensioni dell'area Viewer (Visualizzatore).



Premere questo pulsante per uscire dalla barra degli strumenti Impostazioni del Visualizzatore.

Mostrare e Nascondere la Barra Strumenti Visore

La Barra Strumenti del Visore fornisce i controlli per modificare l'immagine che state visualizzando. Le opzioni disponibili sulla Barra Strumenti differiscono in base al fatto che siate collegati ad una telecamera o a una lavagna.

Potete usare i pulsanti Mostra e Nascondi per controllare l'aspetto della Barra Strumenti del Visore. Se nascondete la Barra Strumenti, aumenterete la quantità di informazioni che appaiono sul Visore.

Lo stile dei pulsanti Mostra e Nascondi differisce in base alla posizione del Visore sullo schermo. Per esempio, se il Visore è bloccato in alto, allora i pulsanti Mostra e Nascondi appaiono come Frecce che puntano a sinistra e a destra.



Se
il

Visore è bloccato a sinistra, allora i pulsanti Mostra e Nascondi appaiono come Frecce che puntano su e giù.



In tutti i casi, il pulsante Nascondi è sempre l'ultimo pulsante sulla Barra Strumenti Visore.

Premendo Control sinistro + Trattino sulla tastiera nasconderete e mostrerete anche la barra degli strumenti del Visore.

Ingrandire l'immagine nel Visore



Potete modificare la dimensione dell'immagine nel Visore usando i pulsanti per l'ingrandimento nella Barra Strumenti del Visore. Se state usando un dispositivo con touch screen, potete anche modificare l'ingrandimento allontanando o avvicinando due dita sullo schermo.

Potete anche usare i seguenti tasti rapidi:

Tasti Rapidi per Ingrandimento

| Funzione | Tasti Rapidi PC da tavolo | PC portatile - Gruppo Universale |
|-----------------------|---|---|
| Aumenta Ingrandimento | CONTROL SINISTRO + PIU' TN o BLOCCA MAIUSCOLA + ROTELLA MOUSE SU | ALT SINISTRO + ì accentata o BLOCCA MAIUSCOLA + ROTELLA MOUSE SU |
| Riduci Ingrandimento | CONTROL SINISTRO + meno TN o BLOCCA MAIUSCOLA + ROTELLA MOUSE GIU' | ALT + MENO o BLOCCA MAIUSCOLA + ROTELLA MOUSE GIU' |

Visualizzare altre parti dell'immagine

Se notate che l'immagine che state osservando è più grande di quella che appare nel visualizzatore, potete spostare il puntatore del mouse o usare la funzione di scorrimento di SuperNova per far scorrere l'immagine con la tastiera.

Per far scorrere lo schermo, premere Control destro + una delle frecce. Tenere premuto il Control destro per mantenere lo scorrimento. Premere la stessa freccia ripetutamente (mantenendo il tasto Control destro premuto) per aumentare la velocità di scorrimento. Premere la freccia opposta a quella che state premendo per diminuire la velocità di scorrimento.

Per saperne di più sullo scorrimento consultate "Visualizza altre parti dello schermo"

Rotazione dell'immagine nel Visualizzatore



È possibile ruotare l'immagine nel Visualizzatore per presentarla in modo più semplice da leggere. In questo modo si evita la necessità di ruotare il testo sotto la telecamera. Premendo questo pulsante, l'immagine ruota di 90 gradi in senso orario.

Premendo CONTROL SINISTRO + NUM PAD 1 sulla tastiera, l'immagine viene ruotata di 90 gradi in senso orario ogni volta che si preme questa combinazione di tasti di scelta rapida. (Premere PAGINA SU se si utilizza il set di tasti di scelta rapida del laptop).

Cambiare i colori dell'immagine



Se avete problemi a visualizzare l'immagine a causa dei colori e del contrasto, potete usare il pulsante "Cambio Colore" per usare i vari schemi colore disponibili.

Premendo Control sinistro + 0 del tastierino numerico alternerete i vari schermi colore.

SuperNova salva lo Schema Colore che scegliete nella finestra di dialogo "Impostazioni Connetti e Visualizza".

Miglioramento della qualità dell'immagine

SuperNova contiene una serie di funzioni opzionali per l'elaborazione delle immagini, ad esempio l'opzione Colori a contrasto elevato, che consente di aumentare il contrasto delle immagini usando uno degli schemi di colore integrati in SuperNova. Questa opzione è particolarmente utile quando si visualizzano pagine contenenti testo e diagrammi.

SuperNova contiene anche un'opzione di blocco automatico dell'immagine che tenta di rimuovere i disturbi dal flusso video della videocamera (particolarmente evidente in ambienti scarsamente illuminati).

Nota: I disturbi dell'immagine sono evidenti soprattutto con livelli di luce bassi dove la fotocamera cerca di aumentare l'esposizione dell'immagine per catturare la maggior quantità di luce possibile. Tuttavia, poiché il sensore di immagine della telecamera ora è più sensibile alla luce, è anche più sensibile alle interferenze casuali, e questo consente un aumento del disturbo nei fotogrammi video successivi.

È possibile accedere alle singole impostazioni per le funzioni di elaborazione delle immagini di SuperNova dalla scheda Fotocamera nella finestra di dialogo delle impostazioni di Collega e visualizza (accessibile da Visualizzazione -> Collega e visualizza -> Impostazioni... nel pannello di controllo di SuperNova).

Controllare l'autofocus

L'autofocus della telecamera, se presente, regola automaticamente la lente della telecamera per dare l'immagine migliore possibile dell'oggetto inquadrato. In alcuni casi la telecamera potrebbe continuamente tentare di mettere a fuoco ciò che ritiene un oggetto che cambia di volta in volta, situazione che potrebbe creare disturbo. Se l'autofocus è costantemente in azione su un'immagine, potrebbe essere opportuno disabilitarlo.

Premendo Control sinistro + 3 del tastierino numerico attiverete e disattiverete l'Auto Focus.

Non tutte le telecamere hanno la funzione Auto Focus.

Passaggio dallo zoom digitale a quello ottico

Se la fotocamera supporta lo zoom ottico (a volte anche noto come hardware), la finestra del visualizzatore Connect & View visualizza un pulsante aggiuntivo che consente di passare dallo zoom digitale allo zoom ottico.

L'icona visualizzata direttamente sotto indica che la fotocamera è attualmente in modalità zoom digitale.

Premendo questa icona, la fotocamera passa dalla modalità zoom digitale alla modalità zoom ottico:



L'icona visualizzata direttamente sotto indica che la fotocamera è attualmente in modalità zoom ottico.

Premendo questa icona (o premendo IL TASTO CONTROL SINISTRO + NUMPAD 4 utilizzando il set di tasti di scelta rapida del tastierino numerico di SuperNova o F6 se si utilizza il set di tasti di scelta rapida del laptop di SuperNova), la fotocamera passa dalla modalità zoom ottico alla modalità zoom digitale:



Blocco dell'immagine



Il pulsante Blocca immagine (MAIUSC SINISTRO + PAUSA se si utilizza il set di tasti di scelta rapida del tastierino numerico di SuperNova o F5 se si utilizza il set di tasti di scelta rapida del laptop di SuperNova) consente di bloccare lo schermo sull'immagine corrente. Ciò consente di esplorare l'immagine in modo più dettagliato senza la possibilità di modificarla.

Sebbene sia disponibile come pulsante della barra degli strumenti del visualizzatore quando si utilizza una fotocamera, questa opzione potrebbe risultare più utile quando si visualizzano le presentazioni, poiché consente di bloccare lo schermo su una particolare diapositiva piuttosto che affidarsi all'insegnante per interrompere la presentazione in quel momento. Quando si sblocca l'immagine, il visualizzatore aggiorna l'immagine della fotocamera corrente o mostra lo schermo del computer del presentatore corrente.

Fai una domanda sull'immagine...

Per porre una domanda ai su uno qualsiasi dei diagrammi, grafici, fotografie o testo scritto a mano visualizzati sullo schermo da Connect and View, nella barra degli strumenti principale di Connect and View premere il pulsante "Ask ai" (Chiedi ai):



Verrà quindi aperta una finestra Image Chat (see "Finestra Chat immagine" page 127) che consente di porre domande ai sull'immagine corrente.

Acquisizione dell'immagine del visualizzatore



Il pulsante **Acquisisci immagine** consente di copiare l'immagine nel Visualizzatore negli Appunti di Windows. L'immagine acquisita da SuperNova è l'immagine completa, indipendentemente dalle dimensioni di ingrandimento utilizzate nel Visualizzatore.

Premendo **BLOC MAIUSC+P**, l'immagine nel Visualizzatore viene copiata anche negli Appunti di Windows. (**PAGINA GIÙ** se si utilizza il set di tasti di scelta rapida del notebook).

Dopo sarà possibile copiare l'immagine in un documento o convertire l'immagine acquisita in testo usando l'opzione **"Scansiona e leggi"** di SuperNova, o premendo **Control sinistro+Caps Lock+O**.

Aprire in Lettore Documento



Il pulsante **OCR** consente di eseguire il riconoscimento dell'immagine sotto la telecamera. L'immagine acquisita da SuperNova è l'immagine completa, indipendentemente dalle dimensioni di ingrandimento utilizzate nel Visualizzatore.


Una volta che l'immagine è stata sottoposta a OCR, si aprirà automaticamente la finestra lettore documenti di SuperNova, che fornisce pulsanti per leggere ad alta voce il testo OCR e barre degli strumenti per

organizzare, annotare ed esportare le pagine acquisite, nonché modificare il layout, i colori e le dimensioni del testo OCR sullo schermo.

Barra Strumenti Lettore Documento.



Pulsanti singoli:



Premendo il pulsante sopra riportato si interrompe la lettura dell'immagine OCR. È inoltre possibile avviare la lettura dell'immagine OCR premendo SPAZIO o più del TASTIERINO NUMERICO. Durante la lettura, la finestra Visualizzatore evidenzia la parola corrente e scorre automaticamente il documento. È anche possibile utilizzare i tasti freccia per spostarsi per riga e per parola.



Premendo il pulsante sopra riportato si interrompe la lettura dell'immagine OCR. È inoltre possibile interrompere la lettura dell'immagine OCR premendo SPAZIO o ESC.



Premendo il pulsante Organise Pages (Organizza pagine) sopra viene visualizzata la barra degli strumenti Organise Pages (Organizza pagine).

Barra degli strumenti Organizza pagine:



La barra degli strumenti Organizza pagine in alto consente di aggiungere ulteriori pagine al documento esistente, copiare ed eliminare pagine e spostarsi tra le pagine esistenti. Contiene anche un pulsante indietro per tornare alla barra degli strumenti principale del lettore documenti.

Se si preme il pulsante Aggiungi pagina sulla barra degli strumenti Organise Pages (Organizza pagine), viene visualizzata la barra degli strumenti Add Page (Aggiungi pagina).

Barra degli strumenti Aggiungi pagina:

La barra degli strumenti Aggiungi pagina consente di aggiungere pagine da una fotocamera, uno scanner o da un tipo di documento di supporto, ad esempio un file PDF o di immagine. Contiene anche un pulsante indietro per tornare alla barra degli strumenti Organizza pagine.



Premendo il pulsante Salva sopra si apre la barra degli strumenti Salva.

Barra degli strumenti Salva:



Se si seleziona il pulsante di esportazione di Microsoft Word, o il pulsante di esportazione di Google Drive, verranno visualizzate le due opzioni seguenti: Esporta il testo conservando la formattazione e Esporta il testo conservando la formattazione e il layout.

Il documento esportato verrà aperto automaticamente in Microsoft Word, o nel lettore PDF predefinito del sistema, oppure nel Blocco Note di Windows (a seconda del formato di esportazione scelto) e una copia originale del documento verrà automaticamente inserita nella cartella "Documenti" di Windows e denominata snova_clipboardXXX.xml (dove XXX è un numero con il numero più alto che corrisponde al documento esportato più di recente).



Premere il pulsante qui sopra per aprire il menu Modalità, in cui è possibile scegliere tra diverse modalità di visualizzazione, come Testo a capo, Riga Singola, Colonna Singola e controllare se la visualizzazione dell'immagine segue il cursore.

Barra degli strumenti Impostazioni:



I quattro pulsanti seguenti consentono di scorrere tra quattro diverse modalità di visualizzazione:



Modalità di visualizzazione solo testo.



Modalità orizzontale, testo e immagine originale affiancati.



Modalità verticale, testo e immagine originale affiancati.



Modalità solo immagine originale.

L'immagine originale può essere fatta scorrere sia in modalità di sola immagine originale che in modalità affiancata, utilizzando il dito (su un display touchscreen), oppure tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse e spostando il mouse.



Premendo il pulsante unità sopra si passa dall'evidenziazione di riga, frase e paragrafo. L'elemento selezionato determina ciò che viene evidenziato come "unità" e le dimensioni del movimento durante la navigazione verso l'alto e verso il basso nel testo.



Premendo il pulsante sopra riportato, è possibile scorrere una serie di schemi di colori diversi.



Premendo il pulsante Wrap in alto si attiva e si disattiva la visualizzazione a capo automatico.



Premendo il pulsante linea singola sopra si attiva e si disattiva la visualizzazione a riga singola.



Premere il pulsante colonna singola sopra per attivare e disattivare la visualizzazione.

Esporta in Google Drive

Quando si seleziona l'opzione di esportazione su Google Drive per la prima volta in SuperNova, SuperNova apre una finestra di dialogo denominata "Autorizzazioni Account Google" che informa che è necessario concedere a SuperNova l'autorizzazione per caricare i documenti scansionati nell'account Google.

- Premi il pulsante "Accedi con Google" riportato di seguito per avviare la procedura. SuperNova aprirà il browser Web predefinito del sistema e caricherà la pagina del sito Web di Google <https://accounts.google.com/o/oauth2/auth>
- Accedere al proprio account Google tramite la pagina web di accesso, che dovrebbe essere apparsa sotto la schermata delle istruzioni.
- Dopo aver effettuato l'accesso al tuo account Google, verrà visualizzata una nuova pagina Web di Google con il messaggio

"Supernova desidera accedere al tuo account Google" e un pulsante "continua".

- Per autorizzare SuperNova a caricare documenti su Google Drive, premere il pulsante "Continua" e nelle pagine successive di Google che si caricano, premere il pulsante "Copia" accanto al "Codice di autorizzazione" visualizzato su questa pagina web. In questo modo il codice di autorizzazione verrà copiato negli Appunti di Windows (da incollare in Supernova).
- Ora tornare alla finestra di dialogo Autorizzazioni Account Google di SuperNova e utilizzare il tasto di scelta rapida CTRL+V di Windows per incollare il codice di autorizzazione Google nell'area di modifica del codice di autorizzazione in SuperNova e premi il pulsante "OK" per continuare e fare in modo che SuperNova carichi automaticamente il primo documento esportato nel vostro Google drive.

SuperNova comunica solo direttamente con le API di Google. Nessun dato utente viene condiviso con Dolphin o con altre parti.

SuperNova memorizza il codice di autorizzazione (non il nome utente o la password) sul computer, per consentirne il successivo riutilizzo. Pertanto, prestare attenzione quando si utilizza SuperNova su computer condivisi.

Annotazione delle immagini

Aggiunta di un'annotazione

Per aggiungere annotazioni all'immagine acquisita da Connetti e Visualizza dalla barra degli strumenti principale di Doc Reader premere il pulsante annota:



Nota: È possibile aggiungere annotazioni solo quando la pagina viene visualizzata in modalità immagine o in modalità testo più immagine. Cioè non in modalità solo testo. In modalità solo testo, il pulsante annotazione viene rimosso dalla barra degli strumenti principale del lettore documenti.

La barra degli strumenti annotazione si aprirà con i seguenti pulsanti:

Da sinistra a destra i pulsanti sono il pulsante indietro (che chiude la barra degli strumenti annotazione), il pulsante Aggiungi nota adesiva, il pulsante Aggiungi evidenziazione, il pulsante Aggiungi casella, il pulsante Aggiungi cerchio e il pulsante Aggiungi linea.

Nota: Lo sfondo del documento può essere fatto scorrere indipendentemente dall'annotazione, consentendo di posizionare il documento ingrandito nella posizione esatta in cui si volete aggiungere l'annotazione.

Durante la creazione di un'annotazione, saranno disponibili i due pulsanti seguenti:



Il pulsante di Modifica dei colori raffigurato direttamente sopra consente di passare da un colore all'altro per l'annotazione corrente. Ogni annotazione ha le proprie opzioni di colore. Per le note: nero su bianco, bianco su nero, nero su rosa, nero su azzurro e nero su giallo. Per l'evidenziazione: giallo,

verde, rosa e azzurro. Per i tipi di annotazione con riquadro, cerchio e riga: rosso, verde, blu e nero.

Una volta terminato, premete il pulsante Salva (nell'immagine riportata qui sotto) per aggiungere l'annotazione al documento.



Riposizionamento di un'annotazione

Se tenete premuto un dito all'interno del bordo di un'annotazione, sarà possibile riposizionare l'annotazione tramite scorrimento.

Nota: L'ingrandimento è disattivato durante il riposizionamento di un'annotazione

Ridimensionamento di un'annotazione

Per ridimensionare un'annotazione:

1. Premete e tenete premuto (con un dito) uno dei bordi dell'annotazione (sinistro, destro, superiore o inferiore). Il bordo inizierà a lampeggiare.
2. Tenendo premuto il dito, sarà possibile trascinare il bordo nella posizione desiderata.
3. Se rilasciate il dito, il bordo continuerà a lampeggiare. Dopo sarà possibile usare una gesture di scorrimento per ridimensionare il bordo lampeggiante. Ad esempio, se il bordo inferiore lampeggia, potete scorrere verso l'alto o verso il basso per ridimensionarlo, mentre se è il bordo sinistro a lampeggiare sarà possibile scorrere verso destra o verso sinistra.

Se premete e tenete premuto un altro bordo quando ne avete uno selezionato, questo diventerà il bordo selezionato, e lampeggerà. Il trascinamento e lo scorrimento ora agiranno su questo bordo.

5. Un solo tocco all'esterno di uno qualsiasi dei bordi farà uscire dalla modalità di ridimensionamento e interromperà il lampeggio.

Per chi usa il mouse, lo spostamento del puntatore del mouse sui bordi di un'annotazione modificherà il puntatore per mostrarvi come ridimensionarlo. È possibile ridimensionare l'annotazione trascinandone il bordo tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse mentre il puntatore del mouse è il puntatore freccia sinistra/destra o freccia su/giù.

Per chi usa il mouse, è possibile riposizionare l'annotazione trascinando il bordo superiore quando viene visualizzato il puntatore normale del mouse.

Modifica di un'annotazione esistente

Dopo aver aggiunto un'annotazione, se si desidera riposizionarla o modificarne il colore, è possibile toccare due volte (o fare doppio clic con il pulsante sinistro del mouse sull'annotazione) per modificarla.

Il bordo dell'annotazione inizierà a lampeggiare per indicare che è stata selezionata. Dopo sarà possibile riposizionarlo o ridimensionarlo come descritto sopra.

La barra degli strumenti Annotazioni verrà visualizzata nuovamente con un ulteriore pulsante, il pulsante Elimina annotazione (mostrato qui sotto).



Premendo il pulsante Elimina annotazione eliminerete l'annotazione selezionata al momento dal documento.

Esportazione delle annotazioni

Le annotazioni vengono salvate insieme al documento originale in un file separato. Quando si apre il documento nel lettore documenti di SuperNova, le annotazioni vengono caricate automaticamente, lasciandovi nel punto in cui lo avevate lasciato.

Fai una domanda all'ai sulla pagina visualizzata

Per porre una domanda all'ai su uno qualsiasi dei diagrammi, grafici, fotografie o testo scritto a mano nella pagina attualmente visualizzata, nella barra degli strumenti principale di lettore documenti premere il pulsante "chiedi ad ai":



Verrà quindi aperta una finestra di chat immagine (see "Finestra Chat immagine" page 127) che consente di porre domande all'ai sulle immagini presenti in qualsiasi parte della pagina.

15.1.5 Impostazioni telecamera

Potete trovare tutte le impostazioni per Camera Collega e Visualizza nel Pannello di Controllo di SuperNova. Potete trovare queste opzioni attraverso la barra Ingrandimento o attraverso il menu Collega e Visualizza. Per ulteriori informazioni si veda la finestra di dialogo Collega e Visualizza.

15.2 Collega e Visualizza della Lavagna Interattiva

Collega e Visualizza della Lavagna Interattiva usa una rete virtuale (VNC) per permettervi di collegarvi ad un altro computer ed ingrandire ed inseguire sul vostro schermo ciò che appare sul loro schermo.

VNC è un tipo di software che rende possibile vedere un altro computer quando si è collegati ad una rete. Ci sono alcuni software VNC disponibili, gratuiti o poco costosi. Questi includono tight VNC, Ultra VNC e Real VNC. Il software VNC deve essere installato ed eseguito sul computer del presentatore affinché SuperNova possa fare una connessione. Non è necessario installare il software VNC sul vostro computer.

Per ulteriori informazioni sui programmi che sono stati testati e raccomandati da Dolphin, visitate il sito web di Dolphin o contattate il vostro distributore locale.

15.2.1 Collegarsi al computer del presentatore

Potete collegarvi al computer del presentatore che ha attivo il software VNC creandi un profilo Lavagna Interattiva. Un profilo Lavagna Interattiva richiede l'inserimento di informazioni specifiche, che potrebbero essere conosciute solo dal vostro Amministratore di Rete. Questa informazione include il nome del computer e ogni dettaglio per la sicurezza impostato nel software VNC.

Per creare un profilo "Lavagna Interattiva", seguite questi passi nel Pannello di Controllo di SuperNova:

1. In "Ingrandimento", aprire il sottomenu "Collega e Visualizza" e scegliere "Impostazioni". Si aprirà la finestra di dialogo "Impostazioni Collega e Visualizza"
2. Se questo è un nuovo profilo che volete creare, selezionate la pagina "Lavagna Interattiva" e scegliete il pulsante "Nuovo". Si apre la finestra "Impostazioni Lavagna Interattiva".
3. Se questo fosse un profilo che volete modificare, aprite la pagina "Lavagna Interattiva", selezionate il profilo dalla lista Dispositivi e scegliete il pulsante "Impostazioni". Si apre la finestra "Impostazioni Lavagna Interattiva".

4. Nella finestra "Profilo" digitate un nome per questo profilo. Date al profilo un nome significativo, per esempio il nome dell'aula o dell'insegnante.
5. Completare i campi rimanenti come vi indica il vostro Amministratore della Rete. Per ulteriori informazioni si veda la sezione finestra di dialogo Impostazioni Collega e Visualizza.
6. Selezionare il pulsante "OK". SuperNova salva le impostazioni e torna alla finestra di dialogo precedente.
7. Selezionare il pulsante "OK". SuperNova salva il profilo, lo aggiunge alla lista Dispositivi e chiude la finestra di dialogo.

15.2.2 Visualizzare il computer del presentatore

Per vedere lo schermo del computer del presentatore occorre che selezionate il profilo nella finestra di dialogo "Impostazioni Collega e Visualizza" ed attivate la funzione Collega e Visualizza.

Quando siete collegati al computer del presentatore, potete usare le seguenti opzioni per abilitare, configurare e regolare il Visore.

Attivare il Visore

Dopo aver selezionato il dispositivo nella finestra di dialogo "Impostazioni Collega e Visualizza" potete visualizzare l'immagine attivando "Collega e Visualizza". E' possibile attivare e disattivare "Collega e Visualizza" usando le opzioni "Ingrandimento" nel pannello di controllo di SuperNova oppure usando i tasti rapidi.

Tasti Rapidi per Ingrandimento

| Funzione | PC da tavolo - Gruppo Tastierino Numerico di Default | PC portatile - Gruppo Universale |
|-----------------------------|--|---|
| Collega e Visualizza on off | ALT + INVIO TASTIERINO NUMERICO | SHIFT SINISTRO + BLOCCA MAIUSCOLA + 0 |

Quando attivate "Collega e Visualizza", una porzione di schermo inizia a mostrare l'immagine dalla telecamera o dalla lavagna interattiva. Quest'area è chiamata Visore. Potete modificare la posizione del Visore sullo schermo e potete usare la Barra Strumenti Visore per regolare la dimensione, il colore e il contrasto dell'immagine per renderne più facile la visione.

Passaggio dal Visualizzatore al desktop

Per accedere alla barra degli strumenti del Visualizzatore e apportare modifiche all'immagine, è necessario posizionare il centro nella finestra del Visualizzatore.

È possibile passare dal Visualizzatore al desktop premendo BLOC MAIUSC + PULSANTE CENTRALE DEL MOUSE. Se si dispone sia di una fotocamera sia di una connessione per lavagna bianca, premendo il PULSANTE BLOC MAIUSC + PULSANTE CENTRALE DEL MOUSE si passa da fotocamera, lavagna bianca a desktop.

Mostrare e Nascondere la Barra Strumenti Visore

La Barra Strumenti del Visore fornisce i controlli per modificare l'immagine che state visualizzando. Le opzioni disponibili sulla Barra Strumenti differiscono in base al fatto che siate collegati ad una telecamera o a una lavagna.

Potete usare i pulsanti Mostra e Nascondi per controllare l'aspetto della Barra Strumenti del Visore. Se nascondete la Barra Strumenti, aumenterete la quantità di informazioni che appaiono sul Visore.

Lo stile dei pulsanti Mostra e Nascondi differisce in base alla posizione del Visore sullo schermo. Per esempio, se il Visore è bloccato in alto, allora i pulsanti Mostra e Nascondi appaiono come Frecce che puntano a sinistra e a destra.



Se il Visore è bloccato a sinistra, allora i pulsanti Mostra e Nascondi appaiono come Frecce che puntano su e giù.



In tutti i casi, il pulsante Nascondi è sempre l'ultimo pulsante sulla Barra Strumenti Visore.

Premendo Control sinistro + Trattino sulla tastiera nasconderete e mostrerete anche la barra degli strumenti del Visore.

Ingrandire l'immagine nel Visore



Potete modificare la dimensione dell'immagine nel Visore usando i pulsanti per l'ingrandimento nella Barra Strumenti del Visore. Se state usando un dispositivo con touch screen, potete anche modificare l'ingrandimento allontanando o avvicinando due dita sullo schermo.

Potete anche usare i seguenti tasti rapidi:

Tasti Rapidi per Ingrandimento

| Funzione | Tasti Rapidi PC da tavolo | PC portatile - Gruppo Universale |
|-----------------------|---|---|
| Aumenta Ingrandimento | CONTROL SINISTRO + PIU' TN o BLOCCA MAIUSCOLA + ROTELLA MOUSE SU | ALT SINISTRO + ì accentata o BLOCCA MAIUSCOLA + ROTELLA MOUSE SU |
| Riduci Ingrandimento | CONTROL SINISTRO + meno TN o BLOCCA MAIUSCOLA + ROTELLA MOUSE GIU' | ALT + MENO o BLOCCA MAIUSCOLA + ROTELLA MOUSE GIU' |

Visualizzare altre parti dell'immagine

Se notate che l'immagine che state osservando è più grande di quella che appare nel visualizzatore, potete spostare il puntatore del mouse o usare la funzione di scorrimento di SuperNova per far scorrere l'immagine con la tastiera.

Per far scorrere lo schermo, premere Control destro + una delle frecce. Tenere premuto il Control destro per mantenere lo scorrimento. Premere la stessa freccia ripetutamente (mantenendo il tasto Control destro premuto) per aumentare la velocità di scorrimento. Premere la freccia opposta a quella che state premendo per diminuire la velocità di scorrimento.

Per saperne di più sullo scorrimento consultate "Visualizza altre parti dello schermo"

Cambiare i colori dell'immagine



Se avete problemi a visualizzare l'immagine a causa dei colori e del contrasto, potete usare il pulsante "Cambio Colore" per usare i vari schemi colore disponibili.

Premendo Control sinistro + 0 del tastierino numerico alternerete i vari schermi colore.

SuperNova salva lo Schema Colore che scegliete nella finestra di dialogo "Impostazioni Connetti e Visualizza".

Seguire i movimenti del presentatore



Potete seguire il movimento del presentatore usando il pulsante Segui Presentatore. Quando attivate questa funzione, l'immagine nel Visore si sposterà automaticamente per seguire il movimento del puntatore del mouse del presentatore sullo schermo. L'inseguimento del puntatore del mouse del presentatore si fermerà se iniziate a spostare il vostro puntatore del mouse. L'inseguimento riprenderà quando non muoverete più il vostro mouse.

Potete evitare che il Visore segua il puntatore del mouse del presentatore disattivando questa funzione.

Blocco dell'immagine



Il pulsante Blocca immagine (MAIUSC SINISTRO + PAUSA se si utilizza il set di tasti di scelta rapida del tastierino numerico di SuperNova o F5 se si utilizza il set di tasti di scelta rapida del laptop di SuperNova) consente di bloccare lo schermo sull'immagine corrente. Ciò consente di esplorare l'immagine in modo più dettagliato senza la possibilità di modificarla.

Sebbene sia disponibile come pulsante della barra degli strumenti del visualizzatore quando si utilizza una fotocamera, questa opzione potrebbe risultare più utile quando si visualizzano le presentazioni, poiché consente di bloccare lo schermo su una particolare diapositiva piuttosto che affidarsi all'insegnante per interrompere la presentazione in quel momento. Quando si sblocca l'immagine, il visualizzatore aggiorna l'immagine della

fotocamera corrente o mostra lo schermo del computer del presentatore corrente.

Acquisizione dell'immagine del visualizzatore



Il pulsante **Acquisisci immagine** consente di copiare l'immagine nel Visualizzatore negli Appunti di Windows. L'immagine acquisita da SuperNova è l'immagine completa, indipendentemente dalle dimensioni di ingrandimento utilizzate nel Visualizzatore.

Premendo **BLOC MAIUSC+P**, l'immagine nel Visualizzatore viene copiata anche negli Appunti di Windows. (**PAGINA GIÙ** se si utilizza il set di tasti di scelta rapida del notebook).

Dopo sarà possibile copiare l'immagine in un documento o convertire l'immagine acquisita in testo usando l'opzione **"Scansiona e leggi"** di SuperNova, o premendo **Control sinistro+Caps Lock+O**.

15.2.3 Impostazioni Lavagna Interattiva

Potete trovare tutte le impostazioni per impostazioni di **Collega Lavagna e Visualizza** nel Pannello di Controllo di SuperNova. Potete trovare queste opzioni attraverso i pulsanti della barra **Ingrandimento** o attraverso il menu **Collega e Visualizza**. Per ulteriori informazioni si veda la finestra di dialogo **Impostazioni Collega e Visualizza**.

CAPITOLO 16

Touchscreen

16.1 Terminologia per Touchscreen

La tabella seguente fornisce una descrizione dei gesti per il touch screen e cosa questi gesti significano.

| Gesto | Come fare |
|--------------------------|--|
| Tocco | Toccare lo schermo per eseguire un'azione, per esempio toccare un pulsante per attivarlo. Alcuni gesti potrebbero richiedere di toccare lo schermo con 1, 2, 3 o più dita più volte. |
| Premere e tenere premuto | Premere un dito sullo schermo e tenerlo premuto contro lo schermo. |
| Leggero tocco | Un leggero e rapido tocco di un dito sullo schermo. |
| Scorrere | Un movimento più lungo e più lento di un dito sullo schermo, di solito in orizzontale o verticale partendo dal bordo dello schermo. |

| | |
|------------|---|
| Avvicinare | Premere due dita sullo schermo e spostarle, come per avvicinarle. |
| Allargare | Premere due dita sullo schermo e allontanare l'una dall'altra. |

16.2 Gestì con touch screen

La seguente tabella fornisce un elenco di gesti per touch screen che potete usare per controllare SuperNova.

| Funzione | Gesto |
|--|--------------------------------------|
| Interruttore Ingrandimento | Doppio tocco con tre dita |
| Aumenta Ingrandimento | Allargare con due dita |
| Riduci Ingrandimento | Avvicinare con due dita |
| Panoramica | Leggero tocco con un dito |
| Mostra/Nascondi Barra Touch di SuperNova | Singolo tocco con tre dita |
| Annuncia testo sotto al dito | Premere e tenere premuto con un dito |

Altri gesti.

Oltre ai gesti per touch screen di SuperNova, ecco altri gesti per touch screen utili per navigare in Windows.

| Funzione | Gesto |
|---|--|
| Aprire Ricerca, Condividi, Avvia, Dispositivi, Impostazioni. | Scorrere con un dito dal bordo destro. |
| Cambiare app | Leggero tocco con un dito dal bordo sinistro. |
| Aprire il Menu App Il Menu App mostra i comandi come Salva, Modifica e Cancella. | Scorrere con un dito dal bordo inferiore sinistro. |
| Chiudere l'app aperta | Scorrere con un dito dal bordo inferiore sinistro e continuare il movimento, spostando la app nella parte inferiore dello schermo. |
| Aprire il menu contestuale (che corrisponde al clic destro sull'elemento selezionato) | Doppio tocco con un dito, tenere premuto e rilasciare. |
| Selezionare e trascinare gli oggetti sullo schermo, per esempio quando si sistemano le icone sul desktop. | Doppio tocco con un dito e tenere premuto, quindi scorrere per spostare l'oggetto. Sollevare il dito per rilasciare. |

16.3 Barra Touch di SuperNova

La barra Touch di SuperNova è una barra strumenti touch che appare nella parte inferiore dello schermo quando eseguite un singolo tocco con 3 dita. La Barra Touch dà accesso alle azioni più frequenti di SuperNova, compresa l'attivazione dell'ingrandimento, il cambio del fattore di ingrandimento e lo Schema Colori.



16.4 Digitare su un touch screen

SuperNova mostra automaticamente una tastiera sullo schermo quando avete bisogno di scrivere e non avete una tastiera collegata al dispositivo. La tastiera a video compare in fondo allo schermo e contiene tasti con caratteri ingranditi ad alto contrasto.

Potete anche attivare la tastiera sullo schermo in qualsiasi momento toccando il pulsante Tastiera nella Barra Touch di SuperNova o nell'area Notifica di Windows. Per nascondere la tastiera, toccare il tasto "X" nell'angolo in basso a destra della tastiera a video.

Potete modificare l'aspetto della tastiera a video nella Finestra di dialogo Impostazioni Touch Screen.

16.5 Regolare l'intensità del tocco

Potete regolare la sensibilità di SuperNova ai vostri tocchi sullo schermo.

Per esempio, se notate che SuperNova sta interpretando un doppio tocco come due singoli tocchi, allora dovete aumentare il tempo del doppio tocco. Nello stesso modo, se notate che quando trascinate un'icona sul desktop, l'icona non viene selezionata e quindi "presa", allora dovete aumentare il tempo del doppio tocco.

Potete fare modifiche alle impostazioni del touch screen di SuperNova nella Finestra di dialogo Touch Screen.

CAPITOLO 17

Comprensione delle immagini con l'intelligenza artificiale

La funzione chiedi ad ai di SuperNova consente di comprendere il contenuto delle immagini ponendo domande in un linguaggio naturale. Questo potente strumento è in grado di descrivere immagini, spiegare grafici e analizzare informazioni visive provenienti da varie fonti.

17.1 Accesso alla chat chiedi all'ai dell'immagine

È possibile avviare una finestra di chat con ai da diversi punti di SuperNova, nonché direttamente utilizzando i tasti di scelta rapida a livelli di SuperNova.

È possibile avviarlo:

- **Da connetti & visualizza:** Quando si visualizza un'immagine da una fotocamera o da una lavagna bianca, premere il pulsante "Chiedi all'ai" sulla barra degli strumenti di connetti & visualizza. In questo modo, l'immagine della schermata corrente viene passata alla finestra chat Chiedi all'ai.
- **Da DocReader:** Quando si visualizza un documento acquisito, un PDF o un file di immagine in DocReader, premere il pulsante "Chiedi all'ai" sulla barra degli strumenti di DocReader. In questo modo è possibile porre domande su qualsiasi immagine presente nella pagina DocReader corrente.
- **Dalle opzioni del sottomenu "Descrizione immagine" nel menu "media" di SuperNova.**
- **Direttamente tramite i tasti di scelta rapida:** Premere BLOC MAIUSC + BARRA SPAZIATRICE, quindi Q, per accedere al livello chiedi all'ai, in

cui è possibile eseguire tutte le operazioni precedenti e porre domande sul contenuto visivo della finestra dell'applicazione corrente o dello schermo intero.

17.2 Finestra Chat immagine

La finestra Chat immagine fornisce un'interfaccia utente coerente per tutte le conversazioni con l'IA e contiene i seguenti elementi:

- Un messaggio di testo che ti informa del numero di domande sull'intelligenza artificiale che ti restano questo mese. ad esempio Hai ancora $\{Remaining\}$ domande questo mese su $\{total\}$.
- Un'immagine di anteprima del contenuto del file di immagine selezionato nel passaggio precedente.
- Un pulsante "Rimuovi immagine" che consente di rimuovere l'immagine selezionata se, ad esempio, è stato selezionato accidentalmente il file di immagine errato nel passaggio precedente. Quando si preme il pulsante "Rimuovi immagine", l'immagine di anteprima e il pulsante "Rimuovi immagine" scompaiono dalla finestra e vengono sostituiti dall'opzione "rilascia un'immagine qui, fai clic per caricarla o incollarla dagli appunti (Ctrl + V)". Ad esempio, se si fa clic su questa opzione, sarà possibile selezionare il file di immagine desiderato.
- Un'area di modifica in cui è possibile digitare una domanda sul file di immagine selezionato e premere INVIO (o fare clic sul pulsante "Chiedi all'ai" se si utilizza il mouse).

17.3 Fai una domanda

Per porre la domanda, digitarla nell'area di modifica della domanda, quindi premere INVIO (o fare clic sul pulsante "Chiedi all'ai" se si utilizza il mouse).

Una volta inviata la domanda, viene visualizzato il messaggio di stato "elaborazione", seguito pochi secondi dopo dalla risposta dell'A.i alla domanda.

17.4 Revisione e navigazione della conversazione

È possibile rivedere la risposta dell'IA una riga, una parola o un carattere alla volta utilizzando il cursore Dolphin, proprio come si farebbe su una pagina Web.

Poiché la funzione chat chiedi all'ai SuperNova supporta conversazioni a più turni, puoi utilizzare i tasti di navigazione rapidi di SuperNova per scorrere la cronologia chat:

- MAIUSC+H: Consente di passare alla domanda o alla risposta precedente.
- H Consente di passare alla domanda o alla risposta successiva.

17.5 Chiusura della finestra Chat immagine

Al termine, premi ALT+F4 (o fai clic sul pulsante "X") per chiudere la finestra Chat immagine.

CAPITOLO 18

Strumento di ricerca delle notifiche

La funzione di ricerca notifiche di SuperNova consente di esaminare le notifiche visualizzate sul computer da Microsoft Outlook, Microsoft Teams e Windows che potrebbero essere state perse o solo parzialmente riviste prima che scomparissero.

Questa funzione si basa sulla "visualizzazione" della notifica popup da parte di SuperNova, pertanto se in queste applicazioni sono abilitate le opzioni "non disturbare" o "modalità concentrazione", la notifica potrebbe non essere acquisita da SuperNova.

18.1 Utilizzo di trova notifiche

È possibile avviare la finestra del trova notifiche dal menu "generale" di SuperNova, nonché utilizzare direttamente i tasti di scelta rapida a livelli di SuperNova.

È possibile avviarlo:

- Dall'opzione del sottomenu "trova notifiche" nel menu "generale" di SuperNova.
- Uscire dai tasti di scelta rapida a livelli Premere BLOC MAIUSC + BARRA SPAZIATRICE, quindi F3 oppure premere BLOC MAIUSC + BARRA SPAZIATRICE, seguito da Y, seguito da N.

La finestra trova notifiche contiene i seguenti elementi:

- Notifiche recenti (scelta rapida ALT+N). Un elenco che visualizza le notifiche ricevute. Ogni voce dell'elenco inizia con il titolo della notifica, ad esempio Outlook, Teams, ecc., al fine di semplificare la

distinzione tra l'applicazione da cui proviene ciascuna notifica e include un indicatore orario.

- Messaggio Area di modifica di sola lettura che visualizza il testo completo della notifica selezionata nell'elenco notifiche recenti.
- Aggiorna notifiche (tasto di scelta rapida ALT+R). Questo pulsante aggiorna l'elenco delle notifiche per visualizzare le nuove notifiche ricevute mentre è aperta la finestra trova notifiche. Ad esempio, stavi visualizzando l'elenco, sei stato distratto da un collega e non eri sicuro di aver perso nuove notifiche.
- Cancella notifiche (tasto di scelta rapida ALT+C). Questo pulsante cancella l'elenco delle notifiche recenti. Le notifiche vengono memorizzate fino a quando l'elenco non viene cancellato.

CAPITOLO 19

Tasti Rapidi**19.1 Azioni**

| Funzione | Desktop - Con tastierino numerico predefinito | Portatile - Universale |
|---|--|----------------------------------|
| Oggetti grafici di addestramento automatico | Control sinistro + parentesi destra | Control + Caps Lock + G |
| Lettore Documento | BLOC MAIUSC + NUMPAD PIU' | MAIUSC + ALT + D. |
| Uscire da Oggetti grafici di addestramento automatico | Esc | Esc |
| Bloccare lo schermo | PAUSA | PAUSA |
| Guida di SuperNova | Caps Lock + F1 OPPURE CTRL DESTRO + MAIUSC DESTRO + BARRA ROVESCATA | Caps Lock + F1 |
| Assistenza tasti SuperNova | Shift sinistro + Caps Lock + F2 | Shift + Caps Lock + F2 |
| Tasti di scelta rapida On/Off | Control sinistro + 8 | Shift + Caps Lock + F3 |
| tasti di navigazione rapida on/off | Control sinistro + Caps Lock + 8 | Control sinistro + Caps Lock + 8 |

| | | |
|---|---|---|
| Aprire il pannello di controllo | CONTROL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE | CONTROL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE |
| Passare la chiave successiva all'applicazione | Control sinistro + 7 | BLOC MAIUSC + 3 |
| Esci | Caps Lock + F4 | Caps Lock + F4 |
| Attivazione/disattivazione modalità riga/colonna | Control sinistro + 9 | Control sinistro + 9 |
| Aggiornamento dello schermo | CONTROL SINISTRO + PUNTO E VIRGOLA | BLOC MAIUSC + ESC |
| Mostra la finestra di dialogo di selezione della lingua TTS | Nessuna assegnazione | CONTROL + BLOC MAIUSC + L |
| Mostra finestra di dialogo di selezione TTS | Nessuna assegnazione | CONTROL + BLOC MAIUSC + S |
| OCR dallo scanner, dalla fotocamera o dal file PDF aperto | BLOC MAIUSC + O | BLOC MAIUSC + O |
| OCR dagli Appunti di Windows | CONTROL SINISTRO + BLOC MAIUSC + O | CONTROL SINISTRO + BLOC MAIUSC + O |
| Copiare l'immagine della schermata ingrandita negli Appunti di Windows | BLOC MAIUSC + STAMP | BLOC MAIUSC + STAMP |
| Copiare l'immagine attualmente presente nella finestra Connetti e Visualizza negli Appunti di Windows | BLOC MAIUSC + P. | BLOC MAIUSC + P. |

| | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Ripristinare il profilo utente predefinito | CONTROL SINISTRO + BLOC MAIUSC + P | CONTROL SINISTRO + BLOC MAIUSC + P |
|--|------------------------------------|------------------------------------|

Comandi non assegnati

Di seguito è riportato un elenco di comandi non assegnati all'interno di questa categoria. A questi comandi può essere assegnata manualmente una combinazione di tasti.

- Guida per l'applicazione
- Istantanea schermo
- Mostra la finestra di dialogo Verboosità (Verboosità parlato)
- Avviare Editor script
- Classifica finestre
- Classifica finestre con un ritardo
- Guida di base di Windows

19.2 Voce

| Funzione | Desktop - Con tastierino numerico predefinito | Portatile - Universale |
|--|---|--------------------------|
| Attivazione/disattivazione del sistema balbettamento | Control sinistro + 6 | Control sinistro + 6 |
| Annuncio Testo sotto il puntatore del mouse attivato/disattivato | BLOC MAIUSC + M | BLOC MAIUSC + M |
| Maiuscole on / off | BLOC MAIUSC + VIRGOLETTE | BLOC MAIUSC + VIRGOLETTE |

| | | |
|--|---|---|
| Ciclo di eco dei caratteri | BLOC MAIUSC + PUNTO E VIRGOLA | BLOC MAIUSC + 2 |
| Attiva/Disattiva la modalità di descrizione dei tasti | BLOC MAIUSC + BARRA | BLOC MAIUSC + 1 |
| Lingua giù | CTRL SINISTRO + PUNTO | Nessuna assegnazione |
| Lingua su | CTRL SINISTRO + VIRGOLA | Nessuna assegnazione |
| Marcatori Monitor | Control sinistro + 5 | Control sinistro + 5 |
| Disattiva l'audio | CTRL sinistro | CTRL sinistro |
| Sintesi vocale successiva | CONTROL SINISTRO + SHIFT SINISTRO + PARENTESI DESTRA | CONTROL SINISTRO + SHIFT SINISTRO + PARENTESI DESTRA |
| Sintesi vocale precedente | Control sinistro + Shift sinistro + parentesi sinistra | Control sinistro + Shift sinistro + parentesi sinistra |
| Diminuisce Velocità | Control sinistro + Shift sinistro + MENO | CTRL SINISTRO + ALT + PAGINA GIÙ |
| Aumenta Velocità | Control sinistro + Shift sinistro + UGUALE | CTRL SINISTRO + ALT + PAGINA SU |
| Ciclo dello Schema verbosità | BLOC MAIUSC + UGUALE | BLOC MAIUSC + V |

| | | |
|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| Voce ON / OFF | Control sinistro + 0 | Control sinistro + ALT + 0 |
| Diminuisce volume | CONTROL SINISTRO + MENO | CTRL SINISTRO + ALT + MENO |
| Aumenta il volume | CONTROL SINISTRO + UGUALE | CTRL SINISTRO + ALT + UGUALE |

19.3 Tasti di pronuncia

| Funzione | Desktop - Con tastierino numerico predefinito | Portatile - Universale |
|-----------------------------------|---|---|
| Ulteriori informazioni sul focus | MAIUSC SINISTRO + 0 | CONTROL SINISTRO + BLOC MAIUSC + FRECCIA SU |
| Carattere | Tastierino numerico 4 | Caps Lock + Freccia sinistra |
| Control | PERIODO NUMPAD | CTRL SINISTRO + MAIUSC SINISTRO + BLOC MAIUSC + FRECCIA SU |
| Descrivere la posizione del fuoco | Tastierino numerico 8 | CTRL SINISTRO+MAIUSC SINISTRO+BL OC MAIUSC+FRECCIA SINISTRA |

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| Descrivere il tasto di scelta rapida | MAIUSC SINISTRO + PERIODO NUMPAD | CONTROL + BLOC MAIUSC + FRECCIA SINISTRA |
| Fuoco | NUMPAD 0 | BLOC MAIUSC + FRECCIA SU |
| Dal cursore | MAIUSC SINISTRO + 2 | BLOC MAIUSC + FINE |
| Titoli | NUMPAD 3 | MAIUSC + BLOC MAIUSC + FRECCIA SINISTRA |
| Etichetta sopra | BLOC MAIUSC + 8 | Nessuna assegnazione |
| Etichetta a sinistra | BLOC MAIUSC + 7 | Nessuna assegnazione |
| Riga | NUMPAD 6 | Nessuna assegnazione |
| Paragrafo | NUMPAD 5 | COMANDO SINISTRO + MAIUSC SINISTRO + BLOC MAIUSC + P |
| Paragrafo passa a successivo | BLOC MAIUSC + PARENTESI DESTRA | Nessuna assegnazione |
| Paragrafo passa al precedente | BLOC MAIUSC + PARENTESI SINISTRA | Nessuna assegnazione |
| Ripetete l'ultimo discorso | BLOC MAIUSC + 9 | BLOC MAIUSC + SLASH INDIETRO |

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| Selezionato | NUMPAD 1 | MAIUSC + BLOC MAIUSC + FRECCIA GIÙ |
| Frase | BLOC MAIUSC + 4 | CTRL SINISTRO + MAIUSC SINISTRO + BLOC MAIUSC + S |
| Frase passa a successivo | BLOC MAIUSC + PUNTO | Nessuna assegnazione |
| La frase passa alla precedente | BLOC MAIUSC + VIRGOLA | Nessuna assegnazione |
| Stato | NUMPAD 2 | BLOC MAIUSC + PAGINA GIÙ |
| Colonna tabella | BLOC MAIUSC + 6 | MAIUSC + BLOC MAIUSC + FRECCIA DESTRA |
| Ultima cella della colonna della tabella | BLOC MAIUSC + PERIODO NUMPAD | MAIUSC + BLOC MAIUSC + PAGINA GIÙ |
| Ultima cella della colonna della tabella | BLOC MAIUSC + 3 | MAIUSC + BLOC MAIUSC + PAGINA SU |
| Riga tabella | BLOC MAIUSC + 0 | MAIUSC + BLOC MAIUSC + FRECCIA SU |
| Ultima cella della riga della tabella | BLOC MAIUSC + 2 | MAIUSC + BLOC MAIUSC + FINE |
| Ultima cella della riga della tabella | BLOC MAIUSC + 1 | MAIUSC + BLOC MAIUSC + HOME |

| | | |
|------------|------------------------|---------------------------------|
| Al cursore | MAIUSC SINISTRO + 1 | BLOC MAIUSC + HOME |
| Dove sono? | NUMPAD 7 | BLOC MAIUSC + PAGINA SU |
| Finestra | NUMPAD 9 | BLOC MAIUSC + B. |
| Word | NUMPAD 5 | BLOC MAIUSC + FRECCIA GIÙ |

Comandi non assegnati

Di seguito è riportato un elenco di comandi non assegnati all'interno di questa categoria di set di tasti di scelta rapida da tastiera. A questi comandi può essere assegnata manualmente una combinazione di tasti.

- Etichetta riportata di seguito
- Etichetta a destra
- Parola passa a successivo
- Parola passa al precedente

19.4 Leggi da qui

| Funzione | Desktop - Con tastierino numerico predefinito | Portatile - Universale |
|-----------------------|--|-----------------------------------|
| Clicca e leggi da qui | PULSANTE CENTRALE DEL MOUSE | PULSANTE CENTRALE DEL MOUSE |
| Leggi da qui avanzato | Control sinistro + Caps Lock + 1 | Nessuna assegnazione |

| | | |
|---------------------------------------|---|---|
| Leggi da qui | Più del Tastierino Numerico | Caps Lock + Freccia giù |
| Pausa/Riprendi lettura | Barra spaziatrice | Barra spaziatrice |
| Interrompi lettura | Più del Tastierino Numerico o Escape o Control sinistro o Control destro | Esc o Control sinistro o Control destro |
| Interrompi lettura e cambia focus | Shift sinistro + Spazio | Shift sinistro + Spazio |
| Riga successiva con Leggi da qui | Freccia giù | Freccia giù |
| Riga precedente con Leggi da qui | Freccia su | Freccia su |
| Paragrafo successivo con Leggi da qui | P | P |
| Paragrafo precedente con Leggi da qui | Shift sinistro + P | Shift sinistro + P |
| Frase successiva con Leggi da qui | S | S |
| Frase precedente con Leggi da qui | Shift sinistro + S | Shift sinistro + S |

19.5 Cursore Dolphin (Generale)

| Funzione | Desktop - Con tastierino numerico predefinito | Portatile - Universale |
|------------|---|------------------------|
| Attiva giù | VIRGOLA | VIRGOLA |

| | | |
|---|--|--|
| Attiva premete | Barra spaziatrice | Punto |
| Attiva su | Punto | Nessuna assegnazione |
| Aggiungi segnaposto permanente al cursore Dolphin | Control sinistro + Caps Lock + A. | Control sinistro + Caps Lock + A. |
| Aggiungi segnaposto temporaneo al cursore Dolphin | Control sinistro + Shift sinistro + A. | Control sinistro + Shift sinistro + A. |
| Attiva/disattiva Cursore Dolphin automatico | Control sinistro + 4 | Nessuna assegnazione |
| Attiva/disattiva Cursore Dolphin automatico limitato all'area | Control sinistro + 2 | Control sinistro + 2 |
| Trova con il Cursore Dolphin | F3 | CONTROL SINISTRO + BLOC MAIUSC + F |
| Trova successivo con il cursore Dolphin | F4 | Caps Lock + F3 |
| Trova precedente con il cursore Dolphin | F2 | Shift + Caps Lock + F3 |
| Attiva/disattiva modalità moduli | Caps lock + Invio | Caps lock + Invio |
| Interagisci con il controllo | INVIO | INVIO |
| Blocco modalità | Control sinistro + 1 | Control sinistro + 1 |
| Training oggetto grafico | Control sinistro + E accentata | Caps Lock + G |
| Disattiva il Cursore Dolphin | Meno del Tastierino numerico | Caps Lock + Z |

| | | |
|---------------------------|------------------------------|----------------------|
| Attiva il Cursore Dolphin | Meno del Tastierino numerico | Caps Lock + Z |
| Blocco finestre | Control sinistro + 3 | Control sinistro + 3 |

19.6 Cursore Dolphin (movimento)

| Funzione | Desktop - Con tastierino numerico predefinito | Portatile - Universale |
|---|---|------------------------------------|
| Parte inferiore della finestra/area | CONTROL SINISTRO + FINE | CONTROL + FINE |
| Attiva/disattiva Cursore Dolphin automatico limitato all'area | SLASH NUMPAD | CONTROL SINISTRO + BLOC MAIUSC + Z |
| Dolphin cursore pagina giù | BLOC MAIUSC + PAGINA GIÙ | CONTROL SINISTRO + PAGINA GIÙ |
| Dolphin Cursor Page Up (pagina su) | BLOC MAIUSC + PAGINA SU | CTRL SINISTRO + PAGINA SU |
| Fine della linea | FINE. | FINE. |
| Prossima intestazione | BLOC MAIUSC + CANC | H |
| Prec. Intestazione | BLOC MAIUSC + INS | MAIUSC + H. |
| Sinistra | FRECCIA SINISTRA. | FRECCIA SINISTRA. |

| | | |
|--|---|---|
| Bordo sinistro | CONTROL SINISTRO + BLOC MAIUSC + HOME | Nessuna assegnazione |
| Parola sinistra | CONTROL SINISTRO + FRECCIA SINISTRA | CONTROL SINISTRO + FRECCIA SINISTRA |
| Spostare il cursore Dolphin nella prima cella della tabella | MAIUSC SINISTRO + NUMPAD MENO | BLOC MAIUSC + F8 |
| Spostare il cursore Dolphin all'applicazione successiva | CONTROL SINISTRO + SINGOLA VIRGOLETTA APERTA | CONTROL SINISTRO + SINGOLA VIRGOLETTA APERTA |
| Spostare il cursore Dolphin nella finestra successiva | CONTROL SINISTRO + TAB | CONTROL SINISTRO + TAB |
| Spostare il cursore Dolphin sull'applicazione precedente | CONTROL SINISTRO + SHIFT SINISTRO + SINGOLA VIRGOLETTA APERTA | CONTROL SINISTRO + SHIFT SINISTRO + SINGOLA VIRGOLETTA APERTA |
| Spostare il cursore Dolphin nella finestra precedente | CONTROL SINISTRO + MAIUSC SINISTRO + TAB | CONTROL SINISTRO + MAIUSC SINISTRO + TAB |
| Spostare il cursore Dolphin sulla barra di avvio rapido | MAIUSC SINISTRO + ASTERISCO NUMPAD | Nessuna assegnazione |

| | | |
|--|--|---------------------------------------|
| Spostare il cursore Dolphin sulla barra delle applicazioni | MAIUSC SINISTRO + BARRA ROVESCIAATA | Nessuna assegnazione |
| Sposta fisico verso il basso | MAIUSC SINISTRO + BLOC MAIUSC + FRECCIA GIÙ | SHIFT + ALT + FRECCIA GIÙ. |
| Spostati fisicamente a sinistra | MAIUSC SINISTRO + BLOC MAIUSC + FRECCIA SINISTRA | MAIUSC + ALT + FRECCIA SINISTRA |
| Spostati fisicamente a destra | MAIUSC SINISTRO + BLOC MAIUSC + FRECCIA DESTRA | MAIUSC + ALT + FRECCIA DESTRA. |
| Spostati fisicamente verso l'alto | MAIUSC SINISTRO + BLOC MAIUSC + FRECCIA SU | MAIUSC + ALT + FRECCIA SU. |
| Passare al cursore dell'applicazione | ASTERISCO NUMPAD | BLOC MAIUSC + MENO |
| Finestra di dialogo successiva | F7 | F7 |
| Oggetto grande successivo | pagGiù | pagGiù |
| Linea successiva | Freccia giù | Freccia giù |
| Finestra principale successiva | CONTROL DESTRO + TAB | CONTROL DESTRO + TAB |
| Oggetto successivo | TAB | TAB |

| | | |
|---|---|---|
| Fondo fisico | MAIUSC SINISTRO + BLOC MAIUSC + PAGINA GIÙ | Nessuna assegnazione |
| Fisico acceso spento | CONTROL SINISTRO + MAIUSC SINISTRO + 9 | Nessuna assegnazione |
| Parte superiore fisica | MAIUSC SINISTRO + BLOC MAIUSC + PAGINA SU | Nessuna assegnazione |
| Finestra di dialogo precedente | MAIUSC SINISTRO + F7 | MAIUSC SINISTRO + F7 |
| Oggetto grande precedente | PagSu | PagSu |
| Linea precedente | Freccia su | Freccia su |
| Finestra principale precedente | CONTROL DESTRO + MAIUSC SINISTRO + TAB | CONTROL DESTRO + MAIUSC SINISTRO + TAB |
| Oggetto precedente | MAIUSC SINISTRO + TAB | MAIUSC + TAB |
| Limita il cursore Dolphin alla selezione | CONTROL SINISTRO + MAIUSC SINISTRO + NUMPAD MENO | CONTROL SINISTRO + MAIUSC SINISTRO + BLOC MAIUSC + Z |
| Giusto | FRECCIA DESTRA. | FRECCIA DESTRA. |
| Bordo destro | CONTROL SINISTRO + BLOC MAIUSC + FINE | Nessuna assegnazione |

| | | |
|--|--|---|
| Parola giusta | CONTROL SINISTRO + FRECCIA DESTRA | CONTROL SINISTRO + FRECCIA DESTRA |
| Indirizzare il cursore dolphin al mouse | PULSANTE CENTRALE DEL MOUSE | PULSANTE CENTRALE DEL MOUSE |
| Salta avanti | CONTROL SINISTRO + FRECCIA GIÙ | CONTROL SINISTRO + FRECCIA GIÙ |
| Torna indietro | CONTROL SINISTRO + FRECCIA SU | CONTROL SINISTRO + FRECCIA SU |
| Inizio linea | HOME. | HOME. |
| Tavolo abbassato | BLOC MAIUSC + FRECCIA GIÙ | CONTROL SINISTRO + ALT + FRECCIA GIÙ |
| Tavolo a sinistra | BLOC MAIUSC + FRECCIA SINISTRA | CONTROL SINISTRO + ALT + FRECCIA SINISTRA |
| Tabella successiva | BLOC MAIUSC + FINE | T |
| Tabella prec | BLOC MAIUSC + HOME | MAIUSC + T |
| Tavolo a destra | BLOC MAIUSC + FRECCIA DESTRA | CONTROL SINISTRO + ALT + FRECCIA DESTRA |
| Tavolo sollevato | BLOC MAIUSC + FRECCIA SU | CONTROL SINISTRO + ALT + FRECCIA SU |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Parte superiore della finestra/area | CONTROL SINISTRO + HOME | CONTROL + HOME |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------|

19.7 Cursore Dolphin (controllo del mouse)

| Funzione | Desktop - Con tastierino numerico predefinito | Portatile - Universale |
|---|---|------------------------------------|
| Trascinare con il pulsante sinistro del mouse | CONTROL DESTRO + HOME | CONTROL SINISTRO + BLOC MAIUSC + 8 |
| Trascinare con il pulsante destro del mouse | CONTROL DESTRO + MAIUSC DESTRO + HOME | Control sinistro + Caps Lock + 9 |
| Rilascia | CONTROL DESTRO + FINE | Control sinistro + Caps Lock + 7 |
| Fare clic con il pulsante sinistro del mouse sul cursore Dolphin | INSERIRE | BLOC MAIUSC + 8 |
| Fare clic con il pulsante sinistro del mouse sul cursore Dolphin e disattivare il cursore Dolphin | A | A |
| Fare doppio clic con il pulsante sinistro del mouse sul cursore Dolphin | Q | Q |
| Fare clic con il pulsante centrale del mouse sul cursore Dolphin | S | S |

| | | |
|---|-----------------------|----------------------|
| Rotellina del mouse verso il basso sul cursore Dolphin | X | X |
| Rotellina del mouse verso l'alto sul cursore Dolphin | W | W |
| Spostare il mouse sulla messa a fuoco | CONTROL DESTRO + CANC | BLOC MAIUSC + UGUALE |
| Fare clic con il pulsante destro del mouse sul cursore Dolphin | ELIMINA. | BLOC MAIUSC + 9 |
| Fare clic con il pulsante destro del mouse sul cursore Dolphin e disattivare il cursore Dolphin | D | D |
| Fare doppio clic con il pulsante destro del mouse sul cursore Dolphin | E | Nessuna assegnazione |

Nota: in alcune applicazioni, per esempio Explorer e Adobe Reader, i tasti rapidi sopra citati possono andare in conflitto con un Tasto di Navigazione Rapida di SuperNova. Dove c'è un conflitto, il tasto Navigazione Rapida ha la priorità. Per usare i comandi sopra citati in un'applicazione con tasti di navigazione in conflitto, occorre riassegnare il tasto associato per il Cursore Dolphin (Controllo Mouse).

19.8 Selezione Cursore Dolphin

| Funzione | PC da tavolo - Gruppo Tastierino Numerico di Default | PC portatile - Gruppo Universale |
|---------------------------|--|--|
| Finestra / Area in basso | CONTROL SINISTRO + SHIFT SINISTRO + FINE | CONTROL SINISTRO + SHIFT SINISTRO + FINE |
| Copia | CONTROL + C | CONTROL + C |
| Fine Riga | SHIFT + FINE | SHIFT + FINE |
| Sinistra | SHIFT + FRECCIA SINISTRA | SHIFT + FRECCIA SINISTRA |
| Parola sinistra | CONTROL + SHIFT + FRECCIA SINISTRA | CONTROL + SHIFT + FRECCIA SINISTRA |
| Oggetto Grande successivo | SHIFT + PAGINA GIU' | SHIFT + PAGINA GIU' |
| Riga successiva | SHIFT + FRECCIA GIU' | SHIFT + FRECCIA GIU' |
| Oggetto grande precedente | SHIFT + PAGINA SU | SHIFT + PAGINA SU |
| Riga Precedente | SHIFT + FRECCIA SINISTRA | SHIFT + FRECCIA SINISTRA |
| Destra | SHIFT + FRECCIA DESTRA | SHIFT + FRECCIA DESTRA |

| | | |
|-------------------------|--|--|
| Parola destra | CONTROL + SHIFT + FRECCIA DESTRA | CONTROL + SHIFT + FRECCIA DESTRA |
| Seleziona tutto | CONTROL + A. | CONTROL + A. |
| Salta avanti | CONTROL SINISTRO + SHIFT SINISTRO + FRECCIA GIU' | CONTROL SINISTRO + SHIFT SINISTRO + FRECCIA GIU' |
| Salta indietro | CONTROL SINISTRO + SHIFT SINISTRO + FRECCIA SU | CONTROL SINISTRO + SHIFT SINISTRO + FRECCIA SU |
| Inizio Riga | SHIFT + HOME | SHIFT + HOME |
| Finestra / Area in alto | CONTROL SINISTRO + SHIFT SINISTRO + HOME | CONTROL SINISTRO + SHIFT SINISTRO + HOME |

19.9 Lente di ingrandimento

| Funzione | Desktop - Con tastierino numerico predefinito | Portatile - Universale |
|---------------------------------------|--|---|
| Schema colore attivato disattivato | Control sinistro + 0 | MAIUSC + ALT + C. |
| Crea area con gancio | Control sinistro + 5 | MAIUSC SINISTRA + CONTROL SINISTRO + ALT + H. |

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Evidenziato in lettura ON / OFF. | CONTROL SINISTRO + SHIFT SINISTRO + BACKSLASH | MAIUSC SINISTRO + ALT SINISTRO + O |
| Le aree agganciate accese\spente | Control sinistro + 3 | CTRL SINISTRO + ALT + H |
| Salta giù | CONTROL SINISTRO + BLOC MAIUSC + NUMPAD 2 | ALT SINISTRO + PAGINA GIÙ |
| Salta a sinistra | CONTROL SINISTRO + BLOC MAIUSC + NUMPAD 4 | ALT SINISTRO + HOME |
| Salta a destra | CONTROL SINISTRO + BLOC MAIUSC + NUMPAD 6 | ALT SINISTRO + FINE |
| Salta su | CONTROL SINISTRO + BLOC MAIUSC + NUMPAD 8 | ALT SINISTRO + PAGINA SU |
| Riduzione dell'ingrandimento | CTRL SINISTRO + MENO OPPURE BLOC MAIUSC + ROTELLINA DEL MOUSE VERSO IL BASSO | ALT + MENO OPPURE BLOC MAIUSC + ROTELLINA DEL MOUSE VERSO IL BASSO |

| | | |
|---|--|---|
| Aumento dell'ingrandimento | CONTROL SINISTRO + NUMPAD PIU' OPPURE BLOC MAIUSC + ROTELLINA DEL MOUSE VERSO L'ALTO | ALT SINISTRO + UGUALE OPPURE BLOC MAIUSC + ROTELLINA DEL MOUSE VERSO L'ALTO |
| Riduzione X ingrandimento | CONTROLLO DESTRO + BARRA NUMPAD | Nessuna assegnazione |
| Aumento X ingrandimento | CONTROL SINISTRO + BARRA NUMPAD | Nessuna assegnazione |
| Riduzione ingrandimento Y | CONTROL DESTRO + ASTERISCO NUMPAD | Nessuna assegnazione |
| Aumento Y ingrandimento | CONTROL SINISTRO + ASTERISCO NUMPAD | Nessuna assegnazione |
| Lente di ingrandimento attivata/disattivata | CONTROL SINISTRO + INVIO NUMPAD | ALT + 0 |
| Modificare le aree a gancio | Control sinistro + 6 | MAIUSC SINISTRO + ALT + H. |
| Modifica area primaria | Control sinistro + 4 | MAIUSC SINISTRO + ALT + A. |

| | | |
|--|---|---|
| Sposta in basso | CONTROL DESTRO + MAIUSC DESTRO + FRECCIA GIÙ | CONTROL DESTRO + MAIUSC DESTRO + FRECCIA GIÙ |
| Spostatevi a sinistra | COTROL DESTRO + MAIUSC DESTRO + FRECCIA SINISTRA | COTROL DESTRO + MAIUSC DESTRO + FRECCIA SINISTRA |
| Spostatevi a destra | CONTROL DESTRO + MAIUSC DESTRO + FRECCIA DESTRA | CONTROL DESTRO + MAIUSC DESTRO + FRECCIA DESTRA |
| Spostarsi in basso a sinistra sullo schermo | COMANDO DESTRO + NUMPAD 1 | Nessuna assegnazione |
| Passare alla parte inferiore dello schermo | COMANDO DESTRO + NUMPAD 2 | Nessuna assegnazione |
| Spostarsi in basso a destra dello schermo | COMANDO DESTRO + NUMPAD 3 | Nessuna assegnazione |
| Spostarsi sul bordo sinistro dello schermo | COMANDO DESTRO + NUMPAD 4 | Nessuna assegnazione |
| Spostarsi al centro dello schermo | COMANDO DESTRO + NUMPAD 5 | Nessuna assegnazione |
| Spostarsi sul bordo destro dello schermo | COMANDO DESTRO + NUMPAD 6 | Nessuna assegnazione |

| | | |
|--|--|--|
| Spostarsi in alto a sinistra dello schermo | COMANDO DESTRO + NUMPAD 7 | Nessuna assegnazione |
| Passare alla parte superiore dello schermo | COMANDO DESTRO + NUMPAD 8 | Nessuna assegnazione |
| Spostarsi in alto a destra dello schermo | COMANDO DESTRO + NUMPAD 9 | Nessuna assegnazione |
| Spostatevi in alto | CONTROL DESTRO + MAIUSC DESTRO + FRECCIA SU | CONTROL DESTRO + MAIUSC DESTRO + FRECCIA SU |
| Ciclo di orientamento | Control sinistro + 1 | Nessuna assegnazione |
| Modalità panoramica attivata/disattivata | COMANDO SINISTRO + BARRA ROVESCIAATA | COMANDO SINISTRO + BARRA ROVESCIAATA |
| Panoramica verso il basso | CONTROL DESTRO + FRECCIA GIÙ | CONTROL DESTRO + FRECCIA GIÙ |
| Panoramica a sinistra | CONTROL DESTRO + FRECCIA SINISTRA | CONTROL DESTRO + FRECCIA SINISTRA |
| Panoramica a destra | CONTROL DESTRO + FRECCIA DESTRA | CONTROL DESTRO + FRECCIA DESTRA |
| Panoramica verso l'alto | CONTROL DESTRO + FRECCIA SU | CONTROL DESTRO + FRECCIA SU |

| | | |
|---|---|---|
| Tipo lente di ingrandimento primaria | Control sinistro + 7 | MAIUSC SINISTRA + ALT + M |
| Ripristina posizione | CONTROLLO DESTRO + PUNTO NUMPAD | Nessuna assegnazione |
| Salva posizione | COMANDO DESTRO + NUMPAD 0 | Nessuna assegnazione |
| Passare da un monitor all'altro | BLOC MAIUSC + PULSANTE CENTRALE DEL MOUSE | BLOC MAIUSC + PULSANTE CENTRALE DEL MOUSE |
| Arrotondamento del testo (True font/Standard/Off) | Control sinistro + 8 | Nessuna assegnazione |
| Caratteri grassetto attivati/disattivati | CONTROL DESTRO + NUMPAD 8 | Nessuna assegnazione |
| Nitidezza attivata/disattivata | CONTROL DESTRO + MAIUSC DESTRO + NUMPAD 8 | Nessuna assegnazione |

19.10 Regolazione della finestra della lente di ingrandimento

| Funzione | Desktop - Con tastierino numerico predefinito | Portatile - Universale |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|
| Modificare il gancio con il mouse | PULSANTE SINISTRO DEL MOUSE | PULSANTE SINISTRO DEL MOUSE |
| Area in basso | Freccia giù | Freccia giù |

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Area sinistra | FRECCIA SINISTRA. | FRECCIA SINISTRA. |
| Area destra | FRECCIA DESTRA. | FRECCIA DESTRA. |
| Area su | Freccia su | Freccia su |
| Annulla Ottieni area gancio | Esc | Esc |
| Contenuto giù | SHIFT SINISTRO + FRECCIA GIÙ | SHIFT SINISTRO + FRECCIA GIÙ |
| Contenuto rimasto | MAIUSC SINISTRO + FRECCIA SINISTRA. | MAIUSC SINISTRO + FRECCIA SINISTRA. |
| Contenuto giusto | MAIUSC SINISTRO + FRECCIA DESTRA. | MAIUSC SINISTRO + FRECCIA DESTRA. |
| Sommario | SHIFT SINISTRO + FRECCIA SU. | SHIFT SINISTRO + FRECCIA SU. |
| Orientamento ciclo | Control sinistro + 1 | Nessuna assegnazione |
| Ridurre l'ingrandimento | CTRL SINISTRO + MENO OPPURE BLOC MAIUSC + ROTELLINA DEL MOUSE VERSO IL BASSO | ALT + MENO OPPURE BLOC MAIUSC + ROTELLINA DEL MOUSE VERSO IL BASSO |
| Ridurre l'ingrandimento X. | CONTROL DESTRO + BARRA NUMPAD | Nessuna assegnazione |

| | | |
|--------------------------------------|--|---|
| Ridurre l'ingrandimento Y | CONTROL DESTRO + ASTERISCO NUMPAD | Nessuna assegnazione |
| Elimina area agganciata | ELIMINA. | ELIMINA. |
| Uscire dalla modalità di modifica | Esc | Esc |
| Aumentare l'ingrandimento | CONTROL SINISTRO + NUMPAD PIU' OPPURE BLOC MAIUSC + ROTELLINA DEL MOUSE VERSO IL BASSO | ALT + UGUALE OPPURE BLOC MAIUSC + ROTELLINA DEL MOUSE VERSO L'ALTO |
| Ingrandisci X ingrandimento | CONTROL SINISTRO + BARRA NUMPAD | Nessuna assegnazione |
| Incrementa ingrandimento Y | CONTROL SINISTRO + ASTERISCO NUMPAD | Nessuna assegnazione |
| Restringere il campo | CONTROL SINISTRO + FRECCIA SINISTRA | CONTROL SINISTRO + FRECCIA SINISTRA |
| Accorciate | CONTROL SINISTRO + FRECCIA SU | CONTROL SINISTRO + FRECCIA SU |
| Aumentare l'altezza | CONTROL SINISTRO + FRECCIA GIÙ | CONTROL SINISTRO + FRECCIA GIÙ |

| | | |
|--|---|---|
| Allarga la superficie | CONTROL SINISTRO + FRECCIA DESTRA | CONTROL SINISTRO + FRECCIA DESTRA |
| Spostare l'area con il mouse | Z | Z |
| Spostare il contenuto dell'area con il mouse | C | C |
| OK, prendi l'area gancio | INVIO O FARE CLIC CON IL PULSANTE DESTRO DEL MOUSE | INVIO O FARE CLIC CON IL PULSANTE DESTRO DEL MOUSE |
| Ridimensionare l'area con il mouse | X | X |
| Smoothing testo | Control sinistro + 8 | Nessuna assegnazione |
| Tracciamento attivato disattivato | MAIUSC SINISTRO + 8 | F8 |

19.11 Riga Continua

| Funzione | PC da tavolo - Gruppo Tastierino Numerico di Default | PC portatile - Gruppo Universale |
|--------------------------|--|--|
| Diminuisce Ingrandimento | CONTROL SINISTRO + meno TN oppure BLOCCA MAIUSCOLA + ROTELLA MOUSE GIU' | ALT + MENO oppure BLOCCA MAIUSCOLA + ROTELLA MOUSE GIU' |

| | | |
|---|--|--|
| Diminuisce Ingrandimento Orizzontale | CONTROL DESTRO + barra TN | Non assegnato |
| Diminuisce Ingrandimento Verticale | CONTROL DESTRO + ASTERISCO TN | Non assegnato |
| Esci da modalità Riga Continua | ESC | ESC |
| Uscire da Riga Continua e cliccare sul carattere o spostare il Cursore Dolphin al carattere | INVIO TN | INVIO o PULSANTE SINISTRO MOUSE |
| Scorri avanti | INVIO | INVIO |
| Vai alla prima riga | HOME | HOME |
| Vai al Focus | 0 Tastierino Numerico | F5 |
| Vai all'ultima riga | FINE | FINE |
| Aumenta Ingrandimento | CONTROL SINISTRO + PIU' TN oppure BLOCCA MAIUSCOLA + ROTELLA MOUSE SU | ALT SINISTRO + ì accentata oppure BLOCCA MAIUSCOLA + ROTELLA MOUSE SU |
| Aumenta Ingrandimento Orizzontale | CONTROL SINISTRO + BARRA TN | Non assegnato |
| Aumenta Ingrandimento Verticale | CONTROL SINISTRO + ASTERISCO TN | Non assegnato |

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| Documento Riga Continua | CONTROL SINISTRO + PUNTO TN | Non assegnato |
| Riga Continua Area Documento e vai al focus | CONTROL SINISTRO + SHIFT SINISTRO + 2 TN. | Non assegnato |
| Riga Continua documento dal cursore | CONTROL SINISTRO + 2 TN | SHIFT SINISTRO + ALT + L |
| Riga Continua Finestra Intera | CONTROL SINISTRO + 9 TN | SHIFT SINISTRO + ALT + V |
| Spostarsi indietro | FRECCIA SINISTRA | FRECCIA SINISTRA |
| Spostarsi avanti | FRECCIA DESTRA | FRECCIA DESTRA |
| Riga successiva | PAGINA GIU' | PAGINA GIU' |
| Riga Precedente | PAGINA SU | PAGINA SU |
| Scorri più veloce | FRECCIA SU | FRECCIA SU |
| Scorri più lento | FRECCIA GIU' | FRECCIA GIU' |
| Avvia o arresta | BARRA SPAZIATRICE | BARRA SPAZIATRICE |
| Rifinitura Testo | CONTROL SINISTRO + 8 TN | Non assegnato |

19.12 Lista Utilità

| Funzione | PC da tavolo - Gruppo Tastierino Numerico di Default | PC portatile - Gruppo Universale |
|----------------------|---|---|
| Lista Utilità | BLOCCA MAIUSCOLA + TAB | BLOCCA MAIUSCOLA + TAB |
| Link | BLOCCA MAIUSCOLA + 1 | BLOCCA MAIUSCOLA + F7 |
| Titoli | BLOCCA MAIUSCOLA + 2 | BLOCCA MAIUSCOLA + F6 |
| Frame e Oggetti | BLOCCA MAIUSCOLA + 3 | BLOCCA MAIUSCOLA + F9 |
| Tabelle | BLOCCA MAIUSCOLA + 5 | Non assegnato |
| Controlli | BLOCCA MAIUSCOLA + 6 | BLOCCA MAIUSCOLA + F5 |
| Revisioni o Commenti | BLOCCA MAIUSCOLA + 7 | SHIFT SINISTRO + BLOCCA MAIUSCOLA + R |
| Errori | BLOCCA MAIUSCOLA + 8 | Non assegnato |

Lista Utilità Globale

| Funzione | PC da tavolo - Gruppo Tastierino Numerico di Default | PC portatile - Gruppo Universale |
|----------------------|--|--|
| Elementi System Tray | BLOCCA MAIUSCOLA + 0 | BLOCCA MAIUSCOLA + F11 |

Per informazioni sulle liste personalizzate fate riferimento all'Aiuto di SuperNova per la specifica applicazione. Si possono avere Informazioni di aiuto da SuperNova premendo Blocca Maiuscola + F1.

19.13 Inserimento Testo

Questa categoria elenca i tasti che diventano disponibili in Modalità Moduli che hanno una funzione diversa quando usante il Cursore Dolphin.

| Funzione | PC da tavolo - Gruppo Tastierino Numerico di Default | PC portatile - Gruppo Universale |
|----------------------------------|--|--|
| Annulla | ESC | ESC |
| Cancella Carattere Precedente | Backspace | Backspace |
| Cancella questo carattere | CANC | CANC |
| Invio | INVIO | INVIO |
| Un carattere a sinistra | FRECCIA SINISTRA | FRECCIA SINISTRA |
| Spostarsi alla fine della riga | FINE | FINE |
| Spostarsi all'inizio della riga | HOME | HOME |

| | | |
|---|--|--|
| Carattere fonetico | CONTROL SINISTRO + SHIFT SINISTRO + 4 TN | Non assegnato |
| Riga Fonetica | CONTROL SINISTRO + SHIFT SINISTRO + 6 TN | Non assegnato |
| Leggi carattere | 4 Tastierino Numerico | BLOCCA MAIUSCOLA + FRECCIA SINISTRA |
| Leggi Attributi Carattere (gruppo 1) | SHIFT SINISTRO + 4 TN | Non assegnato |
| Leggi Attributi Carattere (gruppo 2) | CONTROL SINISTRO + 4 TN | Non assegnato |
| Leggi riga | 6 Tastierino Numerico | BLOCCA MAIUSCOLA + FRECCIA SU |
| Un carattere a destra | FRECCIA DESTRA | FRECCIA DESTRA |
| Spelling Riga | SHIFT SINISTRO + 6 TN | Non assegnato |
| Riga Verbosa | CONTROL SINISTRO + 6 TN | Non assegnato |

19.14 Braille

| Funzione | Desktop - Con tastierino numerico predefinito | Portatile - Universale |
|--|--|--|
| Indietro | CONTROL SINISTRO + MAIUSC SINISTRO + VIRGOLA | CONTROL SINISTRO + MAIUSC SINISTRO + VIRGOLA |
| Attributi ciclo | CONTROL SINISTRO + MAIUSC SINISTRO + 6 | CONTROL SINISTRO + MAIUSC SINISTRO + 6 |
| Descrivere il carattere attivato/disattivato | CONTROL SINISTRO + MAIUSC SINISTRO + 7 | CONTROL SINISTRO + MAIUSC SINISTRO + 7 |
| Inoltra. | CONTROL SINISTRO + SHIFT SINISTRO + PUNTO | CONTROL SINISTRO + SHIFT SINISTRO + PUNTO |
| Andare alla messa a fuoco | CONTROL SINISTRO + SHIFT SINISTRO + SLASH | CONTROL SINISTRO + SHIFT SINISTRO + SLASH |
| Ganci attivati/disattivati | CONTROL SINISTRO + MAIUSC SINISTRO + 2 | CONTROL SINISTRO + MAIUSC SINISTRO + 2 |

| | | |
|--|---|---|
| Braille letterario on/off | CONTROL SINISTRO + MAIUSC SINISTRO + 8 | CONTROL SINISTRO + MAIUSC SINISTRO + 8 |
| Monitor acceso/spento | CONTROL SINISTRO + MAIUSC SINISTRO + 1 | CONTROL SINISTRO + MAIUSC SINISTRO + 1 |
| Uscita Braille attivata/disattivata | CONTROL SINISTRO + MAIUSC SINISTRO + 0 | Control sinistro + Caps Lock + 0 |
| Modalità fisica/logica | CONTROL SINISTRO + MAIUSC SINISTRO + 9 | CONTROL SINISTRO + MAIUSC SINISTRO + 9 |
| Ciclo dello Schema verbosità | MAIUSC SINISTRO + BLOC MAIUSC + UGUALE | CONTROL SINISTRO + BLOC MAIUSC + V |

Comandi non assegnati

Di seguito è riportato un elenco di comandi non assegnati all'interno di questa categoria. A questi comandi può essere assegnata manualmente una combinazione di tasti o potrebbe già essere assegnata una combinazione di pulsanti di visualizzazione Braille. Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'elenco dei tasti di scelta rapida del display Braille.

Inferiore

Metà larghezza a sinistra

Lettura documento Braille

Metà larghezza destra

Lettura documento Braille
(cursore Dolphin)

Comando vocale ON / OFF.

| | |
|--|--|
| Vai avanti nella lettura del documento braille | Layout attivato/disattivato |
| Vai avanti nella lettura del documento braille (cursore Dolphin) | Linea giù |
| Cella a sinistra | Linea giù (cursore Dolphin) |
| Cella a destra | Fine linea |
| Cursore attivato/disattivato | Inizio riga |
| Stile cursore | Allineati |
| Visualizza caratteri | Allinea (cursore Dolphin) |
| Visualizza colori del carattere | Azione pulsante Routing |
| Visualizza colore di primo piano del carattere | Azione pulsante routing nel cursore Dolphin |
| Visualizza nome carattere | Azione secondaria del pulsante routing |
| Visualizza dimensione carattere | Azione secondaria del pulsante Routing nel cursore Dolphin |
| Visualizza stile carattere | Superiore |
| Otto punti sei punti | Tracciamento attivato/disattivato |

| | |
|--|----------------------|
| Attivazione/disattivazione del potenziamento | Maiuscole on / off |
| Espandere gli spazi on/off | Larghezza a sinistra |
| Dati in ingresso | Larghezza destra |

19.15 Tasti Rapidi di Navigazione per browser web

SuperNova include l'elenco seguente di tasti rapidi per la navigazione delle pagine web. I comandi da tastiera sono disponibili usando il cursore Dolphin nei browser web compatibili. I comandi da tastiera non possono essere rimossi o riassegnati.

19.15.1 Tasti di navigazione rapida

Per spostarsi all'elemento precedente, usa Shift + tasto

| Sposta a | Tasto di accesso |
|--------------------|------------------|
| Segnaposto | A |
| Pulsante | B |
| Casella elenco | C |
| Elemento diverso | D |
| Area editazione | E |
| Modulo | F |
| Grafico | G |
| Intestazione | H |
| Elemento in elenco | I |
| Link | K |
| Elenco | L |
| Frame | M |
| Blocco di testo | N |

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Paragrafo | P |
| Citazione | Q |
| Pulsante radio | R |
| Tabella | T |
| Link non visitato | U |
| Link visitato | V |
| Casella di controllo | X |
| Intestazioni di livello 1 - 6 | 1 - 6 |
| Sezione | O accentata |

È possibile interagire in modo più semplice con i siti Web che utilizzano tasti di accesso a una sola lettera, come Facebook e YouTube, disattivando i tasti di navigazione rapida di SuperNova. Premere IL TASTO CONTROL SINISTRO + BLOC MAIUSC + 8 per evitare conflitti tra tasti di scelta rapida per utilizzare i tasti di accesso a una lettera singola di un sito Web. Ad esempio, K consente di accedere al collegamento successivo di una pagina Web, ma viene utilizzato anche da YouTube per mettere in pausa la riproduzione di un video. Invece di utilizzare il tasto di scelta rapida passa alla prossima applicazione di SuperNova ogni volta che si desidera mettere in pausa un video su YouTube, è sufficiente disattivare i tasti di navigazione rapida di SuperNova mentre si utilizza YouTube e riattivarli quando si desidera utilizzare un altro sito Web.

Premendo CONTROL SINISTRO + BLOC MAIUSC + 8 si disabilitano i tasti di scelta rapida alfanumerici o di punteggiatura durante l'utilizzo del cursore Dolphin, anche se è possibile attivare/disattivare questa impostazione in qualsiasi modalità. Ciò significa che non disattiva specificamente i tasti di navigazione rapida, ma consente invece di premere tutti i tasti standard che potrebbero controllare un'applicazione Web indipendentemente dalla configurazione dei tasti di scelta rapida. Pertanto, se si ridefinisce un tasto di navigazione rapida su un tasto che non è un tasto alfanumerico, non verrà disattivato. I tasti inclusi sono qualsiasi tasto alfanumerico o di punteggiatura con o senza MAIUSC. I tasti di

scelta rapida con BLOC MAIUSC, ALT o CONTROL non sono inclusi.

19.16 Tasti Rapidi di Navigazione per Microsoft Word

SuperNova coding includes the following list of hot keys for supported versions of Microsoft Word. Non è possibile rimuovere o riassegnare questi comandi tastiera.

19.16.1 Tasti di navigazione rapida

Per spostarsi all'elemento precedente usate Shift + Caps Lock +Tasto

| Sposta a | Tasto di accesso |
|---|------------------|
| Segnalibro | Caps Lock + A |
| Pulsante | Caps Lock + B |
| Commento | Caps Lock + C |
| Stile Paragrafo ù | Caps Lock + D |
| Campo editazione del form | Caps Lock + E |
| Nota a piè di pagina o Nota di chiusura | Caps Lock + F. |
| Grafico | Caps Lock + G |
| Stile intestazione | Caps Lock + H |
| Elemento in elenco | Caps Lock + I |
| Link | Caps Lock + K |
| Elenco | Caps Lock + L |
| Casella di testo | Caps Lock + Y |
| Stile Paragrafo Normale | Caps Lock + N |
| Oggetto (inclusi i grafici) | Caps Lock + O |
| Paragrafo | Caps Lock + P |

| | |
|-------------------------|---------------|
| Revisione | Caps Lock + R |
| Tabella | Caps Lock + T |
| Casella di Controllo | Caps Lock + X |
| Interruzione di sezione | Caps Lock + Z |

Tenete presente che alcuni tasti di navigazione potrebbero non funzionare quando si sta lavorando su un documento protetto.

19.17 Uscire dai tasti di scelta rapida a livelli

La modalità tasti di scelta rapida a più livelli offre un modo alternativo per accedere alle impostazioni più comuni. Premere BLOC MAIUSC + BARRA SPAZIATRICE per accedere alla modalità tasti di scelta rapida in sequenza

In questa modalità è possibile:

- Premere TAB e MAIUSC + TAB per esplorare le opzioni disponibili al livello corrente. Quando si seleziona un'opzione, è possibile premere INVIO per esplorare le opzioni secondarie o per selezionare un elemento.
- È possibile utilizzare i tasti di scelta rapida per passare direttamente a un'opzione specifica.

In generale, si esce sempre automaticamente dalla modalità tasti di scelta rapida a livelli dopo aver eseguito un'opzione.

Come accennato in precedenza, premendo BLOC MAIUSC + BARRA SPAZIATRICE si passa a una speciale modalità di tasti di scelta rapida a più livelli, in cui il funzionamento della tastiera viene rilevato da SuperNova. Pressioni di tasti specifiche consentono di eseguire azioni o modificare le impostazioni o di spostarsi in livelli diversi. I livelli sono contenuti in un livello superiore. Questo è il punto di partenza. Da qui non è possibile passare a un livello precedente.

Tasti generali in modalità stratificata:

- Premere BLOC MAIUSC + BARRA SPAZIATRICE per accedere alla modalità tasti di scelta rapida in sequenza
- ESC esce dalla modalità a livelli.
- BACKSPACE si sposta al livello precedente.
- TAB consente di passare alla voce successiva nel livello corrente.
- MAIUSC + TAB consente di passare alla voce precedente del livello corrente.
- INVIO consente di selezionare la voce corrente nel livello corrente.
- F1 pronuncia le voci nel livello corrente.

Note.

Alcuni livelli sono specifici dell'area. Ad esempio, è possibile accedere al livello tabella solo quando il fuoco si trova all'interno di una tabella.

Alcuni livelli, come il livello tabella, mantengono la modalità a livelli dopo aver eseguito un'azione. È possibile uscire dalla modalità stratificata premendo ESC.

Oltre a Supernova Magnifier, che non include i profili, la modifica del profilo modificherà i livelli disponibili. Ad esempio, nel profilo Magnifier non vengono visualizzati livelli di riconoscimento vocale o livelli di ingrandimento nel profilo ScreenReader.

Il livello superiore contiene i seguenti livelli:

- Audio, A.
- Braille, B.
- Dolphin Cursor, D

Ricerca oggetti, I

- Ingrandimento, M
- Scansione, O
- Chiedete ad ai, Q
- Lettore, R
- Discorso, S.
- Tabella, T
- Sistema, Y

oltre ai seguenti tasti di scelta rapida:

- Ripristina profilo predefinito, F2
- Strumento di ricerca delle notifiche, F3.
- Esci, F4
- Stato della batteria, F10
- Schermata Privacy, F11
- Data e ora, F12

19.17.1 [Livello audio]

Per selezionare il livello **audio**, premere A, quindi:

- Divisione audio sinistra, FRECCIA SINISTRA
- Nessuna suddivisione audio, FRECCIA SU
- Divisione audio destra, FRECCIA DESTRA

- Eliminazione audio, FRECCIA GIÙ

19.17.2 [Livello Braille]

Per selezionare il livello **Braille**, premere B, quindi:

- Uscita On / Off, O
- Letterario attivato / disattivato, L
- Modalità avanzata attivata/disattivata, E
- Tracciamento attivato/disattivato, T
- 6 punti on/off, 6
- Attivazione/disattivazione delle maiuscole tremolanti, A
- Tasti di input On / Off, I
- Comando vocale ON / OFF, Y
- Ganci accesi / spenti, H
- On Screen monitor On/Off, M
- Cursore attivato/disattivato, C.
- Impostare stile cursore, U
- Impostare Verbosità, V
- Descrivi livello carattere, D
- Livello fisico, P
- Livello tasti di routing, R

Per selezionare il livello **Descrivi carattere**, premere D all'interno del livello Braille, quindi:

Descrivere il carattere On / Off, D.

- Nome font mediante identificatori, N
- Dimensione carattere utilizzando gli identificatori, Z
- Stile carattere utilizzando gli identificatori, Y
- Colore di sfondo del carattere mediante identificatori, B.
- Colore del carattere mediante identificatori, C.
- Eseguire il ciclo degli attributi dei caratteri utilizzando gli identificatori, A.
- Torna a testo, T.

Per selezionare il livello **fisico**, premere P all'interno del livello Braille, quindi:

- Attivazione/disattivazione fisica, O
- Layout attivato / disattivato, L
- Espandere gli spazi On / Off, G.

Per selezionare il livello **Routing Buttons** premere R dal livello Braille, quindi:

- ~Imposta azione prima riga =1, M_None, 0, 1
- ~Imposta azione prima riga =2, M_None, 0, 2
- ~Imposta azione prima riga con cursore Dolphin =d, M_None, 0, 389
- ~Imposta azione seconda riga con cursore Dolphin=c, M_None, 0, 390

19.17.3 Livello Cursore Dolphin

Per selezionare il livello **del cursore Dolphin**, premere D, quindi:

- Attiva/disattiva Cursore Dolphin automatico, A
- Modalità moduli automatica attivata/disattivata, F.
- Attiva/disattiva Cursore Dolphin automatico limitato all'area, R

19.17.4 [Livello ricerca elementi]

Per selezionare il livello **ricerca articoli**, premere I, quindi:

- Elenco system tray, S
- Livello browser Web, B
- Livello Excel, E
- Livello Outlook, O
- Livello PowerPoint, P
- Livello Word, W

Per selezionare il livello **del browser Web**, premere B dal livello ricerca elementi, quindi:

- Elenco riepilogativo, S
- Collegamenti, K.
- Intestazioni, H.
- Telai, M
- Tabelle, T

Controlli, C.

- Punti di riferimento, ; (PUNTO E VIRGOLA)
- Posiziona marcatori, A.

Per selezionare il livello **Excel**, premere E dal livello ricerca elementi, quindi:

- Elenco riepilogativo, S
- Collegamenti, K.
- Oggetti, O
- Fogli, T
- Celle commento in Vista, M
- Grafici, C.
- Elementi del grafico, E
- Celle formula in Vista, F.
- Celle dati in vista, D.

Per selezionare il livello **di Outlook**, premere O dal livello ricerca elementi, quindi:

- Elenco riepilogativo, S
- Collegamenti, K.
- Intestazioni, H.
- Oggetti, O
- Tabelle, T

- Commenti, C.
- Errori di ortografia, E
- Errori grammaticali, G.

Per selezionare il livello di **PowerPoint**, premere P dal livello ricerca elementi, quindi:

- Elenco riepilogativo, S
- Diapositive, L

Per selezionare il livello **Word**, premere W dal livello ricerca elementi, quindi:

- Elenco riepilogativo, S
- Collegamenti, K.
- Intestazioni, H.
- Oggetti, O
- Tabelle, T
- Commenti, C.
- Errori di ortografia, E
- Errori grammaticali, G.

19.17.5 [Livello di ingrandimento]

Per selezionare il livello di **ingrandimento**, premere M, quindi:

- On / Off, o
- Aumentare, FRECCIA SU

Diminuire, FRECCIA GIÙ

- Schema colore attivato / disattivato, C.
- Livello di visualizzazione, V
- [+ Livello aree bloccate]

Per selezionare il livello **di visualizzazione**, premere V all'interno del livello di ingrandimento, quindi:

- Schermo intero, F.
- Finestra, W
- Lente d'ingrandimento, G
- Ridimensionamento lente, Z
- Divisione sinistra, FRECCIA SINISTRA
- Suddivisione superiore, FRECCIA SU
- Divisione destra, FRECCIA DESTRA
- Divisione inferiore, FRECCIA GIÙ
- Modifica dimensione e posizione, M

Per selezionare il livello **delle aree con gancio**, premere H all'interno del livello di ingrandimento, quindi:

- Attivazione/disattivazione delle aree agganciate, o
- Creare un'area con gancio, C.
- Modifica area gancio, M

19.17.6 [Livello di scansione]

Per selezionare il livello **di scansione**, premere O, quindi:

- Leggi dal file, F.
- Leggere dallo scanner, S
- Leggere l'immagine della clipboard, C.
- Leggere l'immagine della clipboard nel lettore documenti, D.

19.17.7 livello chiedi ad AI

Per selezionare il livello chiedi ad ai, premere Q, quindi:

- Descrivi immagine da file, F
- Descrivi immagine da scanner, S
- Descrivi immagine dagli appunti C
- Descrivi immagine dell'intero schermo, W
- Descrivi immagine della finestra dell'applicazione, A
- Descrivi l'immagine al Cursore Dolphin, D
- Descrivi immagine della pagina Lettore Documento, R
- Aiuto alla query, Q.

A seconda della selezione effettuata, verrà aperta una finestra di chat per immagini (see "Finestra Chat immagine" page 127) che consente di porre domande ai sull'immagine selezionata, oppure una finestra di chat per la guida che consente di porre domande sulle funzioni e le impostazioni di SuperNova.

19.17.8 [Livello di lettura]

Per selezionare il livello **Reader**, premere R, quindi:

- Lettore DOC, D.
- Finestra Vista linea, W
- Finestra Vista linea da fuoco, F.
- Finestra del documento Vista linea, O.
- Finestra del documento di visualizzazione linee dal cursore, C.
- Leggi da qui, R
- Migliorare la lettura da qui On / Off, E

19.17.9 [Livello voce]

Per selezionare il livello **di conversazione**, premere S, quindi:

- Voce ON / OFF, O
- Volume su, FRECCIA SU
- Volume giù, FRECCIA GIÙ
- Parlare più lentamente, FRECCIA SINISTRA
- Parla più velocemente, FRECCIA DESTRA
- Impostare Verbosità, V
- Impostare modalità di digitazione, Y
- Lingua precedente, P
- Lingua successiva, N

- Selezionare sintetizzatore, S.
- Pronunciare il testo sotto mouse On / Off, M.
- Pronunciare la descrizione fonetica quando si naviga per carattere On / Off, H
- Configurazione voce e lingua, L
- Trascrizione, T.

Per selezionare il livello **maiuscole**, premere C all'interno del livello vocale, quindi:

- Maiuscole on / off, O
- Linee di lettura On / Off, L
- Modifica passo per maiuscole ortogonali On / Off, P.
- Utilizzare i segnali acustici, B.
- USA le parole, W.

19.17.10 [Livello tabella]

Per selezionare il livello **tabella**, premere T, quindi:

- sinistra, FRECCIA SINISTRA.
- destra, FRECCIA DESTRA.
- su, FRECCIA SU.
- giù, FRECCIA GIÙ.
- Prima cella, CONTROL + HOME
- Ultima cella, CONTROL + FINE

- Parte superiore della colonna, CTRL + FRECCIA SU
- Parte inferiore della colonna, CTRL + FRECCIA GIÙ
- Inizio fila, CONTROL + FRECCIA SINISTRA
- Fine fila, CONTROL + FRECCIA DESTRA
- Annuncia cella, X
- Annuncia fila, R.
- Annuncia riga a cella, HOME
- Annuncia riga dalla cella, FINE
- Annuncia Colonna, C.
- Annuncia colonna a cella, PAGINA SU
- Annuncia colonna da cella, PAGINA GIÙ
- Tabella successiva, T
- Tabella precedente, MAIUSC + T.

19.17.11 [Livello sistema]

Per selezionare il livello **sistema**, premere Y, quindi:

- Pronunciare lo stato della batteria, B.
- Annuncia Data, D.
- Annuncia la lingua della tastiera, K.
- Annuncia system tray, S
- Annuncia orario, T

- Ricerca notifiche, N.
- Ripristina profilo predefinito, P
- Chiudi, Q

CAPITOLO 20

Conflitti tasti rapidi

Talvolta si verificano conflitti tra i tasti rapidi di SuperNova con i tasti rapidi di un'applicazione. Potete risolvere questa situazione in diversi modi.

20.1 Dire a SuperNova di ignorare la prossima pressione di un tasto

Potrete risolvere il conflitto tra i tasti rapidi di SuperNova e quelli della vostra applicazione dicendo a SuperNova di ignorare la prossima pressione di un tasto. Quando avete rilasciato i tasti, SuperNova riattiva automaticamente i suoi tasti rapidi.

Tasti Rapidi Azione

| Funzione | PC da tavolo - Gruppo Tastierino Numerico di Default | PC portatile - Gruppo Universale |
|---|--|--|
| Per passare il prossimo tasto all'applicazione: | CONTROL SINISTRO + 7 | BLOCCA MAIUSCOLA + 3 |

20.2 Disattivare i tasti rapidi di SuperNova

Potete risolvere il conflitto tra i tasti rapidi di SuperNova e quelli della vostra applicazione disattivando i tasti rapidi di SuperNova. Questo disabilita tutti i tasti rapidi eccetto il tasto rapido che riattiva nuovamente i tasti rapidi di SuperNova.

Tasti Rapidi Azione

| Funzione | PC da tavolo - Gruppo Tastierino Numerico di Default | PC portatile - Gruppo Universale |
|-----------------------|--|--|
| Tasti Rapidi on / off | CONTROL SINISTRO + 8 | SHIFT + BLOCCA MAIUSCOLA + 3 |

20.3 Riassegnare un tasto rapido di SuperNova

Potete aggiungere, cancellare o riassegnare tasti rapidi a SuperNova. Questo permette di risolvere eventuali conflitti tra SuperNova e la vostra applicazione oppure è utile per sostituire un tasto rapido con una combinazione di tasti che ricordate più facilmente.

Per fare ciò:

1. Premere CONTROL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE.

Si aprirà il Pannello di Controllo di SuperNova.

2. Premere ALT + G.

Si aprirà il menu Generale.

3. Premere FRECCIA GIU' fino a "Tastiera e Tasti Rapidi" e premere INVIO.

Si aprirà un sotto-menu.

4. Premere FRECCIA GIU' fino a "Tastiera e Tasti Rapidi" e premere INVIO.

Si apre la finestra "Tasti Rapidi".

Usare il TAB, usando l'elenco "Comandi Tasti Rapidi" e l'elenco "Comando" per selezionare il tasto rapido assegnato che volete modificare.

6. Usate i pulsanti "Aggiungi Tasto", "Sostituisci Tasto" o "Rimuovi Tasto" per modificare il tasto rapido.
7. Usare il TAB fino al pulsante "OK" e premere SPAZIO.

SuperNova conferma le modifiche e chiude la finestra di dialogo.

Suggerimento: se avete difficoltà a trovare i tasti rapidi dalle categorie e dai comandi disponibili, usate la funzione Descrivi Tasto.

Guida da ZoomText a SuperNova

La tabella seguente fornisce dei termini utili nel passaggio da ZoomText a SuperNova.

| Termine usato da ZoomText | Termine equivalente in SuperNova |
|---------------------------|---|
| AppReader | Leggi da Qui (see "Lettura continua" page 39) |
| Telecamera | Collega e Visualizza (see "Connetti e visualizza" page 95) |
| Migliorie per il colore | Schemi Colore (see "Rendi lo schermo più visibile" page 23) |
| Tasti comando | Tasti Rapidi |
| Migliorie per il cursore | Opzioni di evidenziazione ->Cursore |
| Lettore Documento | Lettore Documento (page 77) |

| | |
|------------------------------|--|
| Doppio Monitor | Monitor Multipli (see "Finestra di Dialogo Ingrandimento Monitor Multipli" page 203) |
| Colorante | Tinta (page 190) |
| Ricerca | Ricerca elemento (see "Lista Utilità" page 157) |
| Migliorie per il focus | Opzioni di evidenziazione ->Focus (see "Rendere la messa a fuoco più facile da vedere" page 24) |
| Migliorie font | Definizione Font (page 207) |
| Blocca Finestra | Area Bloccata (see "Creare finestre ingrandite statiche per visualizzare informazioni" page 19) |
| Riscontro Mouse | Annuncia testo sotto al mouse (see "Clicca e leggi" page 42) |
| Migliorie puntatore | Opzioni di evidenziazione ->Mouse |
| Schema Puntatore | Puntatori Mouse (see "Rendere il puntatore più facile da vedere" page 25) |
| Ricerca Testo | Trova con Cursore Dolphin (see "Cerca utilizzando il Comando Trova del Cursore Dolphin" page 71) |
| Elaborazione testo | Stile testo |
| Comandi di lettura del testo | Tasti Voce (see "Tasti di pronuncia" page 136) |
| Riscontro in scrittura | Riscontro caratteri (see "Modifica di ciò che viene letto mentre digitate" page 43) |

| | |
|--------------------------|--|
| Modalità Visualizzazione | Modalità Panoramica (see "Panoramica della posizione della finestra ingrandita" page 18) |
| Tipo Finestra | Cambia Modalità Ingrandimento (page 12) |
| Ricerca web | Ricerca elemento (see "Lista Utilità" page 157) |
| Livello Zoom | Dimensione Ingrandimento (see "Modificare le dimensioni dell'ingrandimento" page 11) |

CAPITOLO 21

Riferimenti

23.1 Finestra di dialogo Impostazioni Nuova Situazione

Menu: File > Nuovo > Impostazioni Situazione

Potete creare o scegliere una Situazione esistente usando le opzioni nella finestra di dialogo "Impostazioni nuova Situazione".

Opzioni:

- Creare pulsante d'opzione Nuova Situazione.
Potete creare una nuova Impostazione Situazione selezionando questo pulsante di opzione e quindi scegliendo il pulsante OK. Vi sposterete al passaggio successivo. Per rivedere tutti i passaggi del processo, fate riferimento al capitolo "Crea Impostazioni Situazione".

- Usare un pulsante d'opzione Situazione già esistente.
Potrete cambiare ad un'altra Situazione selezionando questa opzione e poi selezionando tra l'elenco disponibile. Osservate che la lista Situazione visualizza solo quelle Impostazioni Situazione disponibili nel file Impostazioni Situazione corrente.

23.2 Finestra di dialogo Nuove Impostazioni Applicazione

Menu: File > Nuovo > Impostazioni Applicazione

Potete creare o scegliere un file Impostazioni Applicazione esistente, usando le opzioni nella finestra di dialogo Impostazioni Applicazione.

Opzioni:

- Pulsante opzione Crea un nuovo file Impostazioni
Potete creare una nuova Impostazione per Applicazione selezionando questo pulsante di opzione e quindi scegliendo il pulsante OK. Dopo aver selezionato il pulsante "OK", andrete al passo successivo per la creazione del processo. Per rivedere tutti i passaggi del processo, fate riferimento al capitolo "Crea Impostazioni Situazione".
- Pulsante opzione Usa un file Impostazioni esistente
Potrete cambiare tra i differenti file delle impostazioni selezionando questa opzione e selezionando dall'elenco disponibile. Potrete confermare la vostra selezione scegliendo il pulsante OK. Le impostazioni verranno applicate immediatamente se non avete selezionato l'opzione "Usa Impostazioni di default nel pannello di controllo". Se selezionate questa opzione, allora le vostre nuove impostazioni saranno applicate quando tornerete alla vostra applicazione.

23.3 Finestra di dialogo Nuovo Map

Menu: File > Nuovo > Map

Potete creare o scegliere un Map file esistente, usando le opzioni nella finestra di dialogo "Seleziona Nuovo Map".

Opzioni:

- Pulsante opzione Crea un nuovo Map file.
Potete creare un nuovo Map file selezionando questo pulsante di opzione e quindi scegliendo il pulsante OK. Vi sposterete al passaggio successivo. Per rivedere tutti i passaggi del processo, fate riferimento al Manuale Map File. Questo è disponibile tramite il menù di "Aiuto" di SuperNova.
- Pulsante opzione Usa un Map File esistente
Potrete cambiare Map File selezionando questa opzione e selezionando dall'elenco disponibile. Per conoscere più ragioni al perchè è necessario cambiare Map File potrete far riferimento all'argomento "Cambia Map file" .

23.4 Nuovo Script

Menu: File > Nuovo > Script

Con questa opzione potete creare nuovi Script per l'applicazione corrente. Il nuovo file Script si aprirà con Dolphin Script Editor. Il Dolphin Script Editor include un menu di aiuto con opzioni che hanno link alla Guida per Script.

Nota: se non esiste un file Script per l'applicazione corrente, allora questa voce di menu sarà disabilitata. per visualizzare e modificare uno Script esistente, andare nel Menu "File" , sottomenu "Edita" e selezionare "Script".

23.5 Finestra di dialogo Modifica Impostazioni Situazione

Menu: File > Modifica > Impostazioni Situazione

Potete cancellare o modificare le proprietà delle vostre Impostazioni Situazione usando le opzioni nella finestra di dialogo "Gestione Situazione". Nota Dovete utilizzare il file Imposta Applicazioni che ha le Impostazioni Situazione per essere abilitati a modificare la Situazione nel file.

- **Elenco Situazione.**
Scegliere la Situazione che si desidera modificare o cancellare da questa lista.
- **Pulsante Edita Regole.**
Potete editare le regole per una Situazione selezionando questo pulsante. Si aprirà la finestra di dialogo "Definisci Regole Situazione". In questa finestra di dialogo potete modificare il nome della Situazione, il titolo e i dettagli della classe della regola e aggiungere o rimuovere le regole Situazione.
- **Pulsante Cancella.**
Potete cancellare la Situazione corrente dal file Impostazioni Applicazioni selezionando questo pulsante. Dopo aver premuto il pulsante riceverete un messaggio di avviso che vi chiederà conferma per procedere alla cancellazione. Per procedere selezionate il pulsante "Si" o per annullare selezionate il pulsante "No".

23.6 Finestra di dialogo Modifica Impostazioni Applicazioni

Menu: File > Modifica > Impostazioni Applicazione

Potete cancellare o modificare le proprietà delle vostre Impostazioni Applicazione usando le opzioni nella finestra di dialogo "Gestione Situazione".

- **Elenco file Impostazioni Applicazioni.**
Potrete scegliere il file Impostazioni Applicazioni che volete modificare

cancellare dall'elenco. Nota non potrete cancellare il file di impostazioni "Default Application" perchè è un file di sistema di SuperNova.

- Pulsante Proprietà.
Potete editare le proprietà di un file Impostazioni Applicazione selezionando questo pulsante. Si aprirà la finestra di dialogo "Proprietà File Impostazioni". In questa finestra di dialogo potrete modificare il nome e il numero della versione del file impostazioni e aggiungere o rimuovere le applicazioni associate con il file.
- Pulsante Cancella questo File Impostazioni.
Potrete cancellare il corrente file Impostazioni Applicazioni selezionando questo pulsante. Dopo aver premuto il pulsante riceverete un messaggio di avviso che vi chiederà conferma per procedere alla cancellazione. Per procedere selezionate il pulsante "Si" o per annullare selezionate il pulsante "No".

23.7 Finestra di dialogo Edita Map File.

Menu: File > Modifica > Map

Potrete modificare le proprietà e le regole di un Map File selezionando questo elemento dal menu. Per saperne di più sui Map file fate riferimento alla Guida MapFile disponibile dal Menu di "Aiuto" di SuperNova dal Pannello di Controllo.

Questa finestra di dialogo inoltre contiene le opzioni per gli Script. Potrete creare, ricaricare, modificare e cancellare i file Script e Estensioni dei file Script. Per imparare di più sugli Script, si veda la Guida per gli Script. Potete aprire il Manuale Script dal pannello di controllo di SuperNova, menu Aiuto.

23.8 Modifica Script

Menu: File > Modifica > Script

Con questa opzione potete modificare il file Script per l'applicazione corrente. Il file Script si aprirà con Dolphin Script Editor. Il Dolphin Script Editor include un menu di aiuto con opzioni che hanno link alla Guida per Script.

Nota: se non esiste un file Script per l'applicazione corrente, allora questa voce di menu sarà disabilitata. Per creare un nuovo file Script, andate al menu File, sottomenu Nuovo e selezionate Script.

23.9 Ingrandimento Finestra di dialogo Configura Schema Colore Personalizzato

Menu: Ingrandimento > Schemi Colore > Configura.

Potete creare il vostro schema colore usando le opzioni nella finestra di dialogo "Configura Schema Colore Personalizzato".

Nota: per aprire questa finestra di dialogo dovete scegliere Personalizzato come Schema Colore e quindi scegliere Configura dalla lista degli Schemi Colore.

Potete creare uno schema personalizzato in questa finestra di dialogo usando una delle seguenti opzioni:

- Classico
- Tinta
- Doppia Tinta
- Tripla Tinta
- Quadrupla tinta

Sostituzione Colore

I controlli disponibili in questa finestra di dialogo variano in funzione alle impostazioni personalizzate che avete scelto.

23.9.1 Opzioni schema Classico Colori Personalizzato.

- Casella di controllo Inverti Luminosità.
Questa opzione inverte la luminosità dello schermo, da scuro a chiaro e da chiaro a scuro. Questa opzione non influisce sulla quantità di colore sullo schermo.
- cursore Contrasto.
Il cursore "Contrasto" controlla la definizione del colore, rendendo i colori chiari più chiari e i colori scuri più scuri. Ciò modifica lo schermo come quando usate il pulsante Contrasto sul televisore.
- cursore Luminosità.
Il cursore "Luminosità" controlla quanto luminosi appaiono i colori sullo schermo, rendendo i colori chiari più luminosi e i colori scuri più scuri. Ciò modifica lo schermo come quando usate il pulsante Luminosità sul televisore.
- cursore Divisore Luminosità.
Il Divisore Luminosità è la posizione nella gamma colori dove si dividono i colori chiari e quelli scuri. Spostando il cursore a sinistra significa che molti dei colori della gamma sono classificati come colori chiari. Questo influenza i valori del contrasto e della luminosità.
- cursore Regola Colore.
Il cursore "Regola Colore" permette di fare modifiche generali ai colori sullo schermo, con eccezione del bianco e del nero. Potete usare la paletta colori per vedere le modifiche mentre muovete il cursore. La posizione del cursore allo 0% significa che i colori dello schermo sono invariati.
- cursore Colore.
Il cursore "Colore" permette di controllare quanto colore è presente

sullo schermo. Cambiare questo valore significa che i colori diventano più pallidi o più intensi. Potete usare la paletta colori per vedere le modifiche mentre muovete il cursore. La posizione del cursore al 50% significa che i colori dello schermo sono invariati.

- Antepresa di queste impostazioni colore quando attivate casella di controllo nella finestra di dialogo. Selezionate questa casella di controllo per vedere le modifiche mentre le fate.

23.9.2 Opzioni colore personalizzate per Tinta, Doppia Tinta, Tripla Tinta e Quadrupla TintaTint:

- Casella di controllo Inverti Luminosità.
Questa opzione inverte la luminosità dello schermo, da scuro a chiaro e da chiaro a scuro. Questa opzione non influisce sulla quantità di colori sullo schermo.
- Cursore Contrasto.
Il cursore "Contrasto" controlla la definizione del colore, rendendo i colori chiari più chiari e i colori scuri più scuri. Ciò modifica lo schermo come quando usate il pulsante Contrasto sul televisore.
- Cursore Luminosità.
Il cursore "Luminosità" controlla quanto luminosi appaiono i colori sullo schermo, rendendo i colori chiari più luminosi e i colori scuri più scuri. Ciò modifica lo schermo come quando usate il pulsante Luminosità sul televisore.
- Cursore Divisore Luminosità.
Il Divisore Luminosità è la posizione nella gamma colori dove si dividono i colori chiari e quelli scuri. Spostando il cursore a sinistra significa che molti dei colori della gamma sono classificati come colori chiari. Questo influenza i valori del contrasto e della luminosità. Quando usate Tre Tinte o Quattro Tinte, sono disponibili cursori addizionali ai lati per definire meglio i bordi dei colori.

Cursore Livello.

Il cursore "Livello" permette di controllare quanto colore è presente sullo schermo. Un valore al 100%, quando il cursore è posizionato a destra, significa che la tinta colori sostituisce completamente gli attuali colori sullo schermo. Un valore al 25% significa che le tinte saranno miscelate con i colori originali dello schermo con un rapporto di 25:75, che crea uno schermo con più ombre.

- Finestre elenco tinte colori.
Potete scegliere da uno a quattro diversi colori, in base al fatto che abbiate scelto "Tinta", "Due Tinte", "Tre Tinte" o "Quattro Tinte". I colori che scegliete diventano i colori primari per la gamma colore relativa alla Divisione Luminosità.
- Anteprima di queste impostazioni colore quando attivate casella di controllo nella finestra di dialogo.
Selezionate questa casella di controllo per vedere le modifiche mentre le fate.

23.9.3 Opzioni Schema personalizzato per Sostituzione Colore:

- Casella di controllo Inverti Luminosità.
Questa opzione inverte la luminosità dello schermo, da scuro a chiaro e da chiaro a scuro. Questa opzione non influisce sulla quantità di colori sullo schermo.
- Cursore Contrasto.
Il cursore "Contrasto" controlla la definizione del colore, rendendo i colori chiari più chiari e i colori scuri più scuri. Ciò modifica lo schermo come quando usate il pulsante Contrasto sul televisore.
- Cursore Luminosità.
Il cursore "Luminosità" controlla quanto luminosi appaiono i colori sullo schermo, rendendo i colori chiari più luminosi e i colori scuri più scuri. Ciò modifica lo schermo come quando usate il pulsante Luminosità sul televisore.

- **Cursore Divisore Luminosità.**
Il Divisore Luminosità è la posizione nella gamma colori dove si dividono i colori chiari e quelli scuri. Spostando il cursore a sinistra significa che molti dei colori della gamma sono classificati come colori chiari. Questo influenza i valori del contrasto e della luminosità.
- **Finestre elenco "Da" e "A"**
Le finestre "Da" e "A" vi permettono di sostituire un colore con un altro colore. Usare queste finestre elenco per sostituire uno o più colori.
- **Anteprima di queste impostazioni colore quando attivate casella di controllo nella finestra di dialogo.**
Selezionate questa casella di controllo per vedere le modifiche mentre le fate.

23.10 Finestra di dialogo Opzioni Evidenziato per Ingrandimento

Menu: Ingrandimento > Evidenzia > Impostazioni

E' possibile creare diversi tipi di focus più visibili, aggiungendo un indicatore evidenziato. E' possibile scegliere lo stile, il colore e il comportamento dell'evidenziato nella finestra "Opzioni Evidenziato".

Scheda Mouse

- **Casella di controllo Evidenzia il mouse.**
Selezionare questa casella di controllo per attivare l'evidenziato per questo focus. Deselezionare questa casella di controllo per disattivare l'evidenziato per questo focus.
- **Gruppo Mostra.**
 - Usare le impostazioni per "Forma" per modificare la forma e la dimensione dell'evidenziato.
 - Usare la finestra elenco "Visualizza" per controllare quando l'evidenziato è visibile. Osservate che selezionando "Sul tasto rapido" significa che potete controllare l'evidenziato usando il tasto rapido

Evidenziato Focus, mentre selezionando "Inseguimento dinamico" significa che l'evidenziato del mouse resta visibile fino a che non premete un tasto sulla tastiera.

- Gruppo Effetti
Potete scegliere tra diverse opzioni colore. In base all'opzione scelta, potete anche controllare il colore e la trasparenza.

Scheda Cursore.

- Casella di controllo Evidenzia il Cursore
Selezionare questa casella di controllo per attivare l'evidenziato per questo focus. Deselezionare questa casella di controllo per disattivare l'evidenziato per questo focus.
- Gruppo Visualizza.
 - Usare le impostazioni per "Forma" per modificare la forma e la dimensione dell'evidenziato.
 - Usare la finestra elenco "Visualizza" per controllare quando l'evidenziato è visibile. Osservate che selezionando "Sul tasto rapido" significa che potete controllare l'evidenziato usando il tasto rapido Evidenziato Focus, mentre selezionando "Inseguimento dinamico" significa che l'evidenziato del cursore resta visibile fino a che SuperNova non individua un tipo diverso di focus, per esempio, il mouse.
- Gruppo Effetti
Potete scegliere tra diverse opzioni colore. In base all'opzione scelta, potete anche controllare il colore e la trasparenza.

Scheda Riga.

- Casella di controllo Evidenzia Riga.
Selezionare questa casella di controllo per attivare l'evidenziato per questo focus. Deselezionare questa casella di controllo per disattivare l'evidenziato per questo focus.
- Gruppo Mostra.

- Usare le impostazioni per "Forma" per modificare la forma e la dimensione dell'evidenziato.
- Usare la finestra elenco "Visualizza" per controllare quando l'evidenziato è visibile. Osservate che selezionando "Sul tasto rapido" significa che potete controllare l'evidenziato usando il tasto rapido Evidenziato Focus, mentre selezionando "Inseguimento dinamico" significa che l'evidenziato del focus resta visibile fino a che SuperNova non individua un tipo diverso di focus, per esempio, il mouse.
- Gruppo Effetti
Potete scegliere tra diverse opzioni colore. In base all'opzione scelta, potete anche controllare il colore e la trasparenza.

Scheda Focus

Il termine Focus si riferisce al focus usato nelle finestre di dialogo e nei menu.

- Casella di controllo Evidenzia focus
Selezionare questa casella di controllo per attivare l'evidenziato per questo focus. Deselezionare questa casella di controllo per disattivare l'evidenziato per questo focus.
- Gruppo Mostra.
 - Usare le impostazioni per "Forma" per modificare la forma e la dimensione dell'evidenziato.
 - Usare la finestra elenco "Visualizza" per controllare quando l'evidenziato è visibile. Osservate che selezionando "Sul tasto rapido" significa che potete controllare l'evidenziato usando il tasto rapido Evidenziato Focus, mentre selezionando "Inseguimento dinamico" significa che l'evidenziato del focus resta visibile fino a che SuperNova non individua un tipo diverso di focus, per esempio, il mouse.

Gruppo Effetti

Potete scegliere tra diverse opzioni colore. In base all'opzione scelta, potete anche controllare il colore e la trasparenza.

Scheda Leggi da Qui

Leggi da Qui è una speciale modalità di lettura disponibile in SuperNova. Potete modificare le opzioni per l'evidenziato per la parola corrente e la riga corrente.

- Gruppo Parola.
Selezionare la casella di controllo "Evidenzia la parola letta" per attivare questa opzione per l'evidenziato. Usare le impostazioni disponibili per indicare come la parola letta è evidenziata.
- Gruppo Riga
Selezionare la casella di controllo "Evidenzia la riga" per attivare questa opzione per l'evidenziato. Usare le impostazioni disponibili per indicare come la riga che si sta leggendo deve essere evidenziata.

Scheda Cursore Dolphin

Il Cursore Dolphin è uno speciale tipo di cursore creato da SuperNova. Il Cursore Dolphin permette di leggere il contenuto dello schermo riga per riga, oppure parola per parola, oppure lettera per lettera usando la tastiera. E' possibile usare il Cursore Dolphin per rivedere qualsiasi parte dello schermo del computer.

- Gruppo Carattere Corrente.
Selezionare la casella di controllo "Evidenzia il carattere" per attivare questa opzione per l'evidenziato. Usare le impostazioni disponibili per indicare come il carattere è evidenziato.
- Gruppo Riga/Oggetto corrente.
Selezionare la casella di controllo "Evidenzia la riga" per attivare questa opzione per l'evidenziato. Usare le impostazioni disponibili per indicare come la riga corrente è evidenziata.

23.11 Finestra di dialogo Puntatori Mouse Ingranditi

Menu: Ingrandimento > Puntatori Mouse

Ci sono diversi puntatori mouse che sono più grandi e più facili da vedere che quelli normali di Windows. I puntatori sono disponibili con diversi colori e dimensioni.

Opzioni:

- **Lista Schema.**
Potete scegliere da questa lista uno schema esistente per il puntatore mouse. Se nessuno degli schemi esistenti è adatto, usare le altre opzioni per creare un nuovo schema o modificarne uno esistente.
- **Lista Tipo e lista Immagine Puntatore.**
La lista "Tipo" mostra i diversi puntatori in Windows e la lista "Immagini Puntatore" mostra le diverse immagini che potete applicare al tipo di puntatore selezionato. Per modificare un puntatore, selezionare il tipo di puntatore e quindi sceglierne uno tra quelli indicati.
- **Nuovo Pulsante.**
Premendo il pulsante "Nuovo" si aprirà la finestra di dialogo "Crea Nuovo Schema". In questa casella di dialogo, inserite il nuovo nome per lo schema. Il nuovo nome dello Schema apparirà nell'elenco "Schemi".
- **Pulsante ripristina al Default.**
Se avete modificato lo schema di default di SuperNova, selezionando questo pulsante ritornerà lo schema di Default di SuperNova .
- **Cancella Pulsante.**
Se avete creato un nuovo schema, premendo questo pulsante si aprirà una finestra con un messaggio che vi chiedendovi conferma se lo schema sarà cancellato. Scegliere "Sì" per cancellare lo Schema oppure "No" per annullare.

Gruppo Dimensione Puntatore personalizzata.

Le opzioni di questo gruppo vi permettono di regolare la grandezza dei puntatori mouse nello schema corrente, relativa alla grandezza di default.

- Utilizzare la casella di controllo Grandezza puntatore personalizzata. Se selezionate questa casella di controllo il valore della "Dimensione" in elenco verrà applicata al puntatore nello schema corrente.
- Lista Dimensione.
La lista " Dimensione" contiene un intervallo di valori che potrete applicare al puntatore nello schema corrente. Potete scegliere e impostare la dimensione, per esempio 8, che aumenterà il puntatore di 8 volte rispetto la dimensione originale. Quando impostate il valore scelto, il puntatore rimarrà alla stessa grandezza anche se impostate dimensioni diverse per gli ingrandimenti. In alternativa, potrete scegliere un valore relativo al livello di ingrandimento, per esempio 150%. Con un valore relativo, il puntatore assumerà l'ingrandimento corretto sia se aumentate o diminuite il valore dell'ingrandimento. A livelli di ingrandimento alti potrete trovare che la dimensione del puntatore occupa gran parte dello schermo, per avere un beneficio dovrete scegliere una dimensione del puntatore relativa più piccola della dimensione originale.
- Casella di controllo Utilizza puntatore personalizzato solo nell'area ingrandimento.
Se selezionate questa casella di controllo la dimensione del puntatore personalizzato è visibile solo nell'area ingrandita. Non è visibile quando disattivate l'ingrandimento o nella visualizzazione non ingrandita dello schermo diviso.

23.12 Lettore Documento Impostazioni ingrandimento

Menu: Ingrandimento > Impostazioni Lettore Documento

Le opzioni disponibili nella finestra di dialogo "Impostazioni lettore Documento" controlla la lettura nel Lettore Documenti. Potete aprire questa finestra di dialogo selezionando l'opzione nel menu "Ingrandimento" o

selezionando il pulsante Impostazioni dalla barra strumenti del Lettore Documenti.

Opzioni:

- **Impostazioni Font.**
All'interno del lettore Documenti potrete definire il font da utilizzare per la visualizzazione del testo all'interno della finestra. Potrete anche dichiarare l'ingrandimento del font utilizzato.
- **Impostazioni Colore.**
Potete definire i colori da usare nella finestra documento. Esistono tre categorie di colore che potete applicare al primopiano e al fondo.
 - Imposta colore primo piano e fondo utilizzati nel documento all'interno della finestra. Tuttavia, se "Usa colori documento" è selezionata le impostazioni non vengono applicate.
 - **Colori Evidenziato Parola** imposta i colori di sfondo e di primo piano usati dal Lettore Documento per il focus corrente. Questa visualizza la parola corrente che il Lettore Documenti sta leggendo. Tuttavia, se "parola invertita" è selezionata questa impostazione non viene applicata. E' possibile sostituire l'evidenziato con i colori invertiti rispetto la base del colore impostato.
 - **Colori unità evidenziato** Imposta i colori per lo sfondo e il primo piano per la vostra unità di spostamento. La parte evidenziata segue il cursore mentre scende nel documento.
- **Casella di controllo "Recupera intero documento".**
Con la casella di controllo "Recupera intero documento" selezionata caricherete l'intero documento all'interno del Lettore Documento. In base alla dimensione del documento, potrete attendere qualche secondo. Questa opzione è supportata solo con applicazioni dove il supporto DOM è presente come Microsoft Word, Adobe Acrobat Reader, Internet Explorer, Blocco Note, WordPad, etc.
E' possibile specificare il numero di righe che desiderate importare, deselezionate la casella di controllo "Recupera intero documento" e poi specificate il numero di righe dal controllo spin disponibile. Questo ti permette di caricare in modo più veloce solo una sezione del

documento

Se state utilizzando una applicazione che non include il supporto DOM il lettore documento caricherà solo la parte di contenuto presente sullo schermo corrente.

- Casella di controllo Inverti Parola.
Con la casella di controllo "Inverti parola" selezionata il focus evidenziato sarà evidenziato invertito sulla base dei colori documento specificati o sulla base dei colori attuali del documento in dipendenza dalle impostazioni che avete attualmente abilitato.
- Casella di controllo Voce Lettura Documento.
Questa opzione selezionata il documento sarà letto utilizzando le vostre selezioni Voce " Leggi da qui". Potrete disabilitare l'uscita vocale nel documento deselezionando questa casella di controllo.
- Casella di controllo Usa colori documento.
Selezionando questa casella di controllo vorrà dire che il lettore Documenti utilizzerà i colori specificati nel documento e non i colori personalizzati.
- Casella di controllo Usa stili documento.
Selezionando questa opzione vorrà dire che gli stili presenti nel documento appariranno nel Lettore documenti.
- Interrompi Riga a. Elenco
L'opzione "Interrompi Riga a" può essere usata per inserire una interruzione di riga se supera una determinata lunghezza. Questa opzione è utile quando le righe escono dalla finestra corrente. Per disabilitare "Interrompi Riga a" impostare il valore a 0.

23.13 Finestra di dialogo "Impostazioni Ingrandimento Collega e Visualizza"

Menu: Ingrandimento > Connetti e Visualizza > Impostazioni

La finestra di dialogo "Impostazioni Collega e Visualizza" contiene opzioni che potete usare per modificare il funzionamento di SuperNova con una telecamera o una lavagna interattiva.

Scheda Generale.

- Comandi finestra Connetti e Visualizza
 - Elenco delle posizioni
Per impostazione predefinita, nella metà superiore dello schermo viene visualizzata la finestra Connetti e Visualizza. Tuttavia, è possibile ancorare la finestra Connetti e Visualizza al lato superiore, inferiore, sinistro o destro dello schermo. In alternativa, è possibile impostare la finestra Connetti e Visualizza in modo che copra l'intero schermo.
 - Elenco dimensioni
È possibile impostare la finestra Connetti e Visualizza ancorata in modo che riempia il 80%, il 50% o il 20% dell'area dello schermo.
 - Elenco Monitor
Quando si utilizzano più monitor, è possibile selezionare il monitor su cui viene visualizzata la finestra Connetti e Visualizza.
 - Lasciare che il mouse si sposti liberamente tra la finestra Connetti e Visualizza e la casella di controllo del desktop
La disattivazione di questa opzione impedisce il movimento accidentale del puntatore del mouse all'interno o all'esterno della finestra Connetti e Visualizza.
 - Corsore di resistenza
Con la scelta Consenti al mouse di spostarsi liberamente tra la finestra Connetti e Visualizza e il desktop attivata, è possibile aggiungere un livello di resistenza del mouse quando si tenta di attraversare il bordo della finestra utilizzando questo cursore. Più alto

livello, maggiore è la resistenza, il che significa che è necessario tenere il puntatore del mouse contro il bordo della finestra per più tempo per spostarsi da una finestra all'altra.

- Pulsante Salva le acquisizioni delle schermate Connetti e Visualizza in Sfoglia
Questa opzione consente di selezionare la cartella in cui vengono salvate le immagini acquisite dalla schermata Connetti e Visualizza.
- Attiva/disattiva la lista di tasti rapidi di Connetti e Visualizza
I pulsanti Aggiungi e Rimuovi consentono di ridefinire il tasto di scelta rapida predefinito di SuperNova, BLOCCO MAIUSCOLA + PULSANTE CENTRALE DEL MOUSE, per passare da e verso la finestra Connetti e Visualizza.

Scheda Telecamera.

- Elenco dispositivi e controlli
Usate questo elenco per selezionare una fotocamera da utilizzare con SuperNova. Impostate il valore su "Disattivato" se volete impedire la selezione di una fotocamera quando si passa da un dispositivo all'altro. Usate il pulsante "Impostazioni" per ottimizzare le prestazioni della fotocamera. Queste opzioni variano in base ai modelli di fotocamera. Sono disponibili le seguenti opzioni:
 - Elenco delle risoluzioni
Elenca le risoluzioni disponibili per la fotocamera collegata. L'aumento della risoluzione dovrebbe migliorare la qualità dell'immagine visualizzata.
 - Elenco frequenza fotogrammi
Viene indicata con fotogrammi al secondo (FPS). L'FPS più alto indica che le immagini che cambiano frequentemente appaiono più definite, mentre l'FPS più basso può migliorare la lettura dei documenti.
 - Anti-sfarfallio
In questo elenco potete selezionare 50Hz, generalmente per l'Europa e il Regno Unito, e 60Hz, solitamente selezionati per l'America e il Giappone. Selezionando la frequenza corretta eliminerete lo sfarfallio

causato dall'illuminazione fluorescente che può interferire con l'immagine della telecamera.

- Casella di controllo messa a fuoco automatica.
Nel caso in cui la messa a fuoco automatica continuasse ad azionarsi, potete disattivare questa funzione. Non tutte le fotocamere includono la funzione di messa a fuoco automatica. SuperNova renderà disponibile la casella di controllo Messa a fuoco automatica solo se la fotocamera supporta questa funzione.
- Elenco Schema colori
Usate questa opzione per applicare una combinazione di colori predefinita alla finestra di visualizzazione della fotocamera. Sono disponibili anche altre opzioni nella finestra di visualizzazione della fotocamera per controllare l'impostazione dello schema dei colori.
- Casella di controllo Usa zoom hardware della fotocamera
Usate questa opzione per attivare lo zoom ottico hardware per le fotocamere che lo supportano (invece dello zoom digitale). In questo modo otterrete un'immagine ingrandita migliore.
- Casella di controllo Usa cambio colori della fotocamera
Usate questa opzione per abilitare le opzioni di modifica del colore hardware per le fotocamere che lo supportano (invece della modifica del colore via software).
- Casella di controllo Usa colori a contrasto elevato
Usate questa opzione per aumentare il contrasto delle immagini visualizzate tramite una delle combinazioni di colori integrate in SuperNova. (Questa opzione è particolarmente utile quando si visualizzano pagine contenenti testo e diagrammi).
- Casella di controllo Blocco automatico dell'immagine
Usate questa opzione per rimuovere i disturbi generati dal flusso video della fotocamera (particolarmente utile in ambienti scarsamente illuminati).

Scheda lavagne bianche.

- Elenco dispositivi e controlli
Utilizzare l'elenco dispositivi e i pulsanti Aggiungi e Rimuovi per creare, modificare o eliminare un profilo di connessione della lavagna

bianca. Impostare il valore su "Off" se si desidera evitare di passare a un dispositivo con lavagna bianca. Utilizzare il pulsante "Nuovo" per creare un nuovo profilo. Utilizzare il pulsante "Impostazioni" per modificare un profilo.

Le seguenti opzioni aggiuntive sono disponibili quando si crea o modifica un profilo:

- **Profilo:**
Utilizzare questa area di modifica per assegnare un nome significativo al profilo di connessione della lavagna bianca. È possibile assegnare un nome al dispositivo che ricordi l'aula, l'insegnante o il formatore per facilitarne la selezione in futuro.
- **Modalità di connessione**
Specificare il metodo utilizzato per connettersi alla lavagna bianca dell'insegnante.
Le opzioni descritte di seguito cambiano a seconda della modalità selezionata:
- **Reti diverse**
Selezionare questa opzione per connettersi tramite Internet utilizzando il relay server sicuro di Dolphin. Questa funzione viene utilizzata quando ci si trova in una posizione diversa o su una rete diversa rispetto all'insegnante.
- **Stessa rete**
Selezionare questa opzione per connettersi direttamente sulla stessa rete Wi-Fi o locale (LAN).
- **Impostazioni per le connessioni "reti diverse".** (Visibile solo quando è selezionata l'opzione "reti diverse")
 - **Nome utente:**
Immettere il nome con cui si desidera essere identificati. Questo è il nome che l'insegnante visualizzerà sul suo schermo quando richiederete l'accesso alla sua lavagna bianca.
 - **Codice di accesso:**
Immettere il codice di accesso univoco fornito dall'insegnante.

- ID organizzazione:
Immettere l'ID organizzazione univoco fornito dall'insegnante. In questo modo si garantisce la connessione alla rete scolastica.
- Impostazioni per le connessioni "stessa rete". (Visibile solo quando è selezionata l'opzione "stessa rete")
 - Nome Macchina:
Utilizzare questa casella per immettere il nome del computer host, così come viene visualizzato sulla rete. In alternativa, è possibile immettere anche l'indirizzo IP del computer host, tuttavia questa operazione non è consigliata a causa dell'assegnazione dinamica degli indirizzi IP nella maggior parte delle configurazioni di rete.
 - Porta:
Per impostazione predefinita, il Virtual Network Computing (VNC) utilizza la porta 5900. È necessario modificare questa impostazione solo se richiesto dall'amministratore di rete.
 - Password
Utilizzare questa casella per immettere la password che consente di connettersi al computer host. L'assegnazione di una password è facoltativa e viene impostata nel software VNC. L'amministratore di rete sarà in grado di fornire queste informazioni.
 - Tipo di connessione
Utilizzare questi controlli per selezionare l'opzione corrispondente al tipo di connessione di rete in uso. È possibile scegliere tra una connessione LAN (Local Area Network) e una connessione wireless.
 - Protocollo:
Sono disponibili diversi protocolli RFB (Remote Frame buffer) supportati da VNC. È necessario modificare questa impostazione solo se richiesto dall'amministratore di rete.
 - Ottimizza la connessione per:
Scegli tra "testo e grafica" o "riproduzione video" per garantire la migliore esperienza di visione per i contenuti condivisi sullo schermo.

Una volta avviata la connessione, viene visualizzata una finestra di stato. Verrà visualizzato il messaggio "in attesa di essere ammesso nella sessione [nome docente]" mentre l'insegnante esamina la richiesta. È

possibile premere il pulsante "Annulla" in qualsiasi momento per interrompere il tentativo di connessione.

- Impostazioni generali
 - Mostra mouse
Utilizzare questa impostazione per controllare se il puntatore del mouse sul computer host viene visualizzato nel visualizzatore. È possibile attivare questa opzione se si desidera visualizzare la posizione del puntatore del mouse sullo schermo. È possibile disattivare questa opzione se la presenza del puntatore del mouse fosse una distrazione.

Le opzioni aggiuntive nella finestra di dialogo "Impostazioni di Connetti e Visualizza" sono impostazioni generali e si applicano a tutte le interazioni della lavagna, indipendentemente dal dispositivo scelto.

- Modificare lo schema colori
Usate questa opzione per applicare una combinazione di colori predefinita alla lavagna. Sono disponibili anche altre opzioni nel visualizzatore lavagna per controllare l'impostazione dello Schema Colori.
- Controllare la posizione del presentatore sulla lavagna.
Utilizzare questa opzione per controllare il rilevamento del focus sul computer host. La disattivazione di questa opzione significa che è possibile controllare il movimento intorno finestra. È possibile spostarsi intorno alla finestra utilizzando il puntatore del mouse o eseguendo una panoramica sullo schermo con la tastiera.

23.14 Finestra di Dialogo Ingrandimento Monitor Multipli

Menu: Ingrandimento > Monitor Multipli

Potrete scegliere le opzioni per più monitor all'interno della finestra di dialogo Monitor Multipli.

Per utilizzare Monitor Multipli, SuperNova richiede una scheda video integrata, AGP/PCI o PCIe. L'uso di adattatori per schede video su porta USB non sono supportati

Opzioni:

- Gruppo Modalità Video per Desktop estesi.
Potrete utilizzare le opzioni presenti in questo gruppo per scegliere l'impostazione più appropriata per i computer dove il desktop è esteso su più monitor.
- Pulsante radio Dividi
Potete scegliere questa opzione se volete usare due monitor come un unico monitor più grande. In questo caso il desktop verrà adattato su due monitor.
- Pulsante radio Applicazioni affiancate.
Potrete utilizzare questa modalità per visualizzare applicazioni diverse su monitor diversi. Quando usate Applicazioni affiancate i seguenti tasti rapidi possono essere di aiuto:

| Funzione | Tasto Rapido |
|---|--|
| Spostare il puntatore del mouse nel centro del monitor successivo | BLOCCO MAIUSCOLE + ROTELLA CENTRALE MOUSE |
| Spostare l'applicazione sul monitor di destra | Tasto WINDOWS + SHIFT + FRECCIA DESTRA |
| Spostare l'applicazione sul monitor di sinistra | Tasto WINDOWS + SHIFT + FRECCIA SINISTRA |

- Casella di controllo Modalità Presentazione.
Usate questa opzione affinché un monitor mostri la schermata

ingrandita ed i rimanenti mantengano l'ingrandimento reale. In questo modo, ad esempio, potrete lavorare sulla schermata ingrandita mentre il pubblico che sta vedendo la vostra presentazione sul secondo monitor continuerà a guardare la schermata a grandezza reale.

- **Casella di controllo Buffer Mouse.**
Potete usare questa opzione per prevenire movimenti accidentali del puntatore del mouse su un altro monitor mentre state usando il desktop esteso. Otterrete questo risultato creando un certo livello di resistenza quando siete sul bordo dello schermo, che vi porterà ad usare maggior forza per spostare il puntatore del mouse sull'altro monitor. Potete regolare il livello di resistenza che crea il buffer usando lo slider Resistenza.
- **Slider Resistenza.**
Potete controllare la resistenza del buffer del mouse usando questo slider. Maggiore sarà il livello, maggiore sarà la resistenza, sarà quindi necessario tenere il puntatore del mouse più a lungo contro il bordo dello schermo per spostarlo sull'altro monitor.
- **Elenco tasti rapidi per il Cambio Monitor.**
Quando si lavora con applicazioni "affiancate" su un desktop esteso, potrete voler spostare il puntatore del mouse velocemente da un monitor all'altro, senza perdere l'ingrandimento dall'area dello schermo che state visualizzando. Per farlo, potete usare il tasto rapido "Cambia Monitor". Il tasto rapido predefinito per spostarsi da un monitor all'altro è **BLOCCO MAIUSCOLE + PULSANTE CENTRALE DEL MOUSE**.
- **Pulsanti Aggiungi Tasto, Sostituisci Tasto e Rimuovi Tasto.**
Potete usare questi pulsanti per modificare il tasto rapido per "Cambia Monitor".
- **Casella di controllo Consenti ingrandimenti diversi su ciascun monitor.**
Questa opzione consente di avere ingrandimenti diversi su ciascun monitor. E' utile, ad esempio, quando avete due monitor di dimensioni diverse e avete bisogno di maggiore ingrandimento sul monitor più

piccolo, o quando dovete ingrandire un testo più piccolo su uno degli altri monitor.

- **Casella di controllo Colori indipendenti.**
Questa opzione consente di avere schemi di colore indipendenti tra loro su ciascun monitor. E' utile ad esempio quando avete delle applicazioni su ciascun monitor che richiedono regolazioni di colore differenti per rendere più facile la visualizzazione.

Quando rendete ingrandimento e colori di SuperNova indipendenti tra loro, nel Pannello di controllo di SuperNova il numero di monitor a cui appartengono l'ingrandimento e impostazioni del colore sarà visualizzato nella proprietà "Ingrandimento" (subito sotto il controllo di dimensione dell'ingrandimento).

(Non dimenticate che è sempre possibile rendere le impostazioni di SuperNova specifiche per l'applicazione).

23.15 Finestra di dialogo Opzioni Avanzate Ingrandimento

Menu: Ingrandimento > Opzioni Avanzate

E' possibile specificare le impostazioni per diverse funzioni di SuperNova selezionando Opzioni nella finestra di dialogo "Opzioni Ingrandimento Avanzate".

Scheda Preferenze Generali

- **Evidenziare il gruppo Azione Tasto di scelta rapida.**
Le evidenziazioni visive possono essere impostate in modo da apparire in diversi modi. Uno di questi modi consiste nel mostrare le evidenziazioni selezionate quando si preme un tasto di scelta rapida. Il comportamento del tasto di scelta rapida quando viene premuto è

determinato dalla casella di riepilogo "Mostra Evidenziato". Questo può essere impostato su "Fino a quando il tasto di scelta rapida non viene premuto nuovamente" o "Fino a quando il tasto di scelta rapida non viene rilasciato".

- Gruppo Ingrandimento Frazionario.
La casella di controllo "Consenti Ingrandimento frazionario" determina se gli aumenti delle dimensioni dell'ingrandimento includono i valori frazionari. Se si disattiva l'ingrandimento frazionario, non cambia immediatamente nulla. Solo dopo la successiva regolazione dell'ingrandimento, il fattore si sposterà sul fattore lineare più vicino. Se si verificano problemi quando si utilizzano dimensioni di ingrandimento frazionari, sono disponibili opzioni per provare a migliorare le prestazioni.
- Gruppo Modalità Panoramica.
Le impostazioni di questo gruppo determinano la modalità di visualizzazione dell'ingrandimento sullo schermo in modalità Panoramica. L'area ingrandita può essere invertita o lo sfondo invertito. In questo gruppo, le impostazioni determinano anche il comportamento del tasto di scelta rapida Modalità Panoramica. Questo può essere impostato su "Fino a quando il tasto di scelta rapida non viene premuto nuovamente" o "Fino a quando il tasto di scelta rapida non viene rilasciato".
- Pulsante Compatibilità Video.
Questo pulsante apre la finestra di dialogo "Compatibilità Video". Questa finestra di dialogo contiene diverse caselle di controllo per ottimizzare la velocità di ingrandimento e risolvere i problemi di danneggiamento dello schermo causati da driver video non conformi.
- Casella di controllo Buffer mouse.
La casella di controllo "Buffer mouse", se attivata, impedisce il movimento accidentale del puntatore del mouse all'interno o all'esterno della finestra del visualizzatore Connetti e Visualizza quando la casella di controllo "Consenti spostamento del puntatore del mouse tra la finestra della videocamera e il desktop" è attivata. Ciò si ottiene creando un livello di resistenza sul bordo della finestra,

che significa che è necessaria una forza aggiuntiva per spostare il puntatore del mouse nell'altra finestra. È possibile regolare il livello di resistenza creato dal buffer, utilizzando il cursore "Resistenza".

- Cursore Resistenza.
- È possibile controllare la resistenza del buffer del mouse utilizzando questo cursore. Più alto è il livello, maggiore è la resistenza, il che significa che è necessario tenere il puntatore del mouse contro il bordo della finestra per più tempo per spostarsi da una finestra all'altra.

Scheda Ingranditore.

- Casella di controllo Blocca Aspetto.
Se la casella di controllo "Blocca Aspetto" non è selezionata, avrete due controlli spin che vi permetteranno di regolare in modo autonomo la dimensione ingrandimento orizzontale e verticale. Se riattivate il Blocca Aspetto, il fattore di ingrandimento cambierà e sarà la media dei fattori orizzontali e verticali. Nota i True Font non sono supportati quando si lavora con ingrandimenti orizzontali e verticali diversi.
- Gruppo Rifinitura carattere.
Definizione caratteri migliora la leggibilità del testo a schermo quando usate l'ingrandimento. Le opzioni includono:
 - Pulsante radio Nessuna
Selezionate "Nessuna" per disattivare la definizione dei caratteri.
 - Pulsante radio Standard
Selezionate "Standard" per una rifinitura di base. Usate questa opzione se avete problemi con True Fonts.
 - Pulsante radio True Fonts.
Selezionate "True Fonts" per la miglior qualità possibile con tutti gli ingrandimenti. Potete testare le impostazioni True Fonts se usate un ingrandimento 3X o inferiore o se usate un monitor LCD.
- Gruppo Impostazioni TrueFonts.

Pulsante radio Standard

"Standard" lascia il testo in modalità non-antialiased. Questo è il metodo di default ed è il più veloce, specialmente quando si usa un ingrandimento 4x o superiore.

- Pulsante radio Antialiased

Questa impostazione mostra il testo e ne definisce i bordi. Se riscontrate effetti a "scaletta" con TrueFonts con ingrandimenti bassi sarebbe opportuno selezionare questa opzione.

E' possibile cambiare tra "Nessuna", "Standard" e "TrueFonts" usando un tasto di accesso di SuperNova.

Tasti di accesso per l'ingrandimento

| Funzione | Desktop - Gruppo con Tastierino Numerico predefinito | PC portatile - Gruppo Universale |
|-----------------|--|----------------------------------|
| Rifinitura Font | Control sinistro + 8 del tastierino numerico | Non assegnato |

Nota che TrueFonts non è disponibile se usate valori di ingrandimento verticale e orizzonale diversi. E' possibile modificare l'ingrandimento orizzontale e verticale in modo indipendente deselegnando la casella di controllo "Blocca Aspetto" nella finestra di dialogo "Opzioni avanzate ingrandimento".

Scheda monitoraggio.

- Gruppo di tracciamento del mouse.

In questo gruppo, la casella di controllo "traccia puntatore del mouse" controlla se SuperNova segue il puntatore del mouse. Quando si segue il puntatore del mouse, la finestra scorre ogni volta che il mouse viene spostato oltre il riquadro del mouse. La distanza che si muove normalmente è sufficiente in modo che il mouse finisca sul

bordo dello schermo o del margine. Per regolare il riquadro del mouse, premere il pulsante del riquadro del mouse. Viene visualizzata la finestra di dialogo Mouse e messa a fuoco.

La casella di controllo "Sposta puntatore del mouse nella vista" determina cosa accade quando il puntatore del mouse non è attualmente visibile all'interno della finestra ingrandita. Con questa opzione selezionata, quando il puntatore del mouse viene spostato inizialmente, il puntatore del mouse viene portato al centro della finestra ingrandita. Se questa opzione è deselezionata, la finestra ingrandita verrà spostata nella posizione del puntatore del mouse sullo schermo.

Se la casella di controllo "resta nella finestra" è selezionata, i bordi artificiali del mouse vengono creati intorno alla finestra attualmente selezionata. In questo modo, il puntatore del mouse è soggetto a una restrizione, in modo che il display non si sposti facilmente dalla finestra corrente. Questi contorni del mouse vengono rimossi se si sposta il puntatore oltre il bordo della finestra.

La casella di controllo "il tasto MAIUSC blocca il movimento del mouse orizzontalmente o verticalmente", quando questa opzione è attivata, consente di bloccare completamente la panoramica del viewport ingrandito in orizzontale o verticalmente mentre si tiene premuto il tasto MAIUSC (a seconda della direzione iniziale del movimento del mouse). Rilasciando il tasto MAIUSC, il movimento del mouse torna normale.

- Gruppo di tracciamento del cursore.
La casella di controllo "cursore traccia" controlla se l'ingrandimento segue il cursore del fascio nelle aree di modifica. Se questa casella di controllo è selezionata, la finestra ingrandita si sposta per mostrare l'area intorno al cursore mentre si sposta. Il riquadro cursore (la distanza minima tra il fascio e il bordo dello schermo) può essere impostato nella finestra di dialogo fotogramma Caret premendo il pulsante "fotogramma cursore".
- Gruppo di tracciamento focalizzato.
In questo gruppo è possibile controllare se l'ingrandimento tiene traccia di altri tipi di controlli Windows. Le opzioni disponibili sono menu, comandi e finestre.

casella di controllo "Mantieni la messa a fuoco al centro" consente di impostare se i controlli da monitorare, come i menu e le piccole finestre di dialogo, devono essere centrati nella finestra ingrandita, se possibile. Se l'opzione "Mantieni la messa a fuoco al centro" non è selezionata, il display sposterà la quantità minima possibile per rendere l'oggetto completamente visibile.

La casella di controllo "traccia narratore" consente di controllare se l'evidenziazione di evidenziazione di Windows viene rilevata quando il narratore è in esecuzione. (Richiede Windows 10 Build 17763 o versione successiva).

Scheda Riga Continua

La visualizzazione su Riga Continua è una modalità di lettura di SuperNova. In questa modalità il contenuto visibile sullo schermo viene visualizzato come una singola riga che scorre sullo schermo. La modalità Riga Continua permette di controllare il colore del testo e dello sfondo e quale tipo di carattere usare.

Scheda Aree Bloccate.

Le Aree Bloccate vi permettono di mantenere una certa area dello schermo visualizzata in modo permanente. Questa funzione vi permette di tenere sempre in vista informazioni importanti che possono cambiare frequentemente mentre usate la vostra applicazione.

23.15.1 Pagina Migliorie

Pagina Migliorie

- Gruppo Migliorie font.

La casella "True Fonts Grassetto" aggiunge il grassetto al testo ingrandito in True Font.

La casella di controllo "Standard Grassetto" aggiunge il grassetto al testo ingrandito con carattere NON True Font, come ad esempio il testo che si trova nel menu Start di Windows 10 e nel riquadro contenuti di Google Chrome e Mozilla Firefox.

I pulsanti radio "Basso", "Medio" e "Alto" controllano quanto deve essere spesso il grassetto per il testo ingrandito.

- Gruppo Migliorie Immagine.

La casella di controllo "Più definita" decide se SuperNova ridefinirà le immagini ingrandite (fotografie incluse) ed il testo non True Font.

Se la casella di controllo "Più definita" è abilitata, SuperNova ridefinirà le immagini ingrandite ed il testo non-True Font accentuando la differenza di luminosità tra tutti i bordi a schermo, rendendo quei bordi più pronunciati. La procedura di definizione funziona sottraendo una versione leggermente sfocata dell'immagine a schermo dall'immagine originale in modo da rilevare la presenza di bordi, creando una "maschera". Usando questa maschera il contrasto tra i bordi rilevati sarà poi selettivamente aumentato lasciando dietro un'immagine più nitida.

Lo slider "Contrasto" controlla la differenza minima per la luminosità. Può essere usato per ridefinire bordi più pronunciati, ignorando gli altri. E' particolarmente utile per evitare rumore di sottofondo.

Lo slider "Dimensione" controlla la dimensione dei bordi che volete migliorare, dove una piccola dimensione migliora un piccolo dettaglio. In genere si vuole un'impostazione per la dimensione comparabile alla dimensione del più piccolo dettaglio nell'immagine. La chiave per una definizione efficace consiste nel trovare le giuste impostazioni per rendere i bordi sufficientemente pronunciati riducendo contemporaneamente le "ombreggiature".

Nota: Le opzioni Standard grassetto e Più definita non sono disponibili in Windows 7.

23.16 Finestra di dialogo Preferenze Voce

Menu: Voce > Preferenze Voce

Potete modificare le impostazioni della voce nella finestra di dialogo "Preferenze Voce".

Scheda Generale.

- **Controllo rotazione volume.**
Utilizzare il controllo di rotazione "volume" per modificare il volume della voce. Questo valore è indipendente dall'impostazione del volume del computer.
- **Controllo della velocità di rotazione.**
Utilizzare il controllo di rotazione "velocità" per modificare la velocità di lettura della voce.
- **Controllo della velocità di sillabazione.**
Utilizzare il controllo di selezione "velocità sillabazione" per selezionare la velocità di scrittura dei caratteri. È possibile impostare questa velocità su una velocità inferiore alla normale velocità di lettura per facilitare la comprensione dell'ortografia delle parole.
- **Casella di controllo Cambia tono vocale per lettere maiuscole.**
Selezionare questa casella di controllo per far aumentare il tono della voce di lettura quando si scrive una lettera maiuscola. Esempi di caratteri ortografici includono quando Echo carattere è impostato per riprodurre ogni carattere digitato, quando ci si sposta su una riga di testo un carattere alla volta e quando si elimina un carattere. Si noti che questo elemento non sarà disponibile se il sintetizzatore corrente non supporta questa opzione. Questa opzione include anche una casella di riepilogo direttamente sotto che consente di stabilire il valore di modifica del passo. È possibile impostare il valore in modo che sia superiore o inferiore al valore predefinito. Ciò consente di regolare la variazione del tono in base alla portata dell'udito e di

risolvere potenzialmente eventuali limitazioni della voce del sintetizzatore.

Scheda Configurazione Sintesi.

- Selezionare il pulsante Sintesi Vocale.
Scegliere questo pulsante per aprire la finestra di dialogo "Seleziona Sintesi". Si aprirà una finestra di dialogo che elenca tutte le sintesi vocali trovate da SuperNova.
Se la sola opzione nella lista è "Nessun dispositivo vocale", significa non ci sono sintesi vocali configurate da scegliere. Controllare che la vostra sintesi vocale sia configurata correttamente e accertarsi che sia individuata da Dolphin SAM. Fate questo scegliendo "SAM Setup" nella finestra di dialogo "Opzioni Generali Avanzate".
- Pulsante Configura.
Il pulsante Configura apre la finestra di dialogo Configurazione Driver per la sintesi vocale correntemente in uso.
- Lista Configurazione Lingua e pulsante Imposta Lingua.
Non tutte le sintesi vocali permettono di sapere quali lingue hanno a disposizione. Se SuperNova si accorge che questo è il caso, potete usare la finestra Configurazione Lingua per impostare la lingua. Se SuperNova individua la lingua, allora le opzioni saranno disabilitate.

Scheda Configurazione voce e lingua.

La scheda delle proprietà "Configurazione voce e lingua" consente di scegliere voci diverse per contesti vocali diversi. Un contesto vocale è un attributo speciale del testo da pronunciare che indica da dove proviene o quale funzione SuperNova si sta utilizzando.

Potrebbe essere utile avere voci diverse per contesti diversi. In questo modo è possibile ricordare la funzione utilizzata o il tipo di controllo attualmente utilizzato.

L'insieme di voci scelte qui e attualmente definite viene salvato automaticamente in base al sintetizzatore. Ciò significa che se cambi sintetizzatore avrai un diverso set di voci, ma le voci del tuo primo sintetizzatore vengono salvate e saranno utilizzate di nuovo se torni al sintetizzatore originale.

Le opzioni in questo foglio delle proprietà sono:

- Gruppo Screen Reader.
In questo gruppo è possibile impostare la lingua e la voce del lettore schermo. Ciò riflette la lingua e la voce che SuperNova utilizzerà per pronunciare i messaggi. Un prompt è un messaggio pronunciato che non viene preso dallo schermo. In genere, la lingua del lettore di schermo corrisponde alla lingua del sistema di accesso.
- Gruppo schermo.
Questo gruppo consente di impostare la lingua e la voce del sintetizzatore da utilizzare per leggere il testo dallo schermo. È possibile scegliere quale voce utilizzare per leggere il testo dallo schermo quando ci si trova in un'area di modifica, in un'area di prompt (ad esempio una finestra di dialogo), in un menu, in un foglio di calcolo o quando si legge del testo sotto il mouse. È inoltre possibile utilizzare una voce diversa quando si utilizza una funzione SuperNova. In questo modo, qualsiasi altra voce scelta per un'altra area verrà ignorata.
Ciascuna delle singole caselle di elenco vocale contiene anche un'opzione "No Voice" (Nessuna voce) se si desidera disattivare l'output vocale per quel particolare tipo di area.
- Gruppo di cambio lingua automatico.
Le opzioni di questo gruppo consentono di controllare la commutazione automatica della lingua. La commutazione automatica della lingua modifica il linguaggio del sintetizzatore per adattarlo a particolari script alfabetici, rendendo la lettura dello schermo un'esperienza più fluente.
Se è installata la lingua appropriata per il sintetizzatore, è possibile passare automaticamente da una lingua all'altra, tra cui latino, arabo,

cinese (mandarino), greco, ebraico, script hindi (Devanagari) e russo (cirillico).

Notare che non tutti i sintetizzatori supportano questa funzione. Per ulteriori informazioni sulle lingue disponibili per i sintetizzatori, contatta Dolphin o il tuo rivenditore di fiducia.

- **Installa voci aggiuntive**

Questa opzione consente di installare altre voci e lingue del sintetizzatore vocale del vocalizzatore. Il processo scaricherà e installerà senza problemi le voci selezionate senza dover riavviare il computer.

- **Pulsante carica tutte le voci predefinite.**

Premendo il pulsante "carica tutte le voci predefinite", tutte le voci vengono ripristinate al valore predefinito del sintetizzatore.

- **Eccezioni vocali.**

Le eccezioni vocali sono una funzione di correzione della pronuncia che consente di correggere l'errata pronuncia di alcune parole mediante una voce specifica del sintetizzatore vocale. Tali correzioni di pronuncia possono riguardare parole tecniche o parole provenienti da una lingua diversa. Quando si preme il pulsante "Modifica", viene visualizzata la finestra di dialogo eccezioni voce, che elenca le regole di correzione della pronuncia esistenti per la voce del sintetizzatore vocale attualmente selezionata. Nella finestra di dialogo eccezioni voce è possibile aggiungere, modificare e rimuovere le regole di correzione della pronuncia per la voce del sintetizzatore vocale selezionata. Ogni singola regola di correzione della pronuncia è composta da una "parola di origine", ad esempio "Dr", e una "parola di sostituzione", ad esempio "dottore". Una regola di correzione della pronuncia può essere fatta distinzione tra maiuscole e minuscole attivando la casella di controllo "corrispondenza con distinzione tra maiuscole e minuscole". Esempi di regole che distinguono tra maiuscole e minuscole in inglese potrebbero essere:

IT; US; IVA; WHO; POLACCO

Negli esempi precedenti, le parole con lettere maiuscole sono pronunciate in modo diverso se scritte in minuscolo.

Scheda Voci definite dall'utente.

Questa scheda proprietà è usata per creare e modificare le voci della sintesi vocale. Potete definire le vostre voci o modificare quelle esistenti. Ogni voce ha un nome e alcuni parametri vocali. Il numero dei parametri vocali, il loro significato e l'intervallo dei valori possibili dipendono dalla vostra sintesi vocale.

Le opzioni in questa scheda proprietà sono:

- **Finestra elenco Lingua.**
Usare questa lista per stabilire su quale lingua si deve basare la nuova voce o su quale lingua si deve basare la voce esistente che volete modificare.
- **Finestra elenco Voce.**
La lista Voce contiene tutte le voci delle sintesi vocali disponibili. Scegliere la voce che si desidera modificare o cancellare da questa lista.
- **Pulsanti Aggiungi, Cancella e Rinomina.**
Questi pulsanti permettono di creare una nuova voce, cancellare la voce correntemente selezionata o rinominare quella correntemente selezionata.
- **Gruppo Parametri.**
Le opzioni in questo gruppo impostano le caratteristiche di base della voce. Queste sono tono e intonazione.
- **Gruppo altri Parametri Vocali.**
Questa finestra gruppo contiene altre impostazioni della sintesi vocale. Questi parametri sono contenuti in una lista a tendina chiamata "Parametro". Ogni parametro ha un valore che può essere regolato nella finestra elenco "Valore".
- **Area di edit Testo di Prova**
Testo di Prova è un'area di edit che contiene del testo. Questo testo viene letto ogni volta che modificate il valore di un parametro della

voce. Potete modificare questo testo e inserire ciò che preferite. Questo testo di prova vi permette di modificare i parametri e sentire che effetto hanno sulla lettura, senza rischiare di cambiare la voce e renderla incomprensibile.

- Pulsante Carica Voci Predefinite.
Questo pulsante carica le voci predefinite della sintesi vocale. Il gruppo di voci predefinite dipende dalla sintesi vocale. I nomi della voce usati dipendono dalla lingua del vostro sistema di accesso.

Le voci qui definite sono uniche per SuperNova. Non sono presenti in nessun altro programma che usa la stessa sintesi vocale.

23.17 Finestra di dialogo Eco Carattere

Menu: Voce > Eco Carattere

La finestra di dialogo "Eco Carattere" imposta ciò che viene letto mentre digitate. Potete leggere caratteri, parole, caratteri e parole oppure nulla.

23.18 Finestra di dialogo Annunci Tastiera

Menu: Voce > Annunci Tastiera

La finestra di dialogo "Annunci Tastiera" permette di aggiungere altri tasti da vocalizzare quando vengono premuti.

23.19 Finestra di dialogo annunci stile testo vocale

Menu: Voce > annunci stile testo

È possibile specificare le impostazioni per l'annuncio di punteggiatura, l'annuncio numerico e l'annuncio degli attributi di testo selezionando le opzioni nella finestra di dialogo "annunci stile testo". Questa finestra di dialogo presenta più schede, che dividono le impostazioni in contesti diversi.

Contesti:

- La scheda Modifica aree contiene impostazioni che è possibile applicare al testo in qualsiasi controllo progettato per l'immissione del testo; dove è possibile visualizzare, immettere o modificare testo o numeri. Gli esempi includono la finestra del documento in un elaboratore di testo, una casella di testo in una pagina Web o un campo di immissione in una rubrica.
- La scheda aree prompt contiene impostazioni che è possibile applicare a tutte le aree, ad eccezione delle aree e dei menu di modifica. Gli esempi includono le etichette dei campi nelle finestre di dialogo, nelle finestre dei messaggi e nei fogli di lavoro.
- La scheda Menu contiene le impostazioni che è possibile applicare ai menu.
- La scheda leggi da qui contiene le impostazioni che è possibile applicare a questa modalità di lettura continua SuperNova.
- La scheda Dolphin Cursor (cursore delfini) contiene le impostazioni che è possibile applicare a questa modalità di revisione della schermata SuperNova.
- La scheda Foglio di calcolo contiene le impostazioni applicabili alla lettura dei valori dei fogli di lavoro Excel. Potete controllare la punteggiatura, l'annuncio numerico e numerose proprietà di stile testo.

Impostazioni.

- Elenco dei livelli di punteggiatura.
SuperNova raggruppa i caratteri di punteggiatura in categorie specifiche. È possibile modificare la quantità di punteggiatura annunciata da SuperNova modificando il livello di punteggiatura.
- Gruppo annuncio numero.
I numeri possono essere letti come cifre, coppie o parole. Se si

seleziona "cifre", SuperNova scriverà ciascun numero, ad esempio uno, due, tre, quattro. Se si seleziona "Pairs" (coppie), SuperNova leggerà i numeri come valore a due cifre, ad esempio dodici, ventitré. Se si seleziona "parole", SuperNova leggerà i numeri per intero, ad esempio mille, duecentoventitré.

- Gruppo di annuncio
 - Casella di controllo righe vuote.
Selezionando questa casella di controllo, è possibile che SuperNova indichi quando il centro è su una riga vuota. Questa opzione si applica specificamente alle aree di modifica.
 - Casella di controllo maiuscolo.
Selezionando questa casella di controllo, è possibile che SuperNova indichi quando viene utilizzata una lettera maiuscola. È possibile scegliere il modo in cui SuperNova indica le lettere maiuscole scegliendo le impostazioni nella finestra di dialogo " Preferenze voce " e nella finestra di dialogo " annunci generali ".
 - Casella di controllo Ripeti.
È possibile modificare il modo in cui SuperNova legge i caratteri ripetuti selezionando questa casella di controllo. Ciò si applica ai caratteri di punteggiatura e ai simboli ed esclude lettere e numeri. È possibile controllare il metodo utilizzato da SuperNova per indicare i caratteri ripetuti scegliendo le impostazioni nella finestra di dialogo "ripetizioni".
 - Casella di controllo Cambia colore.
Selezionando questa casella di controllo, è possibile ottenere informazioni sulle modifiche apportate al colore del carattere da SuperNova.
 - Casella di controllo Modifica colore sfondo.
Selezionando questa casella di controllo, è possibile ottenere informazioni sulle modifiche apportate al colore di sfondo da SuperNova.
 - Casella di controllo Modifica dimensione punto.
Selezionando questa casella di controllo, è possibile richiedere a

SuperNova informazioni sulle modifiche apportate alle dimensioni del carattere.

- Casella di controllo Modifica carattere.
Selezionando questa casella di controllo, è possibile richiedere a SuperNova informazioni sulle modifiche apportate al tipo di carattere.
- Casella di controllo selezionata.
Selezionando questa casella di controllo, è possibile richiedere a SuperNova informazioni sulle modifiche apportate alla selezione. Ad esempio, se si seleziona una parola in una riga di testo e si preme il tasto di scelta rapida leggi riga, SuperNova annuncerà la modifica della selezione.
- Casella di controllo collegamenti.
Selezionando questa casella di controllo, SuperNova indica quando i collegamenti fanno parte del testo che si sta leggendo. Nota: Questa opzione non si applica alle pagine Web. Per modificare l'annuncio dei collegamenti sulle pagine Web, è necessario modificare lo schema di verbosità.
- Casella di controllo Cambia significato.
È possibile che SuperNova indichi quando il testo è contrassegnato come abbreviazione, acronimo, citazione, enfasi, citazione breve, forte e monospace selezionando questa casella di controllo. Questa opzione si applica ai contenuti HTML.
- Casella di controllo Modifica sottolineatura.
Selezionando questa casella di controllo, SuperNova può indicare quando il testo è sottolineato.
- Casella di controllo Modifica peso.
Selezionando questa casella di controllo, SuperNova può indicare quando il testo è in grassetto.
- Casella di controllo Cambia corsivo.
Selezionando questa casella di controllo, è possibile indicare a SuperNova quando il testo è in corsivo.
- Casella di controllo Modifica barrata.
Selezionando questa casella di controllo, SuperNova può indicare quando il testo viene barrato.

- Casella di controllo errore ortografico.
Selezionando questa casella di controllo, è possibile che SuperNova indichi quando il testo è contrassegnato come errore di ortografia. Questa opzione si applica a Microsoft Office e richiede che vengano visualizzati errori nel documento utilizzando l'opzione sottolineatura ondulata di Office.
- Casella di controllo errore grammaticale.
Selezionando questa casella di controllo, è possibile che SuperNova indichi quando il testo è contrassegnato come errore grammaticale. Questa opzione si applica a Microsoft Office e richiede che vengano visualizzati errori nel documento utilizzando l'opzione sottolineatura ondulata di Office.
- Casella di controllo Modifica script.
Selezionando questa casella di controllo, SuperNova può indicare quando il testo è pedice o apice.
- Casella di controllo Modifica intestazione.
Selezionando questa casella di controllo, è possibile che SuperNova indichi quando si verifica una modifica dello stile dell'intestazione.
- Casella di controllo Modifica effetto testo.
Selezionando questa casella di controllo, è possibile ottenere informazioni su una modifica dell'effetto del testo da parte di SuperNova. Un effetto di testo è un attributo di carattere come punzonatura, ombra o incisione.
- Casella di controllo Modifica animazione testo.
SuperNova può indicare una modifica dell'animazione del testo selezionando questa casella di controllo. Un'animazione di testo è un attributo di carattere come "sfondo lampeggiante", "luci di Las Vegas" e "Marching Red Ants". Questa opzione si applica a Microsoft Office.

23.20 Finestra di dialogo Annunci Generali Voce

Menu: Voce > Annunci Generali

E' possibile specificare le impostazioni per diverse funzioni di SuperNova selezionando le opzioni nella finestra di dialogo "Annunci Generali". La

possibilità di attivare qualche opzione dipende dalla sintesi vocale che state utilizzando.

- Casella di controllo Annuncia modifica Braille.
Potrete essere informati con annuncio sulle modifiche che state facendo alle impostazioni Braille quando utilizzate i tasti di scelta rapida selezionando questa casella di controllo. Questo include Attivazione output Braille, Attivazione Braille letterario, Attivazione Braille Fisico, attivazione Braille avanzato e i vostri pulsati azione.
- Casella di controllo Annuncia modifica ingrandimento.
Potrete essere informati con annuncio sulle modifiche che state facendo alle impostazioni Ingrandimento quando utilizzate i tasti di scelta rapida selezionando questa casella di controllo. Questo include attivazione ingrandimento, Cambio visualizzazione ingrandimento, Cambio orientamento schermo diviso, Fattore ingrandimento e attivazione schema colore.
- Casella di controllo Annuncio ' nessun focus trovato'.
Potete chiedere a SuperNova di informarvi quando una applicazione perde il focus selezionando questa casella di controllo. Un esempio una applicazione può perdere il focus quando chiudendo la finestra in primo piano Windows fallisce nel posizionare il focus nel fondo. Di solito potete risolvere la perdita del focus premendo la combinazione di tasti ALT + TAB per passare ad una applicazione aperta oppure premendo il tasto WINDOWS + D per posizionare il focus sul Desktop.
- Casella di controllo Leggi il testo sotto il puntatore del mouse
Potrete far si che SuperNova legga il testo sotto al puntatore del mouse selezionando questa casella di controllo. Per leggere il testo è necessario che il puntatore del mouse venga mosso dove ci sia del testo sullo schermo.
- Casella di controllo Annuncia azione Appunti.
Potrete far si che SuperNova annunci il risultato di un vostro comando di taglia, copia e incolla selezionando questa casella di controllo. SuperNova basa gli annunci per gli Appunti sui comandi utilizzati

CONTROL + C per copia, CONTROL + X per taglia e CONTROL + V per incolla. Se utilizzate comandi tastiera diversi utilizzate le opzioni nella finestra di dialogo "Mappa Tasti Appunti" per definire l'alternativa dei tasti premuti.

- Casella di controllo Annuncia conteggio righe quando selezionate il testo.
Potrete contare le righe che state selezionando, attivando questa casella di controllo. Nota questa opzione è disponibile solo nelle aree che supportano Document Object Model (DOM) (modello a oggetti del documento) come Blocco Note, WordPad e Microsoft Word.
- Casella di controllo annuncia maiuscole durante la lettura delle righe. È possibile includere gli annunci maiuscoli quando si legge una riga di testo selezionando questa casella di controllo. Si sta leggendo una riga di testo quando si sposta la messa a fuoco su una nuova riga, ad esempio utilizzando i tasti FRECCIA SU, FRECCIA GIÙ, PAGINA SU e PAGINA GIÙ.

Nota: Per attivare l'annuncio maiuscolo, selezionare la casella di controllo "maiuscole" nella scheda "Modifica aree" della finestra di dialogo "annunci stile testo".

- Annuncia descrizione fonetica durante la navigazione per carattere
Consente di aggiungere la descrizione fonetica di un carattere alfabetico all'output automatico. La descrizione fonetica viene annunciata circa due secondi dopo la pronuncia del personaggio, ma è relativa alla velocità della voce. Questo può essere utile quando si naviga nel testo e si richiedono chiarimenti sui caratteri a causa della loro somiglianza quando pronunciati dal sintetizzatore, ad esempio, n e m può essere difficile distinguere tra con alcune voci del sintetizzatore.
- Casella di controllo Usa Beep per Annuncio Maiuscole.
Per Default, SuperNova descriverà le maiuscole utilizzando parole. L'utilizzo di parole è il metodo supportato da tutte le sintesi. Tuttavia, è possibile con qualche sintesi utilizzare suoni per indicare le

maiuscole. Se questa opzione è disponibile, potete usare dei beep per indicare le maiuscole, selezionando questa casella di controllo.

- **Lista Usa suoni.**
Se selezionate la casella di controllo "Usa Beep per annuncio maiuscole" poi potrete selezionare il suono che desiderate utilizzare per indicare le maiuscole dalla presente lista.
- **Pulsante Ripetizioni.**
Potete aprire la finestra di dialogo "Ripetizioni" selezionando questo pulsante. La finestra di dialogo "Ripetizioni" vi permette di controllare come SuperNova legge i caratteri ripetuti.
- **Mappatura tasti Appunti**
Potete aprire la finestra di dialogo "Mappatura tasti Appunti" selezionando questo pulsante. La finestra di dialogo "Mappatura tasti Appunti" vi permette di definire quali tasti Windows usa per i comandi taglia, copia e incolla.

23.21 Finestra di dialogo Opzioni Voce Avanzate

Menu: Voce > Opzioni Avanzate

E' possibile specificare le impostazioni per diverse funzioni di SuperNova selezionando Opzioni nella finestra di dialogo "Opzioni Voce Avanzate".

Scheda Cursore.

- **Casella di controllo Usa Cursore Dolphin Automaticamente.**
Questa impostazione vi permette di attivare o disattivare il Cursore Dolphin Automatico.
Il Cursore Dolphin Automatico è una funzione speciale che può essere programmata in un map file. Il map file può impostare certe aree affinché usino il Cursore Dolphin Automatico quando il focus della tastiera si sposta su certe aree dell'applicazione. Ciò è utile quando non esiste nessun focus dell'applicazione nella finestra specifica.

Potete attivare e disattivare il Cursore Dolphin Automatico con un tasto rapido. Per fare ciò, premere CONTROL SINISTRO + 4.

- Casella di controllo Limita Cursore Dolphin all'area corrente.
Il Cursore Dolphin può essere limitato nei suoi movimenti affinché non esca al di fuori dell'area corrente. Questo comportamento è impostato in un Map file. Questa casella di controllo determina se il Cursore Dolphin deve essere limitato all'area corrente oppure no. E' possibile usare un tasto rapido per attivare o disattivare questa restrizione. Per fare ciò, premere CONTROL SINISTRO + 2. Notate che questa impostazione diventerà attiva la prossima volta che attiverete il Cursore Dolphin.
- Casella di controllo Modalità interattiva automatica.
Quando questa casella di controllo è selezionata, verrete automaticamente posizionati in Modalità Moduli quando usate il TAB in un Campo di inserimento. Ciò vi permette di compilare i modelli più facilmente usando il Cursore Dolphin. Un tasto rapido può essere usato per attivare / disattivare questa funzione. Premere BLOCCA MAIUSCOLA + INVIO per attivare e disattivare automaticamente la Modalità Moduli.

Scheda Verboosità

SuperNova contiene diversi schemi Verboosità predefiniti. Uno Schema verboosità controlla ciò che annuncia SuperNova sul tipo di controllo corrente, come un pulsante o una casella di controllo. In questa scheda proprietà potete modificare uno Schema Verboosità esistente o anche creare uno schema vostro personale.

Potete saperne di più su come creare o modificare uno schema personale per la verboosità visitando le pagine Tutorial sul sito di Dolphin.

Scheda Marcatori Monitor

I Marcatori Monitor monitorano certe aree dello schermo che cambiano. Quando c'è un cambiamento, il Marcatore Monitor eseguirà un'azione

definita. Il Marcatore Monitor e l'azione sono impostati in un Map File. Se un Marcatore Monitor è stato implementato in un map file, questo deve essere spiegato nella documentazione a supporto.

La scheda proprietà "Marcatori Monitor" può essere usata per attivare/disattivare singoli Marcatori Monitor.

- **Lista Gruppo Marcatori.**
Usare questa lista per scegliere un gruppo di marcatori monitor sotto indicato. Potete sia elencare tutti i Marcatori Monitor per le aree attualmente visualizzate sullo schermo, oppure per le applicazioni in esecuzione, oppure per un map file specifico.
- **Lista Azione Marcatore.**
Questa lista visualizza tutti i Marcatori Monitor nel gruppo selezionato. Usare le caselle di controllo di fronte ad ogni elemento della lista per attivare o disattivare il marcatore monitor.
Un tasto rapido può essere usato per attivare / disattivare tutti i Marcatori Monitor. Per fare ciò, premere CONTROL SINISTRO + 5.

Scheda Audio.

- **Casella di controllo Dividi Audio.**
Quando si utilizzano cuffie o altoparlanti stereo, questa impostazione consente di avere l'uscita vocale di SuperNova in un orecchio e l'audio di tutte le altre applicazioni nell'altro orecchio. Durante una chiamata Zoom, Teams o Skype, questo consente di digitare più facilmente note, leggere il testo ad alta voce, regolare le impostazioni della riunione ed eseguire altre attività durante la partecipazione alla riunione. Inoltre, questa impostazione può risultare utile anche durante l'ascolto di musica, podcast o audiolibri, durante l'esecuzione di altre attività, come la modifica di un documento. È possibile selezionare l'orecchio in cui ascoltare l'uscita vocale di SuperNova utilizzando i pulsanti di opzione sul canale sinistro o sul canale destro.
- **Casella di controllo Audio Anatra durante la conversazione.**
Questa impostazione riduce temporaneamente il volume di tutte le altre applicazioni mentre SuperNova sta parlando. Il cursore livello

Volume Anatra consente di selezionare il livello del volume per abbassare temporaneamente altre applicazioni mentre SuperNova sta parlando. Anche in questo caso, questa funzione può essere utile in una riunione virtuale o quando si esegue il multitasking durante l'ascolto di musica, podcast o audiolibri.

23.22 Finestra di dialogo Preferenze Generali Braille

Menu: Braille > Preferenze Generali

Potete modificare le impostazioni del Braille nella finestra di dialogo "Preferenze Generali".

Scheda Tabelle Traduzione.

- **Lista Conversione da Unicode a Braille.**
Scegliere da questa lista la tabella Computer Braille che SuperNova usa per tradurre il testo in braille. La lingua che selezionate viene usata per Computer Braille output e Computer Braille input. Computer Braille usa rigorosamente una cella braille per ogni carattere, qualsiasi sia il carattere. E' molto usato nelle applicazioni dove ogni carattere è importante ed occorre distinguere ogni carattere e ogni spazio.
- **Lista Conversione da Unicode a Braille Letterario.**
Scegliere da questa lista la tabella Braille Letterario che SuperNova usa per tradurre il testo in braille. La lingua che selezionate si applica solo all'input del Braille Letterario. L'espressione Braille Letterario si riferisce alle tabelle braille sia in grado 1 che grado 2. Il Braille Letterario è considerato il migliore per la lettura di testi.
- **Lista Input Braille Letterario.**
Scegliere da questa lista la tabella Braille Letterario che SuperNova usa per convertire l'input braille in testo. The language you select only applies to Literary Braille input. Quando usate l'input in Braille Letterario, usate il braille a 6 punti e usate il braille contratto o non contratto (in base alla lingua scelta per l'input). **Attenzione:** i caratteri Braille che digitate appariranno nel vostro testo solo quando

premerete il tasto Braille Spazio, o un altro tasto che non è una combinazione di punti Braille.

Scheda Dispositivo Braille.

- **Selezionare pulsante display Braille.**
Scegliere questo pulsante per aprire la finestra di dialogo "Seleziona Display Braille". Questa finestra di dialogo elenca tutti i display braille trovati da SuperNova.
Se non ci sono opzioni nella lista, allora significa che non ci sono periferiche configurate da scegliere. Controllare che il display braille sia correttamente configurato e che sia individuati da Dolphin SAM. Ciò può essere fatto scegliendo "SAM Setup" nella finestra di dialogo "Opzioni Generali Avanzate".
- **Pulsante Configura.**
Il pulsante Configura apre la finestra di dialogo Configurazione Driver per il display braille correntemente in uso.
- **Casella Spin Scorri Margine.**
Lo Scorri Margine determina quanto il display braille si sposterà quando premete i tasti Leggi Indietro e Leggi Avanti. E' anche usata per far scorrere il braille quando il cursore si sposta oltre il limite a destra o a sinistra del display.

23.23 Finestra di dialogo annunci generali in Braille

Menu: Braille > annunci generali

- **Braille cambia gruppo.**
Selezionare le modifiche SuperNova da inviare al display Braille. La casella di controllo Visualizza intestazioni tabella tra parentesi consente di circondare l'intestazione definita con parentesi per distinguerla dal testo della cella; ad esempio, questo potrebbe essere visualizzato sul display braille "R2C2 (gennaio vendite) 120". Si noti che l'aspetto dell'intestazione nell'output è controllato dallo schema Verboosità. Il rilevamento dell'intestazione è supportato su pagine Web, fogli di calcolo e documenti Word.

- Gruppo delimitatori.

Questi due elenchi consentono di posizionare vari caratteri Braille di forma intorno a diversi tipi di oggetti in modalità fisica. Scegliere il tipo di oggetto dal primo elenco, quindi i caratteri da utilizzare per contrassegnare tale oggetto dal secondo.

23.24 Input Braille menu e caselle di testo

Menu Braille > Input

Il menu Input permette di modificare le opzioni per l'input braille.

Braille Input controlla l'azione che i cursori tattili eseguono. Alcuni Display braille permettono "L'input da tasti braille", per esempio utilizzare i tasti braille per digitare del testo.

- Tasti Braille.
Questa opzione vi permette di digitare caratteri sei o otto tasti sul vostro Display Braille. Questi pulsanti dipendono dal vostro display braille e non tutti hanno questa possibilità. Sei tasti sono ottimali se desiderate digitare senza spostare le mani dal display braille. Per digitare viene utilizzato il codice Computer Braille
- Elemento Input Letterario.
Questa opzione vi permette di digitare caratteri utilizzando sei o otto tasti sul vostro Display Braille. I pulsanti che utilizzate dipendono dal vostro display braille e non tutti hanno questa possibilità. Inoltre sono limitati alla tabelle braille supportate.

23.24.1 Cursori Tattili

La finestra di dialogo "Input dal Display" vi permette di impostare cosa devono fare i cursori tattili sul vostro display braille e quale modalità di input utilizzare.

- Gruppo Azione Corsore Tattile
Questi pulsanti di scelta determinano cosa accade quando premete

cursore tattile sul vostro display braille. Queste scelte permettono di eseguire click sinistro mouse, doppi click, click destro mouse o descrivere il carattere in quel preciso punto.

- Gruppo Azione Secondo Corsore Tattile
Questi pulsanti di scelta determinano cosa accade quando premete la seconda fila dei cursori tattili sul vostro display braille. Queste scelte permettono di eseguire click sinistro mouse, doppi click, click destro mouse o descrivere il carattere in quel preciso punto. Non tutti i display braille hanno una seconda fila di cursori tattili.

23.24.2 Opzioni Corsore Dolphin

La finestra di dialogo "Input dal Display con Corsore Dolphin" vi permette di impostare cosa devono fare i cursori tattili sul vostro display braille quando utilizzate la modalità Corsore Dolphin.

23.25 Caratteri

Menu Braille > Caratteri

Il menu Caratteri vi permette di cambiare diverse impostazioni Braille, come visualizzare i caratteri sul vostro display braille. Questo include le Modalità Braille Letterario e la Modalità Avanzata.

- Letterario.
Questa impostazione attiva o disattiva l'opzione Braille Letterario. Se l'attivate, il vostro Display Braille visualizzerà il Braille Letterario, diversamente verrà utilizzato il Computer Braille. L'espressione Braille Letterario si riferisce al braille sia in grado 1 che in grado 2.
- Avanzato.
Questa impostazione vi permette di attivare o disattivare la funzione Braille Avanzato. Quando attivo, ogni carattere che ha un attributo diverso dal normale verrà segnalato, di solito aggiungendo il punto 8.

23.25.1 Opzioni

Finestra di Dialogo Caratteri.

La finestra di dialogo Caratteri vi permette di cambiare diverse impostazioni Braille, come visualizzare i caratteri sul vostro display braille. Questo include la Modalità Braille Letterario e la Modalità Avanzata.

Opzioni:

- **Casella di controllo Corsore Parola Contratto**
In Modalità Letterario si ha la possibilità di scegliere che la parola contenga il cursore contratto o non contratto. La casella di controllo attiva o disattiva l'impostazione. Se l'opzione è disattivata, la parola conterrà il cursore utilizzato dalla scrittura Computer Braille. Avere il cursore non contratto renderà più semplice la modifica dei documenti.
- **Casella di controllo Mostra Maiuscole.**
Alcune versioni di Braille Letterario indicano le lettere maiuscole o le contrazioni con un prefisso chiamato Segna Maiuscola. Altre versioni di Braille Letterario omettono questo prefisso per risparmiare spazio.
- **Casella di controllo Braille a 8 punti**
La casella di controllo '8 Punti Braille' attiva disattiva l'utilizzo degli 8 o 6 punti Braille. Questo è molto utile quando si utilizza il Computer Braille, dove, per esempio, i due punti bassi possono essere utilizzati per visualizzare Maiuscole o altri simboli. Per esempio, in diversi Computer Code, le lettere maiuscole sono segnalate aggiungendo il punto 7 al regolare simbolo Braille per la lettera. Potrete utilizzare i sei punti Braille se avete difficoltà nella lettura ad otto punti.
- **Casella di controllo Maiuscole Braille Vibranti**
Questa opzione, particolarmente utile quando si utilizza i 6 punti Braille, fa sì che le lettere maiuscole sul vostro display braille lampeggiano. Potete controllare la velocità del lampeggio nella relativa impostazione presente nella finestra di dialogo "Corsore".

Gruppo Avanzati.

Le opzioni Caratteri Avanzati determina esattamente da che cosa è costituito un Carattere Avanzato. Seleziona attributi che desiderate vengano visualizzati.

- Elenco Stile.
Stile che vi permette di selezionare come un carattere avanzato deve essere visualizzato. Per default il punto 8 viene aggiunto al carattere. Altre opzioni include il punto 7 e punto 7 e8 .

23.26 Menu e casella di controllo Formato Braille

Menu Braille > Formato

Le opzioni in questo menu vi èpermettono di configurare il layout del Display Braille.

- Modalità Fisica
Questa opzione vi permette di passare tra la Modalità Fisica e la Modalità Logica. Questa modalità dà l'opportunità di determinare il formato fisico degli oggetti sullo schermo. In questa modalità il display braille mostrerà l'associazione logica di ogni testo con il focus. Questo è simile all'uscita vocale. Questa modalità è particolarmente utile quando si lavora con finestre di dialogo dove lo screen reader verrà associato al testo dell'etichetta dei corrispondenti controlli.
- Inseguimento Elemento.
Questa casella di controllo stabilisce se il display braille segue il movimento del focus in Modalità Fisica quando usate la vostra applicazione. Normalmente, l'Inseguimento dovrebbe essere attivo, ma potreste volerlo disattivare, per esempio, quando volete controllare una certa area dello schermo.

23.26.1 Opzioni

Finestra di Dialogo Layout.

Le opzioni in questo menu vi permettono di configurare la Modalità Fisica del Display Braille. Includono opzioni come per esempio quella di dividere le righe andando a capo mentre navigate avanti e indietro, quella di avere i marcatori visualizzati per inizio e fine riga e se il layout fisico dello schermo debba essere visualizzato.

- Casella di controllo Testo a capo Avanti e Indietro.
Questa casella di controllo imposta se i tasti Leggi Avanti e Leggi Indietro vi sposteranno attraverso le righe sullo schermo quando siete in Modalità Fisica. Se questa opzione è disattivata, questi due tasti rapidi sono limitati alla riga corrente. Tuttavia, se l'opzione Testo a capo è attivata, potrete leggere l'intera finestra semplicemente usando i tasti Leggi Avanti e Leggi Indietro.
- Casella di controllo Mostra solo parole complete .
Di solito le righe di un testo sono più lunghe della lunghezza del display braille, ciò significa che un display braille può visualizzare solo una porzione di riga alla volta. Per vedere la porzione di riga successiva, premere il tasto Braille Avanti. Ciò può creare parole divise tra la fine e l'inizio della riga braille quando vi spostate in avanti. Selezionando "Mostra solo parole complete" non verranno visualizzate le parole tronche che non riescono ad essere completamente visualizzate sul display. Questa funzione è particolarmente utile se si usa il Braille contratto, per esempio il Braille Grado 2 Inglese. Questa opzione significa che la posizione del margine di scorrimento viene regolata sulla base della posizione delle parole.
Se vi spostate in avanti ma la parola seguente non può essere completamente visualizzata sulla riga braille, uno spazio verrà mostrato dopo l'ultimo carattere dell'ultima parola visualizzata. Ciò rende più facile cliccare dopo la fine dell'ultima parola visualizzata. Dà anche l'indicazione che è la fine della parola.
Quando ci sono spazi multipli che occupano diverse celle braille, potrebbe accadere che quando vi muovete avanti o indietro il testo non inizi nella prima cella a sinistra.
Quando la parola eccede il numero totale delle celle braille, la parola appare troncata sul display, cioè si comporterà come se non fosse

selezionata l'opzione "Mostra solo parole complete". E' anche possibile che grandi parti del display appaiano vuote.

- Caselle di controllo per Marcatori Inizio e Fine.
Queste due caselle di controllo stabiliscono se ci deve essere un simbolo come marcatore posizionato all'inizio o alla fine delle righe di testo quando siete in Modalità Fisica. Questo potrebbe essere utile quando l'opzione A Capo è attiva e volete sapere quando vi spostate da una riga all'altra.
- Casella di controllo Mostra Layout.
Questa casella di controllo attiva o disattiva l'opzione Layout per la Modalità Fisica. Con Layout attivo, i caratteri sulla riga sono posizionati sul display braille nel modo più simile possibile al formato dello schermo. Ciò può risultare in alcune compressioni o espansioni. Se Layout è disattivato, il display braille mostrerà solo i caratteri e gli spazi (per esempio tra le colonne), ma il layout potrebbe non corrispondere esattamente al layout dello schermo.
- Casella di controllo Espandi spazi.
Quando Mostra Layout è disattivato, questa opzione stabilisce se gli spazi in una riga di testo sono visualizzati sul display braille.
- Lista Pixel per cella in spazi.
Con l'opzione Mostra Layout disattivata, si determina quante celle braille dovrebbero essere usate negli spazi nelle righe di testo.
- Caselle di controllo Metodo Layout.
Le caselle di controllo Frasi, Parole e Caratteri determinano il modo in cui i caratteri sono posizionati sul display braille in Modalità Fisica quando Mostra Layout è attivo. Ogni elemento (una frase, una parola o un carattere) è posizionato nelle celle che occupa.
- Casella di controllo Espandi in spazi.
Questa casella di controllo permette ad un gruppo di caratteri di riempire lo spazio che lo segue, se l'opzione Mostra Layout è attiva. Ciò può provocare una leggera minor compressione dei caratteri

necessari, ma gli spazi in mezzo, per esempio due colonne di testo, non avranno la larghezza corretta.

- **Casella di controllo Visualizza trattini.**
In Modalità Fisica, con Mostra Layout attivo, se fossero necessarie delle espansioni, lo spazio extra che il testo dovrebbe occupare sarà riempito con trattini. Questa casella di controllo stabilisce se questi trattini vengano o meno visualizzati.
- **Lista Lunghezza Layout.**
La Lunghezza Layout è il numero di celle braille da distribuire sull'intera larghezza dello schermo. La quantità di spazio che una cella braille rappresenta è la risoluzione totale dello schermo divisa per questo numero.
Per esempio, se avete una risoluzione schermo 800-pixel e una Lunghezza Layout di 80, ogni cella sul display braille rappresenterà 10 pixel.

23.27 Finestra di dialogo Celle di Stato

Menu: Braille > Celle di Stato

La finestra di dialogo "Celle di Stato" imposta ciò che deve essere visualizzato nelle celle di stato del display braille.

Selezionare gli elementi che si vogliono visualizzare. Ogni opzione occupa una cella.

- **Casella di controllo Funzioni sul display.**
Questa cella di stato mostra l'impostazione corrente delle varie modalità per il braille, comprese le modalità Attributi, Braille Letterario, Modalità Fisica e Inseguimento.
I quattro punti in alto mostrano quale modalità Attributi è attiva: se fosse vuota, il display mostra caratteri normali. Le lettere dalla A alla E rappresentano i cinque attributi disponibili usando il tasto Ciclo Attributi. La lettera F rappresenta la modalità Descrivi Carattere.
I quattro punti più in basso mostrano altre impostazioni, come segue:
- Punto 3: Alzato in Braille Letterario, altrimenti in Computer Braille.

Punto 6: Alzato in Modalità Fisica, altrimenti in Modalità Logica.

- Punto 7: Alzato se il display attualmente mostra il focus.

- Punto 8: Alzato se Inseguimento è attivo.

- Casella di controllo Posizione cursore
Questa cella di stato mostra la posizione del cursore lungo la riga di testo quando vi trovate in un'area di edit.
I quattro punti in alto rappresentano le decine e i quattro punti in basso le unità. Per esempio i punti 245678 mostrano che il cursore è alla posizione 0 (estrema sinistra). Osservate che il numero dei caratteri che stanno su di una riga dipendono dalla dimensione del carattere e della finestra.
- Casella di controllo Tipo Focus.
Questa cella di stato indica il tipo e lo stato del focus. E' molto utile in Modalità Fisica.
- Casella di controllo Attributi
Le varie caselle di controllo per gli Attributi visualizzano gli attributi del carattere sotto al cursore in un'area di edit. Le informazioni sono le stesse della funzione Modalità Attributi.

23.28 Menu Cursore Braille e finestra di dialogo

Menu Braille > Cursore

Il menu Cursore permette di modificare come appare il cursore sul display braille. La maggior parte di queste impostazioni sono usate solo quando si scrive un testo in un'area di edit.

Opzioni:

- Visualizza sul display braille

Questa impostazione stabilisce se il cursore è visualizzato sul display braille. In un'area di editi, il cursore braille è una cella singola, che appare sovrapposta al carattere nel punto di inserimento.

Quando non siete in un'area di edit e il display è impostato in Modalità Fisica, il "cursore" viene considerato il focus corrente. Tutti i caratteri con il focus sono sottolineati con i punti 7 e 8.

23.28.1 Stile

La finestra "Stile Cursore" determina l'aspetto del cursore. Le impostazioni includono la forma e la frequenza del lampeggio usate per indicare la posizione del cursore e lo stile da usare quando siete in modalità Braille Fisico.

- **Lista Forma**

Questo elenco determina la forma del cursore in un'area di edit. Le opzioni disponibili sono: Punto 8; Punti 7 e 8; Tutti i punti; Punto 8 lampeggiante; Punti 7 e 8 lampeggianti; Tutti i punti lampeggianti.

Il cursore è sovrapposto al carattere corrente. Così, più grande è il cursore, più facile è trovarlo, ma è però più difficile leggere il carattere sotto di esso.

- **Velocità lampeggio.**

La lista Velocità Lampeggio imposta la velocità del cursore lampeggiante e ogni altro testo lampeggiante sul display braille. Più alto è il numero, più veloce sarà il lampeggio.

- **Lista Stile Focus Fisico.**

La lista a tendina "Stile Focus Fisico" permette di selezionare come SuperNova debba indicare la posizione del focus quando siete in modalità Braille Fisico. Le opzioni disponibili sono: Punto 8; Punti 7 e 8; Punto 7; Punto 8 lampeggiante; Punti 7 e 8 lampeggianti; Punto 7 lampeggiante.

23.29 Finestra di dialogo Opzioni Braille Avanzate

Menu: Braille > Opzioni Avanzate

E' possibile specificare le impostazioni per diverse funzioni di SuperNova selezionando Opzioni nella finestra di dialogo "Opzione Braille Avanzate".

Scheda Braille sullo Schermo.

Qui potete impostare la dimensione e la posizione della finestra per la funzione "Mostra Braille sullo Schermo".

Questa piccola finestra riflette il contenuto del display braille.

23.29.1 Scheda Verbosità (Braille)

Scheda Verbosità.

SuperNova contiene diversi schemi Verbosità predefiniti. Uno Schema verbosità controlla ciò che annuncia SuperNova sul tipo di controllo corrente, come un pulsante o una casella di controllo. In questa scheda proprietà potete modificare uno Schema Verbosità esistente o anche creare uno schema vostro personale.

Potete saperne di più su come creare o modificare uno schema personale per la verbosità visitando le pagine Tutorial sul sito di Dolphin.

23.29.2 Scheda Aree Bloccate (Braille)

Scheda Aree Bloccate.

Le Aree Bloccate Braille possono monitorare certe aree dello schermo e visualizzare questi dati sul display braille. Un'Area Bloccata Braille viene impostata in un map file ed è comunemente configurata per applicazioni di centralini telefonici. Se un'Area Bloccata Braille è stata implementata in un map file, questo deve essere spiegato nella documentazione a supporto.

La scheda proprietà "Aree Bloccate" può essere usata per attivare/disattivare singole aree bloccate braille.

- **Lista Gruppo Aree Bloccate**
Usare questa lista per scegliere un gruppo di Aree Bloccate sotto indicato. Potete sia elencare tutte le aree correntemente visualizzate sullo schermo oppure quelle disponibili nelle applicazioni attive.
- **Lista Azione Blocchi Braille.**
Questa lista visualizza tutte le Aree Bloccate nel gruppo selezionato. Usare le caselle di controllo di fronte ad ogni elemento della lista per attivare o disattivare le Aree Bloccate.
Un tasto rapido può essere usato per attivare / disattivare tutte le Aree Bloccate Braille. Per fare ciò, premere CONTROL SINISTRO + SHIFT SINISTRO + 2.

23.30 Finestra di dialogo Impostazioni Media per Scansione e Lettura

Menu: Media > Scansione e Lettura > Impostazioni Scansione e Lettura

La finestra di dialogo "Impostazioni Scansione e Lettura" contiene opzioni che potete usare per modificare come SuperNova salva e converte i documenti di cui avete fatto la scansione.

Opzioni:

- **Lista Scanner.**
La lista "Scanner" mostra l'elenco degli scanner disponibili sul computer. Dovete accertarvi che lo scanner selezionato corrisponda a quello che state usando con SuperNova.
- **Lista Lingua.**
La Lista Lingua si riferisce alla lingua del testo di cui dovete fare la scansione. Se state facendo la scansione di un testo in lingua straniera, accertatevi che questa impostazione corrisponda alla lingua del testo.

Lista Colore.

La lista Colore permette di modificare l'impostazione colore per lo scanner. Per ottimizzare il risultato, assicuratevi che il valore sia vicino al colore del testo scansionato. Per esempio se dovete leggere un testo semplice, l'opzione "bianco e nero" darà il riconoscimento più accurato.

- Lista Carta.

La Lista Carta si riferisce al formato della carta di cui dovete fare la scansione. Per ottenere i migliori risultati, accertarsi che il formato della carta sia corrispondente al formato di cui state facendo la scansione.

- Finestra Cartella Documenti Scansione e Lettura

Questa casella di testo stabilisce dove SuperNova salva i documenti convertiti. Usare il pulsante Sfoglia per cambiare la cartella di destinazione.

23.31 Finestra di dialogo Trova elementi

Menu: Generale > Trova elementi

È possibile utilizzare Trova elementi per avere sotto forma di elenco determinati oggetti in una finestra dell'applicazione. Dopodichè sarà possibile selezionare gli oggetti ed eseguire azioni su di essi. Ad esempio, cliccare sul link di una pagina Web o spostarsi ad un'intestazione di un documento.

È possibile usare Trova elementi in programmi come Microsoft Office e Internet Explorer.

Se siete in un'applicazione che non supporta Trova elementi, Trova elementi sarà disattivato.

Per ulteriori informazioni su Trova elementi e sul supporto offerto per l'applicazione in uso, consultare la Guida di SuperNova disponibile per l'applicazione in uso.

23.32 Strumento di ricerca delle notifiche generali

Menu: Generale > trova notifiche

È possibile utilizzare il Finder delle notifiche per esaminare le notifiche visualizzate sul computer da Microsoft Outlook, Microsoft Teams e Windows, che potrebbero non essere visualizzate quando si è lontani dal computer.

Questa funzione si basa sulla "visualizzazione" della notifica popup da parte di SuperNova, pertanto se in queste applicazioni sono abilitate le opzioni "non disturbare" o "modalità concentrazione", la notifica potrebbe non essere acquisita da SuperNova.

Per ulteriori dettagli, vedere utilizzo del Finder delle notifiche (see "Utilizzo di trova notifiche" page 153).

23.33 Controllo generale degli aggiornamenti

Menu: Generale > controlla aggiornamenti

Questa opzione consente di verificare la presenza di aggiornamenti software, script e file di mappatura per il software SuperNova.

23.34 Note di rilascio più recenti...

Menu: Generale > Note di rilascio più recenti

Questa opzione consente di aprire una pagina Web contenente le novità e le modifiche apportate nell'ultima versione di SuperNova.

23.35 Finestra di dialogo Impostazioni Generali Aggiornamento

Menu: Generale > Impostazioni Aggiornamento

La finestra di dialogo "Impostazioni Aggiornamento" imposta quando SuperNova deve verificare automaticamente gli aggiornamenti. SuperNova può controllare ogni giorno, ogni settimana, ogni mese oppure mai.

E' possibile mantenere SuperNova sempre aggiornato, selezionando nel menu Aiuto "Controllo Aggiornamenti".

23.36 Finestra di dialogo Impostazioni generali della Pagina web

Menu: Generale > Impostazioni Pagina web

E' possibile cambiare il modo in cui SuperNova interagisce con una pagina web cambiando le impostazioni per la pagina web. Le impostazioni scelte potranno essere applicate ad una singola pagina web, ad un sito web o a tutte le pagine web.

- Impostazioni Generali.
Potete impostare come SuperNova individua gli elementi in una pagina web modificando le impostazioni generali. Per esempio l'individuazione di una tabella può essere disabilitata deselegzionando le caselle di controllo "Annuncia tabelle...".

23.37 Finestra di dialogo Generale Tastiera

Menu: Generale > Tastiera e Tasti Rapidi > Tastiera

Potete specificare quale formato tastiera e gruppo di tasti rapidi SuperNova deve usare nella finestra di dialogo "Tastiera".

Opzioni:

- **Lista Tastiera.**
La lista Tastiera imposta il tipo di tastiera. Questo non deve essere una reale rappresentazione della tastiera in uso.
- **Lista Lingua.**
La lista "Lingua" dovrebbe coincidere con il formato tastiera di Windows. Il valore si riferisce agli Annunci Tastiera e ai tasti rapidi.
- **Lista Gruppo.**
La lista Gruppo specifica il gruppo dei tasti rapidi da utilizzare. I gruppi disponibili saranno limitati alle selezioni nelle liste "Tastiera" e "Lingua".
- **Pulsante Ripristina Tasti Rapidi predefiniti.**
Potete ripristinare tutte le modifiche che avete fatto ai tasti rapidi selezionando questo pulsante.
- **Blocca Numeri attivo (ON) abilita la casella di controllo Tasti Tastierino Numerico.**
Potete scrivere numeri con il Tastierino Numerico selezionando questa casella di controllo. Se selezionate questa opzione, dovete quindi disattivare Blocca Numeri per utilizzare i tasti rapidi di SuperNova che usano il Tastierino Numerico.

23.38 Tasti di scelta rapida generali

Menu: Generale > tastiera e tasti di scelta rapida > tasti di scelta rapida

È possibile aggiungere, sostituire o rimuovere le assegnazioni dei tasti di scelta rapida ai comandi SuperNova utilizzando le opzioni della finestra di dialogo "tasti di scelta rapida". Si noti che l'elenco dei comandi è globale. I tasti di scelta rapida definiti in script e mappe non possono essere modificati utilizzando questa finestra di dialogo.

È anche possibile impostare più di un tasto modificatore delfino, ad esempio, è possibile impostare sia il tasto INS che il tasto INS NUMPAD come tasto modificatore Dolphin.

anche possibile impostare un tasto secondario modificatore Dolphin. Ciò consente di assegnare un comando diverso alla stessa pressione del tasto, ad esempio, il tasto modificatore Dolphin principale di NUMPAD INSERT + FRECCIA GIÙ può iniziare a leggere da qui, mentre BLOC MAIUSC + FRECCIA GIÙ possono regolare l'ingrandimento.

Premere due volte il tasto Dolphin il tasto effettivo consente di evitare che il tasto modificatore Dolphin (ad es. BLOC MAIUSC) venga attivato accidentalmente quando viene utilizzato come modificatore. Quando questa opzione è selezionata, è necessario toccare il tasto due volte per modificarne lo stato.

Per ulteriori informazioni sulla modifica dei tasti di scelta rapida, vedere gli argomenti "risoluzione dei conflitti dei tasti di scelta rapida" in questa guida dell'utente.

23.39 Finestra di dialogo Generale nel Pannello di Controllo

Menu: Generale > Pannello di Controllo

La finestra di dialogo "Pannello di Controllo" contiene le impostazioni globali per controllare l'interfaccia utente di SuperNova.

- **Lista Lingua Sistema di Accesso**
Questa lista vi permette di modificare la lingua di sistema di SuperNova. Ciò include tutti i testi nel pannello di controllo di SuperNova, la lingua della sintesi vocale e i file di aiuto.
- **Casella di controllo Abilita messaggi utili.**
Questa casella di controllo abilita/disabilita i messaggi utili. Un esempio per un messaggio utile è la modalità grafica: se premete un tasto rapido per la modalità grafica ma questa è disattivata, non avrete il messaggio relativo.
- **Casella di controllo Abilita messaggi di aiuto.**
Messaggi di aiuto possono apparire per guidarvi attraverso specifiche attività. Se questa opzione non è selezionata, allora questi messaggi non appaiono. E' anche possibile disabilitare specifici messaggi di

aiuto quando appaiono, deselezionando la casella di controllo "Non visualizzare questo messaggio in seguito" all'interno del messaggio stesso.

- Usare le Impostazioni Predefinite nel pannello di controllo.
Per default, userete le impostazioni correnti di SuperNova quando entrerete nel pannello di controllo di SuperNova. Questo vi permetterà di provare gli effetti di eventuali modifiche alle impostazioni.
In alcuni casi, le impostazioni che desiderate usare nella vostra applicazione non sono adatte al pannello di controllo di SuperNova. Selezionando questa casella di controllo permetterete a SuperNova di usare le impostazioni Applicazione predefinite e non le impostazioni Applicazione personalizzate.
- Casella di controllo Nascondi quando Ridotto a Icona.
Potete evitare che il pannello di controllo di SuperNova sia sulla barra dei task e parte della finestra "Passa a" selezionando questa casella di controllo.
Potete continuare ad accedere al pannello di controllo di SuperNova con il tasto rapido "Apri pannello di controllo" o attraverso il System Tray.
- Pulsanti opzione per Stile Barra Menu e Barra Pulsanti.
Potete visualizzare il pannello di controllo di SuperNova solo come barra menu oppure come barra menu e barra pulsanti. Lo stile Barra Pulsanti include grandi pulsanti grafici che danno facile accesso alle principali impostazioni di SuperNova.
- Casella di controllo Barra di Stato.
E' possibile nascondere la barra di stato che è parte del pannello di controllo di SuperNova deselezionando questa casella di controllo.
La barra di stato contiene informazioni sull'applicazione e il file impostazioni corrente in uso. Tutte le modifiche fatte nel pannello di controllo vengono applicate a questo file impostazioni.
- Casella di controllo Sempre in Alto
Se questa impostazione è abilitata, il pannello di controllo di SuperNova sarà sempre in alto nelle altre finestre.

Avvio con Pannello...Pulsanti di opzione.
Potete controllare l'aspetto del pannello di controllo di SuperNova quando avviate SuperNova. Potete impostare il pannello di controllo affinché sia visualizzato, ridotto a icona o nella stessa posizione in cui era quando avete chiuso l'ultima volta SuperNova.

23.39.1 Aspetto del Pannello di Controllo

- Scelte per Aspetto Pannello di Controllo.
Questa lista vi permette di modificare i colori visualizzati nel pannello di controllo di SuperNova e di selezionare uno degli schemi colori predefiniti. L'impostazione predefinita è "Colori Sistema", che permette a SuperNova di usare i colori dello schema colori di Windows che avete scelto.

23.40 Finestra di dialogo Preferenze Generali di Avvio

Menu: Generale > Preferenze Avvio

E' possibile specificare le impostazioni per diverse funzioni di SuperNova selezionando le opzioni nella finestra di dialogo "Preferenze Avvio". La disponibilità di alcune opzioni dipende dalla sintesi vocale che state utilizzando, e se SuperNova sta lavorando in locale, in rete o dalla pen drive.

Opzioni:

- Casella di controllo Avvia SuperNova dopo logon.
Potete impostare il vostro computer per avviare automaticamente SuperNova dopo il logon utente selezionando questa casella di controllo.

23.40.1 Tasti di scelta rapida.

- Tasti di scelta rapida.
Consente di scegliere il tasto di scelta rapida Windows per avviare SuperNova. riproduzione: Nessuno, CTRL+MAIUSC+S E

CTRL+ALT+S. Potrebbe essere necessario disconnettersi da Windows e quindi eseguire nuovamente l'accesso affinché Windows riconosca la modifica apportata ai collegamenti. L'impostazione predefinita dei tasti di scelta rapida è CTRL+MAIUSC+S.

- Casella di controllo Disabilita splash screen all'avvio.
Potete disabilitare lo splash screen di SuperNova selezionando questa casella di controllo. Lo splash screen è un'immagine che appare mentre un programma si sta caricando.

23.40.2 Disattiva suoni all'avvio

- Casella di controllo Disattiva suoni all'avvio
Attivando questa casella di controllo eviterete che SuperNova riproduca il suono all'avvio ogni 5 secondi fino quando finisce di caricarsi (in modo che sappiate che il programma si sta ancora caricando).
- Casella di controllo Ingranditore al logon utente.
Potete aggiungere l'ingrandimento alla schermata di logon di Windows selezionando questa casella di controllo. Dopo aver selezionato questa casella di controllo, al prossimo riavvio del vostro computer avrete una barra strumenti di SuperNova alla schermata di Windows Logon. Potrete utilizzare il mouse e cliccare il pulsante della barra strumenti per regolare l'ingrandimento o premere il tasto F7 per ridurre e F8 aumentare l'ingrandimento.

Nota: L'ingrandimento della schermate di Windows Logon è possibile solo avendo un componente di SuperNova in esecuzione come servizio di Windows. Non potrete eseguire il programma in modo completo durante il Login di Windows per le restrizioni di sicurezza.

- Casella di controllo Mostra pulsanti ingrandimento al logon.
Potete nascondere la barra strumenti di SuperNova che appare durante la schermata di Windows Logon deselegionando il seguente elemento.

Casella di controllo Annuncia quando caricato.

Potete far annunciare "SuperNova caricato" quando SuperNova termina l'installazione, selezionando questa casella di controllo.

- Casella di controllo Carica tutti i driver SAM all'avvio.
Potete avere SAM che esegue il controllo per tutte le periferiche ogni qual volta che si avvia selezionando questa casella di controllo. Nota questa opzione può causare un avvio di SuperNova lento perchè dovrà attendere che SAM abbia terminato il processo di controllo. Dovreste selezionare questa casella solo se cambiate spesso i dispositivi in output.
- Casella di controllo Salva sempre Impostazioni Utente.
Per default, SuperNova salverà automaticamente le modifiche fatte alle impostazioni di SuperNova. Per modificare questo comportamento del programma, deselegionare la casella di controllo "Salva sempre impostazioni utente". Se questa casella di controllo non è selezionata, allora dovete salvare manualmente le modifiche fatte. Potete farlo selezionando l'opzione "Salva Impostazioni" nel menu File.
-
- Casella di controllo Richiedi all'utente.
La casella di controllo "Richiedi all'utente" diventa disponibile quando deselegionate la casella di controllo "Salva sempre impostazioni utente". Se selezionate la casella di controllo "Richiedi all'utente", allora SuperNova vi chiederà se volete salvare le modifiche ogni volta che chiudete SuperNova.

Casella di controllo Braille al logon utente.

Potete aggiungere il supporto braille alla schermata di logon di Windows selezionando questa casella di controllo. Per utilizzare il display braille al logon utente occorre configurare inizialmente SuperNova perchè possa identificare il display.

- Casella di controllo Voce al logon utente.
Potete aggiungere il supporto vocale alla schermata di logon di Windows selezionando questa casella di controllo. Dopo aver selezionato questa casella di controllo, alla schermata di Logon di Windows potrete utilizzare i seguenti comandi rapidi per controllare la voce:
 - Premere F1 per annunciare i tasti rapidi disponibili.
 - Premere F2 per silenziare la voce.
 - Premere F3 per ripetere l'ultima vocalizzazione.

Nota: La vocalizzazione delle schermate del Logon di Windows è possibile solo avendo un componente di SuperNova in esecuzione come servizio di Windows. Non potrete eseguire il programma in modo completo durante il Login di Windows per le restrizioni di sicurezza.

23.41 Finestra di dialogo Impostazioni Generali Touch Screen

Menu: Generale > Impostazioni Touch Screen

La finestra "Impostazioni Touch Screen" contiene le opzioni che potete usare per migliorare il vostro operare con uno schermo touch.

Scheda Generale.

- Tempo doppio tocco.
Questa impostazione controlla la durata tra il primo e il secondo tocco affinché il gesto sia considerato un doppio tocco. Potete aumentare il tempo permesso tra il primo e il secondo tocco muovendo il cursore scorrevole verso destra.
- Margine instabile.
Il margine instabile è la distanza che un tocco iniziale può avere prima che SuperNova pensi che stiate eseguendo un leggero tocco. Potete aumentare la distanza permessa muovendo il cursore scorrevole verso destra.

Scheda Ingrandimento.

- Casella di controllo Visualizza Barra Touch.
La barra Touch di SuperNova è una barra strumenti touch che appare nella parte inferiore dello schermo quando eseguite un singolo tocco con 3 dita. Potete usare un gesto, ma potete anche controllare l'aspetto della Barra Touch regolando lo stato di questa casella di controllo.
- Corsore Tocco per movimento inerziale.
Con un leggero tocco con un dito spostate lo schermo ingrandito con movimento inerziale. Più veloce eseguite il tocco, più rapido sarà lo scorrimento dello schermo di SuperNova. Questo cursore scorrevole controlla il livello di resistenza che SuperNova applica al movimento. Potete ridurre il livello di resistenza muovendo il cursore scorrevole verso destra.
- Corsore per Larghezza Zona Scorrimento Automatico.
La "Larghezza Zona Scorrimento Automatico" è la distanza che il vostro dito deve avere dal bordo dello schermo prima che SuperNova inizi a visualizzare automaticamente il resto dello schermo. Potete aumentare la dimensione del margine muovendo il cursore scorrevole verso destra.
- Corsore per Velocità Zona Scorrimento Automatico.
La "Velocità Zona Scorrimento Automatico" imposta quanto velocemente SuperNova inizi a far scorrere automaticamente quando il vostro dito entra nella zona di scorrimento automatico. Potete aumentare la velocità di scorrimento muovendo il cursore scorrevole verso destra.
- Corsore Tempo massimo per gesto.
The "Pass-Through Timeout" è il lasso di tempo prima del quale una pressione diventa un gesto.
- Casella di controllo Scorri Automaticamente Applicazioni.
Questa impostazione controlla se un leggero tocco possa far scorrere automaticamente il contenuto all'interno della finestra applicazione

quando la finestra ingrandita è al bordo dello schermo. Per esempio, se state leggendo una pagina web e la finestra ingrandita è nella parte inferiore dello schermo, se eseguite un leggero tocco, la pagina web scorrerà automaticamente, visualizzando molto più contenuto. Le applicazioni che supportano questa funzionalità includono Internet Explorer, Adobe Reader e Microsoft Word.

Scheda Tastiera sullo Schermo.

- Casella di controllo Apertura Automatica in Desktop App.
SuperNova mostra automaticamente una tastiera sullo schermo quando avete bisogno di scrivere e non avete una tastiera collegata al dispositivo. Potete disattivare la visualizzazione automatica della tastiera sullo schermo deselezionando questa impostazione, quando usate applicazioni desktop. Con questa impostazione disattivata, potete comunque attivare la tastiera sullo schermo in qualsiasi momento toccando il pulsante Tastiera nella Barra Touch di SuperNova o nell'area Notifica di Windows.
- Lista Schema Colore.
Potete modificare l'aspetto della tastiera a video di SuperNova scegliendo uno schema colore alternativo dall'elenco. Gli schemi colori presenti permettono combinazioni ad alto contrasto per poter vedere meglio la tastiera.

23.42 Finestra di dialogo Opzioni Generali Avanzate

Menu: Generale > Opzioni Avanzate

E' possibile specificare le impostazioni per diverse funzioni di SuperNova selezionando Opzioni nella finestra di dialogo "Opzione Generali Avanzate".

Scheda Configurazione Sistema

- Pulsante Impostazioni Windows.
SuperNova fa alcune modifiche al sistema per garantire una miglior accessibilità. Potete disabilitare tutte le modifiche fatte selezionando

questo pulsante per aprire la finestra di dialogo "Impostazioni di Windows" e deselezionando gli elementi elencati.

Impostazioni del motore di ingrandimento

- **Impostazioni del motore di ingrandimento**
La finestra di dialogo Impostazioni motore di ingrandimento consente di modificare il motore di ingrandimento di SuperNova per ottenere prestazioni ottimali per il sistema operativo e l'ambiente in uso in caso di problemi di prestazioni di ingrandimento.

La casella di gruppo sistema di ingrandimento offre quattro opzioni: Automatico, Gestione finestre desktop agganciato, sistema di ingrandimento alternativo e acquisizione grafica Windows. Per quasi tutti gli utenti l'impostazione migliore è automatica. Windows Graphics Capture è la soluzione migliore per i sistemi che eseguono Windows 11 24H2 o Windows Server 2022 build 20348 e versioni successive. Hook display Window Manager è la soluzione migliore per i sistemi Windows 10. Il sistema di ingrandimento alternativo è un sistema di fallback se si riscontrano problemi con uno degli altri due sistemi di ingrandimento.

Le opzioni della casella di gruppo prestazioni si applicano solo alle modalità Windows Graphics Capture e sistema di ingrandimento alternativo. Automatico selezionerà automaticamente le prestazioni migliori se il PC è attualmente collegato all'alimentazione e a risparmio energetico se il PC è attualmente in modalità risparmio energetico. Le prestazioni migliori vengono eseguite alla velocità massima dei fotogrammi. La funzione risparmio energetico riduce sia la velocità di uscita che la velocità di acquisizione dei fotogrammi per ridurre il carico della GPU e della CPU. (Questa impostazione è consigliata per gli ambienti Citrix e desktop remoto quando sono presenti più utenti sullo stesso server). Bilanciato è da qualche parte nel mezzo.

- **Pulsante Setup SAM.**
Potete accedere alla finestra di dialogo "Configura SAM"

selezionando questo pulsante. SAM vi permette di attivare/disattivare il rilevamento di dispositivi braille e vocali e di configurare il driver di SAM per ciascun dispositivo.

- Casella di controllo Chiudi SAM all'uscita.
Dolphin SAM è una componente separata di SuperNova. Potete uscire da Dolphin SAM quando uscite da SuperNova selezionando questa casella di controllo.

Scheda Impostazioni Riconoscimento

- Pulsante Azioni.
Si aprirà la finestra di dialogo "Lista Azione". La finestra di dialogo Lista Azione vi permettet di regolare le azioni globali. Potete anche editare e cancellare azioni. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Guida per Map nella documentazione completa.
- Pulsante Oggetti Grafici.
Si aprirà la finestra di dialogo "Archivio Grafici". Questa finestra elenca tutti i grafici che avete impostato manualmente. Potete editare e cancellare i grafici da questa finestra di dialogo.
- Casella di controllo Permetti mapping remoto.
Potete abilitare il mapping remoto selezionando questa casella di controllo. Questo permette ai computer che attivano l'utilità Dolphin remote training di collegarsi al vostro computer.
Per ragioni di sicurezza, se abilitate questa opzione, sarà automaticamente disattivata all'uscita da SuperNova.
- Casella di controllo Leggi in colonne se presenti.
Potete organizzare lo schermo in colonne utilizzando il sistema interno di rilevamento di SuperNova selezionando questa casella di controllo. Questo influenza le opzioni di lettura in SuperNova nelle aree senza Document Object Model (DOM).

Indice

A

Abilita il cambio automatico della lingua · 37
 Accesso alla barra degli strumenti Impostazioni del Visualizzatore · 123
 Accesso alla chat chiedi all'ai dell'immagine · 155
 Acquisizione dell'immagine del visualizzatore · 131, 150
 Annotazione delle immagini · 138
 Annuncia lettere maiuscole · 55
 Aprire in Lettore Documento · 131
 Aspetto del Pannello di Controllo · 283
 Attiva annuncia lettere maiuscole · 55
 Attiva Annuncia maiuscole in lettura riga · 56
 Attiva Cursore Dolphin · 87
 Attivare il Visore · 121, 144
 Avvia Riga Continua · 91
 Avviare lettore documenti · 95
 Avviare SuperNova · 5
 Avviare SuperNova per la prima volta · 5
 Azioni · 161

B

Barra Touch di SuperNova · 153
 Blocco dell'immagine · 130, 149
 Braille · 193

C

Cambia display Braille · 71
 Cambia Map file · 108
 Cambia Modalità Ingrandimento · 15
 Cambia sintesi vocale · 38
 Cambia Tabella Braille · 71
 Cambia voce · 35
 Cambiare i colori dell'immagine · 127, 148
 Cancella un'Area Bloccata usando la tastiera · 25
 Caratteri · 267
 Cerca utilizzando il Comando Trova del Cursore Dolphin · 89
 Chiudere il pannello di controllo di SuperNova · 11
 Chiudere Lettore documenti · 99
 Chiusura della finestra Chat immagine · 157

Ciclo attributi · 81
 Clicca e leggi · 52
 Collega e Visualizza con Telecamera · 119
 Collega e Visualizza della Lavagna Interattiva · 142
 Collegarsi al computer del presentatore · 143
 Comandi tastiera del Lettore di SuperNova · 117
 Comandi tastiera per muoversi nel Pannello di Controllo di SuperNova · 8
 Comprensione delle immagini con l'intelligenza artificiale · 155
 Conflitti tasti rapidi · 213
 Connetti e visualizza · 119
 Consente di attivare o disattivare la voce · 33
 Consente di attivare o disattivare l'ingrandimento · 13
 Consente di attivare o disattivare l'output Braille · 63
 Controlla attributi testo · 80
 Controlla dove sei · 48
 Controllare l'autofocus · 128
 Controllo generale degli aggiornamenti · 278
 Creare finestre ingrandite statiche per visualizzare informazioni · 22
 Creare Impostazioni Applicazione · 105
 Creare Impostazioni Situazione · 106
 Creare un'Area Bloccata usando il mouse · 25
 Creare un'Area Bloccata usando la tastiera · 23
 Cursore Dolphin · 87
 Cursore Dolphin (controllo del mouse) · 176
 Cursore Dolphin (Generale) · 169
 Cursore Dolphin (movimento) · 171
 Cursori Tattili · 266

D

Descrivi Carattere · 83
 Descrizione immagine Media · 114
 Digitare su un touch screen · 154
 Dire a SuperNova di ignorare la prossima pressione di un tasto · 213
 Disattiva Cursore Dolphin · 87
 Disattiva Cursore Dolphin Automatico · 88
 Disattiva inseguimento focus · 67
 Disattiva suoni all'avvio · 284
 Disattivare i tasti rapidi di SuperNova · 213

E

Eseguire la scansione e leggere un file · 111
 Esporta in Google Drive · 137

F

Fai una domanda · 156
 Fai una domanda all'ai sulla pagina visualizzata · 98, 142
 Fai una domanda sull'immagine... · 114, 115, 130
 File Impostazioni · 105
 Finestra Chat immagine · 156
 Finestra di dialogo · 234
 Finestra di dialogo annunci generali in Braille · 265
 Finestra di dialogo Annunci Generali Voce · 258
 Finestra di dialogo annunci stile testo vocale · 254
 Finestra di dialogo Annunci Tastiera · 254
 Finestra di dialogo Celle di Stato · 272
 Finestra di dialogo Eco Carattere · 254
 Finestra di dialogo Edita Map File. · 221
 Finestra di dialogo Generale Tastiera · 279
 Finestra di dialogo Generale nel Pannello di Controllo · 281
 Finestra di dialogo Impostazioni Generali Aggiornamento · 279
 Finestra di dialogo Impostazioni generali della Pagina web · 279
 Finestra di dialogo Impostazioni Generali Touch Screen · 286
 Finestra di dialogo Impostazioni Media per Scansione e Lettura · 276
 Finestra di dialogo Impostazioni Nuova Situazione · 217
 Finestra di Dialogo Ingrandimento Monitor Multipli · 239
 Finestra di dialogo Modifica Impostazioni Applicazioni · 220
 Finestra di dialogo Modifica Impostazioni Situazione · 220
 Finestra di dialogo Nuove Impostazioni Applicazione · 218
 Finestra di dialogo Nuovo Map · 219
 Finestra di dialogo Opzioni Avanzate Ingrandimento · 242
 Finestra di dialogo Opzioni Braille Avanzate · 275
 Finestra di dialogo Opzioni Evidenziato per Ingrandimento · 226
 Finestra di dialogo Opzioni Generali Avanzate · 288
 Finestra di dialogo Opzioni Voce Avanzate · 261
 Finestra di dialogo Preferenze Generali Braille · 264
 Finestra di dialogo Preferenze Generali di Avvio · 283
 Finestra di dialogo Preferenze Voce · 249
 Finestra di dialogo Puntatori Mouse Ingranditi · 230
 Finestra di dialogo Trova elementi · 277

G

Gesti con touch screen · 152
 Guida da ZoomText a SuperNova · 215

I

Immissione tramite il display Braille · 70
 Imparare ad usare i pulsanti Braille · 75
 Imparare i Tasti Rapidi · 6
 Impostazioni Braille · 63
 Impostazioni del motore di ingrandimento · 289
 Impostazioni Lavagna Interattiva · 150
 Impostazioni nel Pannello di Controllo di SuperNova · 10
 Impostazioni telecamera · 142
 Impostazioni Voce · 33
 Ingrandimento Finestra di dialogo Configura Schema Colore Personalizzato · 222
 Ingrandire l'immagine nel Visore · 125, 147
 Ingranditore · 13
 Input Braille menu e caselle di testo · 266
 Inserimento Testo · 191
 Installazione e Set Up · 5

L

Leggere e scrivere · 41
 Leggi carattere · 41
 Leggi controllo · 44
 Leggi da qui · 168
 Leggi da qui (Cursore Dolphin) · 50
 Leggi da Qui Avanzato · 51
 Leggi data e ora · 47
 Leggi finestra · 45
 Leggi Focus · 44
 Leggi il testo sotto il puntatore del mouse · 53
 Leggi parola · 41
 Leggi riga, leggi riga fino al cursore e leggi riga dal cursore · 42
 Leggi stato · 46
 Leggi tasto rapido · 47
 Leggi testo selezionato · 43
 Leggi usando il mouse · 52
 Lente di ingrandimento · 179
 Lettore Documento · 95
 Lettore Documento Impostazioni ingrandimento · 231
 Lettura continua · 49
 Lettura del controllo · 96
 Lettura in braille · 75
 Lista Utilità · 190
 livello chiedi ad AI · 208
 Livello Cursore Dolphin · 204

M

Media · 111

Media · 111
 Media EasyReader · 116
 Menu Cursore Braille e finestra di dialogo · 273
 Menu e casella di controllo Formato Braille · 269
 Miglioramento della qualità dell'immagine · 128
 Migliorie dello schermo. · 29
 Modifica di ciò che viene letto mentre digitate · 53
 Modifica il volume · 34
 Modifica l'azione dei Cursori Tattili sopra le celle di stato · 80
 Modifica lettura caratteri ripetuti · 61
 Modifica lingua della voce di lettura · 36
 Modifica Script · 222
 Modifica un'Area Bloccata usando la tastiera · 24
 Modificare il colore, il carattere e gli elementi visualizzati in Riga Continua · 93
 Modificare la velocità di lettura · 34
 Modificare l'aspetto del pannello di controllo di SuperNova · 11
 Modificare l'azione dei Cursori Tattili · 78
 Modificare l'azione dei Cursori Tattili quando si usa il Cursore Dolphin · 79
 Modificare le dimensioni dell'ingrandimento · 14
 Modificare le dimensioni e la posizione della finestra ingrandita · 16
 Modificare le Impostazioni per · 114
 Modificare le informazioni fornite da SuperNova su ciascun tipo di controllo · 60, 65
 Mostra Braille sullo Schermo · 85
 Mostra caratteri con attributi (grassetto, corsivo, ecc.) · 66
 Mostra informazioni sulle celle di stato del display Braille · 84
 Mostra lettere maiuscole · 63
 Mostra o Nascondi Aree Bloccate · 27
 Mostra posizione cursore · 64
 Mostrare e Nascondere la Barra Strumenti Visore · 124, 146

N

Note di rilascio più recenti... · 278
 Nuovo Script · 219

O

Opzioni · 268, 269
 Opzioni Cursore Dolphin · 267

P

Pagina Migliorie · 247
 Pannello di Controllo di SuperNova · 7

Panoramica della posizione della finestra ingrandita · 22
 Passaggio dal Visualizzatore al desktop · 122, 145
 Passaggio dallo zoom digitale a quello ottico · 129
 Porre una domanda su un'immagine negli Appunti di Windows · 116
 Preparare la postazione di lavoro · 120
 Profili · 101

R

Regolare l'intensità del tocco · 154
 Regolazione della finestra della lente di ingrandimento · 184
 Regolazione della posizione e delle dimensioni del visualizzatore · 122
 Rendere il puntatore più facile da vedere · 31
 Rendere la messa a fuoco più facile da vedere · 30
 Rendi lo schermo più visibile · 29
 Revisione e navigazione della conversazione · 157
 Riassegnare un tasto rapido di SuperNova · 214
 Riferimenti · 217
 Riga Continua · 187
 Rotazione dell'immagine nel Visualizzatore · 127

S

Salva modifiche impostazione · 107
 Scansione e Lettura di testi stampati · 112
 Scansione e Lettura di una immagine degli Appunti · 113
 Scegli Computer Braille o Braille Letterario · 69
 Scheda Aree Bloccate (Braille) · 275
 Scheda Verbosità (Braille) · 275
 Scorri testo in Riga Continua · 92
 Seguire i movimenti del presentatore · 149
 Seleziona testo usando il Cursore Dolphin · 89
 Selezionare una telecamera in SuperNova · 120
 Selezione Cursore Dolphin · 178
 Spostare il cursore usando i Cursori Tattili. · 78
 Spostarsi sullo schermo · 75
 Stile · 274
 Strumento di ricerca delle notifiche · 159
 Strumento di ricerca delle notifiche generali · 278

T

Tasti di navigazione rapida · 196, 198
 Tasti di pronuncia · 165
 Tasti di scelta rapida generali · 280
 Tasti di scelta rapida. · 283
 Tasti Rapidi · 161
 Tasti Rapidi di Navigazione per browser web · 196
 Tasti Rapidi di Navigazione per Microsoft Word · 198

Terminologia per Touchscreen · 151
Tipi di Impostazioni · 105
Touchscreen · 151
Trovare una telecamera e un supporto idonei · 120

U

Usare la vostra telecamera con SuperNova · 121
Uscire da SuperNova · 6
Uscire dai tasti di scelta rapida a livelli · 199
Utilizzare il cambio di tono voce per indicare maiuscola durante spelling carattere · 58
Utilizzare il pannello di controllo SuperNova · 7

Utilizzare suoni per indicare Maiuscola · 57
Utilizzo di trova notifiche · 159

V

Vista linea · 91
Visualizza il contenuto dello schermo · 68
Visualizzare altre parti dell'immagine · 126, 148
Visualizzare altre parti dello schermo · 18
Visualizzare il computer del presentatore · 144
Vocalizza tasti premuti · 59
Voce · 163