

# **SuperNova**

## **Ingranditore Vocale**

**Versione 21**

Dolphin Computer Access

*Data di Pubblicazione: 10 May 2022*



Technology House  
Blackpole Estate West  
Worcester WR3 8TJ  
United Kingdom  
Tel: +44 (0) 1905 754577  
Fax: +44 (0) 1905 754559

Tutti i diritti riservati nel mondo.



---

## CAPITOLO 1

# Come usare la funzione Aiuto

### 1.1 Usate la guida rapida

Una guida rapida in stampa è incluso nella confezione del software SuperNova. La guida rapida contiene informazioni relative a come avviare il programma SuperNova, i tasti rapidi più utilizzati con questo software.

### 1.2 Aiuto tasti di accesso

SuperNova contiene numerosi tasti di accesso per usare le funzioni o le impostazioni del programma. La funzione Aiuto Tasti di accesso di SuperNova aiuterà a trovare le combinazioni tasti opportune per una funzione o un'impostazione specifica quando non ricordate cosa fanno.

Ad esempio, se avete la versione con sintesi vocale di SuperNova, potreste aver bisogno di cercare la combinazione tasti per leggere il contenuto nella barra delle formule di Excel. Quindi, invece di aprire il file di aiuto specifico per Excel in SuperNova e leggere tutti i tasti di accesso disponibili, o accedere alla Modalità Descrizione Tasti di SuperNova, Caps Lock + Trattino, e poi premere le varie combinazioni tasti fino a trovare il tasto di accesso desiderato, potete aprire la finestra Aiuto tasti di accesso di SuperNova premendo Shift sinistro + Caps Lock + F1, o selezionare l'opzione "Aiuto Tasti di accesso" dal menu di aiuto di SuperNova, Caps Lock + F1, e digitando la parola **Formula** nella casella editazione di ricerca della finestra HTML dell'Aiuto Tasti di accesso, per visualizzare un elenco di tutti i tasti di accesso correlati alle formule.

Se avviate una ricerca nell'Aiuto tasti di accesso co il simbolo **&** (Shift+6 sulla tastiera), l'Aiuto tasti di accesso di SuperNova cercherà i nomi dell'applicazione invece delle descrizioni dei tasti di accesso. Quindi la ricerca **^acrobat** elencherà tutti i tasti di accesso disponibili in Adobe Reader.

Potete usare i tasti di navigazione web standard di SuperNova per leggere il contenuto della ricerca nella finestra HTML dell'Aiuto dei tasti di accesso di SuperNova.

### 1.3 Ottenere Aiuto utilizzando una applicazione

L'Aiuto di SuperNova descrive come utilizzare SuperNova con le applicazioni più diffuse di Windows.

L'Aiuto Include:

- Come configurare una applicazione per ottenere i migliori benefici.
- Come completare le attività più comuni utilizzando solo la tastiera.
- Un elenco di tasti rapidi più utilizzati.

Mentre SuperNova è attivo, è possibile aprire l'Aiuto di SuperNova in qualsiasi momento dall'interno della vostra applicazione. Quando si apre il menu Aiuto di SuperNova , la prima voce è collegata alle informazioni specifiche su come usare SuperNova con l'applicazione corrente.

Per fare questo:

1. Premere BLOCCA MAIUSCOLA + F1.

Un Menu contestuali si apre.

2. FRECCIA GIU' per selezionare il nome della vostra applicazione. Per esempio, Microsoft Word 2007 e poi premere INVIO.

SuperNova apre una finestra HTML di Aiuto, la quale contiene l'aiuto.

Quando volete ritornare all'applicazione, premete ALT + F4 per chiudere la finestra Aiuto.

### 1.3.1 Spostarsi tra gli argomenti dell'Aiuto

Potete usare i Tasti Freccia per spostarvi tra gli argomenti. Inoltre è possibile usare i seguenti comandi di navigazione per spostarsi tra gli argomenti dell'Aiuto. Consultare la sezione Internet Explorer nel manuale di SuperNova per una lista completa dei tasti rapidi per spostarsi nelle pagine web.

- Per spostarsi al link successivo, TAB.
- Per spostarsi al link precedente, SHIFT + TAB.
- Per spostarsi alla fine del documento corrente, CONTROL + FINE.
- Per spostarsi all'inizio del documento corrente, CONTROL + HOME.
- Per attivare la funzione Leggi Da Qui fino alla fine del documento, premere il tasto rapido relativo a questa funzione.

#### Leggi da qui

| Funzione                                   | Tasti Rapidi PC da tavolo   | Tasti rapidi PC portatile   |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Avvia Leggi da Qui                         | PIU' Tastierino Numerico    | F11                         |
| Avvia Leggi da Qui dal puntatore del mouse | PULSANTE CENTRALE DEL MOUSE | PULSANTE CENTRALE DEL MOUSE |
| Arresta Leggi da qui                       | ESC                         | ESC                         |

Quando volete ritornare all'applicazione, premete ALT + F4 per chiudere la finestra Aiuto.

### 1.3.2 Spostarsi tra gli argomenti dell'Aiuto

E' possibile usare i link all'inizio di ogni argomento per andare al link successivo o precedente.

Per fare questo:

1. Premere CONTROL + HOME per spostarsi all'inizio del documento.
2. Premere TAB per spostarsi tra i link finchè non si sente "Link Argomento Precedente" o "Link Argomento Successivo". E' possibile premere SHIFT + TAB per tornare indietro ai link precedenti.
3. Seguire il link scelto premendo INVIO.

E' possibile usare il link "Home" per andare alla pagina che contiene i link a tutti gli argomenti relativi all'applicazione corrente.

Quando volete ritornare all'applicazione, premete ALT + F4 per chiudere la finestra Aiuto.

### **1.3.3 Spostarsi tra l'Aiuto e la vostra applicazione**

E' possibile ricordare la posizione nell'Aiuto di SuperNova tenendo la finestra aperta. Potrebbe essere utile spostarsi spesso tra la finestra di Aiuto di SuperNova e la finestra della vostra applicazione mentre raccogliete le istruzioni.

Per fare questo:

1. Dalla finestra di Aiuto di SuperNova, premere ALT + TAB per tornare alla vostra applicazione.
2. Lavorare con l'applicazione.
3. Premere ALT + TAB per tornare alla vostra posizione nella finestra di Aiuto.

Quando avete finito di utilizzare l'Aiuto di SuperNova, potete premere ALT + F4 per chiudere la finestra di Aiuto.

### **1.3.4 Aggiungere note personali**

Potrete aggiungere note personali nell'Aiuto SuperNova. Potrete mantenere le note di certi tasti rapidi o i passi dei quali necessitate per completare una azione in una applicazione



Per fare questo:

1. Eseguite la Vostra Applicazione
2. Premere CAPS LOCK + F1.

Il menu di Aiuto di SuperNova si aprirà.

3. Usare FRECCIA GIU' per raggiungere "Note Mie" e premere INVIO.

Un documento vuoto in Blocco Note o un editor equivalente si aprirà.

4. Aggiungere il testo voluto.
5. Salvare e Chiudere il File.

Potrete revisionare o aggiungere le vostre note selezionando l'elemento "Note Mie" all'interno del menu di Aiuto di SuperNova. Il file di testo che andrete a creare sarà salvato nella vostra cartella di Impostazioni.

## **1.4 Ottenere Aiuto dal Pannello di Controllo di SuperNova**

Il Pannello di Controllo di SuperNova fornisce due modi diversi per attivare l'Aiuto.

- Il pulsante Aiuto
- Il menu Aiuto

### **1.4.1 Usare il pulsante Aiuto**

Il pulsante Aiuto nel Pannello di Controllo di SuperNova è sensibile al contesto. Quando premete questo pulsante, SuperNova apre la sezione del manuale che contiene la spiegazione delle impostazioni di SuperNova visualizzate.

Se il Pannello di Controllo di SuperNova non è aperto, potete aprirlo con CONTROL SINISTRO + SPAZIO.

Potete premere il pulsante Aiuto nei seguenti modi:

- Cliccando sul pulsante "Aiuto" nel Pannello di Controllo.
- Usando il TAB fino al pulsante "Aiuto" e premendo SPAZIO.
- Premendo F1.

### **1.4.2 Usare il menu Aiuto**

Il menu Aiuto attiva il manuale completo di SuperNova. Il manuale completo è particolarmente utile quando si ricerca un'informazione specifica.

1. Se il Pannello di Controllo di SuperNova non è aperto, potete aprirlo con CONTROL SINISTRO + SPAZIO.
2. Quando siete nel pannello di controllo di SuperNova, premere ALT + A per aprire il menu Aiuto. Il primo elemento del menu è "Manuale SuperNova".
3. Premere INVIO per aprire il manuale di SuperNova.

Usate i seguenti tasti per navigare nel manuale di SuperNova:

- Scegliere una sezione, tasti FRECCIA SU e GIU'.
- Estendere e chiudere le singole sezioni, tasti FRECCIA DESTRA e SINISTRA.
- Aprire un argomento, INVIO.
- Spostarsi nell'indice e aprire un argomento, F6.

## **1.5 Ottenere assistenza per SuperNova**

### **1.5.1 Ottenere assistenza sul sito Dolphin**

Il sito Dolphin offre vario materiale di supporto per aiutare gli utenti ad ottenere il massimo dai prodotti Dolphin. E' disponibile una documentazione varia e completa, dai consigli di base alle istruzioni più complesse.

Per fare questo:

1. Aprire un browser web e visitare il sito <http://www.YourDolphin.com>.
2. Scegliere il link "Support" dal menu principale.
3. Scegliere una delle opzioni disponibili:
  - Manuals and user guides (Manuali e Guide Utente) I Manuali e le Guide Utente di Dolphin permettono di iniziare ad utilizzare i prodotti Dolphin rapidamente e con facilità.
  - Tips & Tutorials (Suggerimenti e Istruzioni Guidate) Istruzioni guidate per accedere facilmente alle principali funzioni dei prodotti.
  - Conoscenze di base. Questo è un database dove è possibile ricercare informazioni e trovare soluzioni a problemi che potreste incontrare con i prodotti Dolphin.

### **1.5.2 Contattare il distributore Dolphin per assistenza**

Se avete acquistato il pacchetto Dolphin da un distributore autorizzato, potete contattarlo direttamente per ricevere supporto e assistenza. Se non conoscete i recapiti del vostro distributore, potete trovarli sul sito di Dolphin.

Per fare questo:

1. Aprite un browser web e visitate <http://www.YourDolphin.com>.
2. Scegliere il link "Dealers" dal menu principale. Si aprirà la pagina web delle località dove sono presenti dei distributori Dolphin.
3. Selezionare la nazione di appartenenza dalla lista e scegliere il pulsante "Submit". Si aprirà una pagina con l'elenco dei distributori Dolphin per quella nazione.
4. Individuare il distributore dove avete acquistato il vostro pacchetto Dolphin.

### **1.5.3 Contattare Dolphin nel Regno Unito**

In Dolphin siamo molto soddisfatti per la qualità e il livello di assistenza che riusciamo a fornire ai nostri clienti. Il nostro obiettivo è di continuare ad offrire la migliore assistenza possibile. Potete contattare l'assistenza Dolphin in diversi modi.

Per fare ciò:

- telefono: +44 (0)1905 754765.
- telefono (rete locale UK): 0345 130 5454.
- fax: +44 (0) 1905 754 559.
- Email: support@dolphinusa.com

### **1.5.4 Recapito negli USA per assistenza Dolphin**

In Dolphin siamo molto soddisfatti per la qualità e il livello di assistenza che riusciamo a fornire ai nostri clienti. Il nostro obiettivo è di continuare ad offrire la migliore assistenza possibile. Potete contattare l'assistenza Dolphin in diversi modi.

Per fare questo:

- Telefono: +1 (888) 519 4694.
- Telefono: +1 (609) 803 2173.
- Email: support@dolphinusa.com.

### **1.5.5 Trovare il numero di versione e il numero di serie del vostro prodotto**

Nella Finestra di Dialogo "Info" di SuperNova potrete trovare le seguenti informazioni:

- Numero di Versione di SuperNova .

- Numero personale di serie di SuperNova.
- Una copia di licenza del software SuperNova software license agreement.

Per aprire questa finestra di dialogo

1. Premere CONTROL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE. Si aprirà il Pannello di Controllo di SuperNova.
2. Premere ALT +A. Si aprirà il menu "Aiuto".
3. Usare FRECCIA GIU' per raggiungere "Info" e premere INVIO. Si aprirà la finestra di dialogo "Info".

#### **1.5.6 Per ulteriori istruzioni all'utilizzo**

Dolphin ha una rete di formatori per offrire un servizio sia a domicilio che in ambito professionale. E' possibile richiedere corsi di formazione specifici in base alle esigenze degli utenti, per ottimizzare l'autonomia e il livello di conoscenza tecnica. Potete contattare Dolphin per trovare un istruttore Dolphin certificato nella vostra zona.

Per fare questo:

- Telefono: +44 (0)1905 754577.
- Email: [info@dolphinuk.co.uk](mailto:info@dolphinuk.co.uk).



## CAPITOLO 2

# Installazione e Set Up

### 2.1 Avviare SuperNova

SuperNova si avvia automaticamente dopo il log-on, se non avete indicato diversamente durante il processo di installazione.

E' possibile avviare SuperNova manualmente dopo il log-on usando il tasto rapido di SuperNova.

Premere CONTROL + SHIFT + S.

Se è stata installata una nuova versione insieme ad una versione già presente sul PC, alla nuova versione verrà attribuito il seguente tasto rapido:

Premere CONTROL + SHIFT + D.

E' possibile lanciare SuperNova selezionando il tasto rapido di SuperNova nel menu Start di Windows. Questo è in Programmi, sottomenu Dolphin.

### 2.2 Avviare SuperNova per la prima volta

La prima volta che avviate SuperNova dopo l'installazione, sarete guidati nella procedura di attivazione.

La procedura di attivazione vi guiderà nelle operazioni di sblocco e attivazione del software.

### 2.3 Uscire da SuperNova

Per uscire da SuperNova:

1. Premere CONTROL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE. Si aprirà il Pannello di Controllo di SuperNova.
2. Premere ALT + F. Si aprirà il menu "File".
3. Premere FRECCIA GIU' fino a "Uscire da SuperNova" e premere INVIO. Apparirà un messaggio che vi chiederà di confermare che volete uscire dal programma.
4. Usare il TAB fino al pulsante "Sì" e premere SPAZIO.



## CAPITOLO 3

# Pannello di Controllo di SuperNova

### 3.1 Introduzione al pannello di controllo di SuperNova

Il pannello di controllo di SuperNova è la finestra che contiene tutte le impostazioni di SuperNova.

Potete trovare le impostazioni di SuperNova nella barra dei menu e nella barra dei pulsanti del Pannello di Controllo.

La barra dei menu, ovvero la barra orizzontale posizionata sotto la barra del titolo, elenca le opzioni sotto forma di menu a tendina e dà accesso a tutte le impostazioni disponibili in SuperNova. La barra dei pulsanti, posizionata sotto la barra dei menu, contiene pulsanti grandi e facilmente accessibili e consente di attivare/disattivare le impostazioni più usate di SuperNova.

La parte finale del Pannello di Controllo di SuperNova è la barra di stato. La barra di stato, ovvero la barra orizzontale nella parte inferiore del Pannello di Controllo, dà informazioni sui file di impostazione in uso.

E' possibile passare dalla versione completa ad una versione più compatta del pannello di controllo usando i pulsanti Ripristina ed Ingrandisci sulla barra del titolo del pannello di controllo.

Potete aprire il Pannello di Controllo di SuperNova in diversi modi. Usate quello che si adatta di più alle vostre esigenze.

Per aprire il pannello di controllo principale di SuperNova

Premere CONTROL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE.

Si aprirà la finestra di dialogo completa del "Pannello di Controllo".

In alternativa, usando il mouse, per aprire il

Pannello di Controllo:

Cliccare l'icona di SuperNova nell'area di notifica di Windows.

Per aprire il pannello di controllo di SuperNova come semplice menu:

Premere BLOCCA MAIUSCOLA +BARRA SPAZIATRICE o CLIC DESTRO sull'icona di SuperNova nell'area di notifica di Windows.

### 3.2 Comandi tastiera per muoversi nel Pannello di Controllo di SuperNova

Le tabelle seguenti contengono una lista di comandi tastiera per aiutarvi ad utilizzare il Pannello di Controllo. Questi comandi tastiera sono anche comandi standard di Windows che si utilizzano normalmente anche in Windows.

#### Comandi Tastiera per la Barra Menu.

| Funzione                                      | Tasto Rapido                      |
|---|-----------------------------------|
| Spostare il focus alla barra menu             | ALT                               |
| Spostare il focus lungo la barra menu         | FRECCIA SINISTRA o FRECCIA DESTRA |
| Aprire la voce del menu che contiene il focus | FRECCIA GIU' o INVIO              |
| Vai su un elemento della Barra Menu e aprilo  | ALT + lettera sottolineata        |
| Spostarsi in un menu aperto                   | FRECCIA GIU' o FRECCIA SU         |
| Apri un sottomenu                             | FRECCIA DESTRA o INVIO            |

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Chiudere un sottomenu         | FRECCIA SINISTRA o ESC |
| Selezionare una voce del menu | INVIO                  |

### Comandi Tastiera per finestre di dialogo

| Funzione   | Tasto Rapido               |
|--|----------------------------|
| Spostarsi al controllo successivo:   | TAB                        |
| Spostarsi al controllo precedente:   | SHIFT + TAB                |
| Premere un pulsante, attivare una casella di controllo o selezionare un'opzione. | BARRA SPAZIATRICE          |
| Spostarsi direttamente a un controllo  | ALT + lettera sottolineata |
| Apri la scheda successiva in una finestra con schede multiple                    | CONTROL + TAB              |
| Apri la scheda precedente in una finestra con schede multiple                    | CONTROL + SHIFT + TAB      |
| Annulla  | ESC                        |

## 3.3 Impostazioni nel Pannello di Controllo di SuperNova

Tutte le Opzioni di SuperNova possono essere attivate dai menu del Pannello di Controllo. La lista seguente riassume lo scopo dei menu.

- Menu File:

Il menu "File" contiene opzioni per selezionare il vostro profilo utente e per gestire correttamente i file Impostazioni di SuperNova. Ciò comporta creare, modificare, importare ed esportare i File Impostazioni. Il menu "File" contiene anche il comando per uscire da SuperNova.

- Menu Ingrandimento.

Il menu "Ingrandimento" contiene le opzioni per controllare l'ingrandimento, i colori schermo, l'evidenziato e altre opzioni ingrandimento. Potete accedere a queste impostazioni anche attraverso la barra pulsanti di SuperNova.

- Menu Voce.

Il menu "Voce" contiene le opzioni per controllare ciò che SuperNova vocalizza. Ciò include le impostazioni della voce come volume e velocità, oltre ad opzioni che controllano ciò che SuperNova vocalizza quando digitate, leggete o modificate un testo.

- Menu Media

Il menu "Media" contiene opzioni per fare scansioni, ricercare libri, leggere notizie online, ascoltare stazioni radio e podcast.

- Menu Generale.

Il Menu Generale contiene opzioni che controllano il comportamento di SuperNova, incluse le preferenze per l'avvio, le impostazioni per l'aggiornamento, l'aspetto del Pannello di Controllo e della tastiera di SuperNova e i tasti rapidi.

- Menu Aiuto.

Il menu Aiuto contiene i tasti rapidi per importanti contenuti, come il Manuale e le info sulla versione del prodotto. L'opzione Info fornisce informazioni sull'identificativo cliente, oltre alla versione di SuperNova che state usando. Quando richiedete un'assistenza tecnica, accertatevi di avere queste informazioni a portata di mano.

### **3.4 Modificare l'aspetto del pannello di controllo di SuperNova**

Potete fare molte modifiche al Pannello di Controllo di SuperNova. Per esempio, potete nascondere la barra pulsanti, la barra di stato, potete non visualizzare il Pannello di Controllo quando avviate SuperNova e rimuoverlo dalla barra delle attività di Windows.

Per ulteriori informazioni su come modificare il Pannello di Controllo di SuperNova, si veda "Finestra di dialogo Pannello di Controllo Generale".

### 3.5 Chiudere il pannello di controllo di SuperNoval

Potete chiudere il Pannello di Controllo di SuperNova in diversi modi.

Per fare ciò:

Premere ESC.

Oppure

Cliccare il simbolo per ridurre a icona nel Pannello di Controllo.

Facendo così, il Pannello di Controllo di SuperNova scompare e il focus torna all'applicazione con cui stavate lavorando. SuperNova continua a funzionare.

NOTA: se premete ALT + F4 o cliccate sul pulsante Chiudi nella barra titolo del Pannello di Controllo, allora SuperNova penserà che vogliate chiudere il programma. Prima di uscire, un messaggio appare chiedendo di confermare.



## CAPITOLO 4

## Ingranditore

### 4.1 Attivare e disattivare l'ingrandimento

E' possibile attivare e disattivare l'ingrandimento usando le opzioni "Ingrandimento" nel pannello di controllo di SuperNova oppure usando i tasti rapidi. Se state usando un dispositivo con touch screen, potete anche attivare e disattivare l'ingrandimento facendo un doppio tocco con tre dita

#### Tasti Rapidi per Ingrandimento

| Funzione                              | Desktop -<br>Gruppo<br>Tastierino<br>Numerico<br>predefinito | PC portatile -<br>Gruppo<br>Universale |
|---------------------------------------|--|--|
| Attiva o disattiva<br>l'ingrandimento | CONTROL<br>SINISTRO +<br>INVIO TN                            | ALT + 0                                |

Se usate più monitor ed è attivata la casella di controllo "Consenti livelli di ingrandimento diversi su ciascun monitor" nella finestra di dialogo delle impostazioni per monitor multipli in SuperNova, quando premete il tasto rapido per attivare/disattivare l'ingrandimento, attiverete o disattiverete quest'ultimo solo sul monitor su cui si trova al momento il puntatore del mouse.

### 4.2 Modifica dimensione ingrandimento

Potete variare l'ingrandimento da 1.2 volte a 64 volte. E' possibile modificare la dimensione dell'ingrandimento usando le opzioni "Ingrandimento" nel pannello di controllo di SuperNova oppure usando i tasti rapidi. Se state usando un dispositivo con touch screen, potete anche attivare e disattivare l'ingrandimento allontanando o avvicinando due dita tra loro.

### Tasti Rapidi per Ingrandimento

| Funzione              | Tasti Rapidi PC da tavolo  | PC portatile - Gruppo Universale                                       |
|-----------------------|--|--|
| Aumenta Ingrandimento | CONTROL SINISTRO + PIU' TN<br>o<br>BLOCCO MAIUSCOLE + ROTELLA MOUSE SU   | ALT SINISTRO + ì accentata<br>o<br>BLOCCO MAIUSCOLE + ROTELLA MOUSE SU |
| Riduci Ingrandimento  | CONTROL SINISTRO + Meno TN<br>o<br>BLOCCA MAIUSCOLA + ROTELLA MOUSE GIU' | ALT + BARRA<br>o<br>BLOCCO MAIUSCOLE + ROTELLA MOUSE GIU'              |

Se usate più monitor ed è attivata la casella di controllo "Consenti livelli di ingrandimento diversi su ciascun monitor" nella finestra di dialogo con le impostazioni per monitor multipli di SuperNova, quando premete i tasti rapidi per aumentare o diminuire l'ingrandimento aumenterete o diminuirate quest'ultimo solo sul monitor su cui si trova il puntatore del mouse.



## 4.3 Cambia Modalità Ingrandimento

Potete scegliere diverse modalità per lo schermo quando usate l'Ingrandimento di SuperNova. Ci sono tre modalità di visualizzazione:

- **Schermo Intero.**  
Questa visualizzazione riempie lo schermo con una porzione del "reale" schermo di Windows.
- **Finestra Fissa.**  
Questa visualizzazione mostra la porzione ingrandita dello schermo in una piccola finestra statica. Potete cambiare la dimensione e la posizione della finestra.
- **Lente Ingrandimento**  
Questa visualizzazione si comporta come se posizionaste una lente di ingrandimento sullo schermo. Così vedete la porzione di schermo ingrandita in una piccola finestra che si sposta. Potete cambiare la dimensione e la posizione della finestra.
- **Lente Automatica**  
Questa visualizzazione si comporta come la Lente Automatica, ad eccezione del fatto che la finestra ingrandita si ridimensiona automaticamente alla dimensione del focus corrente. Questa visualizzazione è utile se usate la tastiera per navigare e preferite vedere lo schermo non ingrandito sullo sfondo.
- **Schermo Diviso.**  
Questa visualizzazione divide lo schermo in due parti: una finestra ingrandita e una finestra non ingrandita. Potete scegliere dove la finestra ingrandita deve apparire e la dimensione della finestra ingrandita. La separazione tra la porzione di schermo ingrandita e quella non ingrandita è una riga nera. Questa modalità è particolarmente utile quando utilizzate un videoingranditore da tavolo.

E' possibile modificare lo stile di visualizzazione usando le opzioni "Ingrandimento" nel pannello di controllo di SuperNova oppure usando i tasti rapidi.

### **Tasti Rapidi per Ingrandimento**

| <b>Funzione</b>   | <b>PC da tavolo -<br/>Gruppo<br/>Tastierino<br/>Numerico di<br/>Default</b> | <b>PC portatile -<br/>Gruppo<br/>Universale</b> |
|---|---|---|
| Cambia Modalità<br>Ingrandimento                              | CONTROL<br>SINISTRO + 7<br>TN   | CONTROL<br>DESTRO + F2                          |
| Modifica orientamento<br>quando in modalità Schermo<br>Diviso | CONTROL<br>SINISTRO + 1<br>TN   | Non assegnato                                   |

Occorre notare che è possibile modificare la dimensione e il colore del bordo intorno alla Finestra Fissa, alla Lente Ingrandimento, alla Lente Automatica e allo Schermo Diviso. Farete queste modifiche nella finestra di dialogo "Opzioni Avanzate Ingrandimento".

## **4.4 Modificare dimensione e posizione della finestra ingrandita**

Potete modificare la grandezza e la posizione della Finestra Fissa, della Lente di Ingrandimento e dello Schermo Diviso. Per eseguire le modifiche utilizzate la modalità Modifica Ingrandimento.

Per regolare la dimensione e la posizione della Finestra Fissa:

1. Scegliere "Finestra Fissa" come impostazione per l'Ingrandimento.
2. Se usate il gruppo Tasti Rapidi per PC desktop, premere CONTROL SINISTRO + 4 TN per entrare in modalità modifica ingrandimento. Se usate il gruppo Tasti Rapidi per PC portatile, premere CONTROL DESTRO + F3 per entrare in modalità modifica ingrandimento.

In modalità modifica ingrandimento, un bordo lampeggiante indica l'oggetto che state modificando.

3. Usare i Tasti Freccia per posizionare la finestra sullo schermo. Potete fare ciò tenendo premuto il tasto Z e spostando il mouse.
4. Premere CONTROL SINISTRO + Tasti Freccia per regolare la dimensione della finestra. Potete fare ciò tenendo premuto il tasto X e spostando il mouse.
5. Premere ESC per uscire dalla modalità modifica ingrandimento.

Per regolare la dimensione della Lente Ingrandimento:

1. Scegliere "Lente Ingrandimento" come impostazione per l'Ingrandimento.
2. Se usate il gruppo Tasti Rapidi per PC desktop, premere CONTROL SINISTRO + 4 TN per entrare in modalità modifica ingrandimento. Se usate il gruppo Tasti Rapidi per PC portatile, premere CONTROL DESTRO + F3 per entrare in modalità modifica ingrandimento.

In modalità modifica ingrandimento, un bordo lampeggiante indica l'oggetto che state modificando.

3. Premere CONTROL SINISTRO + Tasti Freccia per regolare la dimensione della finestra. Potete fare ciò tenendo premuto il tasto X e spostando il mouse.
4. Premere ESC per uscire dalla modalità modifica ingrandimento.

Per regolare la dimensione dello Schermo Diviso:

1. Scegliere l'orientamento per lo Schermo Diviso che volete usare come impostazione per l'Ingrandimento.
2. Se usate il gruppo Tasti Rapidi per PC desktop, premere CONTROL SINISTRO + 4 TN per entrare in modalità modifica ingrandimento. Se usate il gruppo Tasti Rapidi per PC portatile, premere CONTROL DESTRO + F3 per entrare in modalità modifica ingrandimento.

In modalità modifica ingrandimento, un bordo lampeggiante indica l'oggetto che state modificando.

3. Premere CONTROL SINISTRO + Tasti Freccia per regolare la dimensione della finestra. Potete fare ciò tenendo premuto il tasto Z e spostando il mouse.
4. Premere ESC per uscire dalla modalità modifica ingrandimento.

## 4.5 Visualizzare altre parti dello schermo

Solo una parte dello schermo è visibile quando si usa l'ingrandimento. Per vedere le altre parti dello schermo, potete spostare il puntatore del mouse sullo schermo oppure usare tasti rapidi di SuperNova.

Lo spostamento sullo schermo utilizzando i tasti di scelta rapida di SuperNova viene indicato come Panoramica, Panoramica Veloce, Vai a oppure Salta a.

- Panoramica.

La Panoramica muove l'area ingrandita sullo schermo ad una velocità costante nella direzione che volete. La velocità di movimento può essere aumentata o diminuita in base ai tasti premuti.

Per eseguire la panoramica sullo schermo, premere CONTROL DESTRO + uno dei tasti freccia. Tenere premuto il tasto CONTROL DESTRO per mantenere la panoramica. Premere il tasto freccia ripetutamente (mantenendo il tasto CONTROL DESTRO premuto) per aumentare la velocità di scorrimento della panoramica. Premere il tasto freccia opposto per diminuire la velocità di scorrimento della panoramica.

Usare gli altri TASTI FRECCIA per cambiare direzione. Rilasciare il tasto CONTROL DESTRO per fermare lo scorrimento della panoramica.

- Panoramica Veloce

La funzione Panoramica Veloce lavora in modo simile alla Panoramica, ma la velocità aumenta automaticamente fino al

raggiungimento di una velocità massima mentre mantenete premuti i tasti.

Per spostare l'area ingrandita, premere e mantenere premuto CONTROL DESTRO + SHIFT DESTRO insieme ad un Tasto Freccia. Quando rilasciate i tasti, lo spostamento si fermerà.

- Vai a.

Potete anche spostare l'area ingrandita direttamente in varie parti dello schermo. La tabella che segue elenca i tasti rapidi che vi permetteranno di spostare l'area ingrandita in una posizione dello schermo.

### Tasti Rapidi per Ingrandimento

| Funzione           | PC da tavolo -<br>Gruppo<br>Tastierino<br>Numerico di<br>Default | PC portatile -<br>Gruppo<br>Universale |
|--------------------|--|--|
| In alto a sinistra | CONTROL<br>DESTRO + 7<br>TN                                      | Non assegnato                          |
| In alto            | CONTROL<br>DESTRO + 8<br>TN                                      | Non assegnato                          |
| In alto a destra   | CONTROL<br>DESTRO + 9<br>TN                                      | Non assegnato                          |
| Sinistra           | CONTROL<br>DESTRO + 4<br>TN                                      | Non assegnato                          |
| In centro          | CONTROL<br>DESTRO + 5<br>TN                                      | Non assegnato                          |
| Destra             | CONTROL<br>DESTRO+ 6<br>TN                                       | Non assegnato                          |

|                     |                             |               |
|---------------------|-----------------------------|---------------|
| In basso a sinistra | CONTROL<br>DESTRO + 1<br>TN | Non assegnato |
| In basso            | CONTROL<br>DESTRO + 2<br>TN | Non assegnato |
| In basso a destra   | CONTROL<br>DESTRO + 3<br>TN | Non assegnato |

- Saltare

E' possibile spostarsi sullo schermo a salti. Questa modalità è differente dalla panoramica, poichè la finestra ingrandita non scorre in modo fluido, ma a piccoli salti.

### Tasti Rapidi per Ingrandimento

| Funzione | PC da tavolo -<br>Gruppo<br>Tastierino<br>Numerico di<br>Default | PC portatile -<br>Gruppo<br>Universale                   |
|----------|--|--|
| Su       | CONTROL<br>SINISTRO +<br>BLOCCA<br>MAIUSCOLA +<br>8 TN.          | CONTROL<br>DESTRO +<br>SHIFT<br>DESTRO +<br>FRECCIA SU   |
| Giù      | CONTROL<br>SINISTRO +<br>BLOCCA<br>MAIUSCOLA +<br>2 TN           | CONTROL<br>DESTRO +<br>SHIFT<br>DESTRO +<br>FRECCIA GIU' |

|          |   |   |
|----------|---|---|
| Sinistra | CONTROL<br>SINISTRO +<br>BLOCCA<br>MAIUSCOLA +<br>4 TN  | CONTROL<br>DESTRO +<br>SHIFT<br>DESTRO +<br>FRECCIA<br>SINISTRA |
| Destra   | CONTROL<br>SINISTRO +<br>BLOCCA<br>MAIUSCOLA +<br>6 TN. | CONTROL<br>DESTRO +<br>SHIFT<br>DESTRO +<br>FRECCIA<br>DESTRA   |

### Salva e Ripristina la Posizione Schermo

E' anche possibile salvare una posizione dello schermo. Questo permette di ritornare nella stessa posizione premendo un tasto rapido.

Per salvare una posizione dello schermo:

1. Spostare la finestra ingrandita nella posizione richiesta.
2. Premere CONTROL DESTRO + 0 TN per salvare la posizione.

Per spostare la finestra ingrandita ancora alla posizione salvata:

Premere CONTROL DESTRO + PUNTO TN per ritornare alla posizione dello schermo salvata.

## 4.6 Panoramica della posizione della finestra ingrandita

Potete vedere la posizione della finestra ingrandita sullo schermo usando la Panoramica Ingrandimento. Potete entrare ed uscire dalla Panoramica Ingrandimento usando un tasto rapido di SuperNova.

Per entrare ed uscire dalla Panoramica Ingrandimento:

Premere CONTROL SINISTRO+ <

## 4.7 Creare finestre ingrandite statiche per visualizzare informazioni

Potete creare una finestra statica ingrandita per mantenere una particolare area dello schermo permanentemente visualizzata. Questa funzione vi permette di tenere sempre in vista informazioni importanti che possono cambiare frequentemente mentre usate la vostra applicazione.

SuperNova chiama queste finestre "Aree bloccate". Le Aree Bloccate possono avere un ingrandimento proprio e possono rimanere visibili anche quando viene disattivato l'ingrandimento di SuperNova.

### Esempi:

- Potete bloccare la parte dell'orologio sul system tray per vedere più facilmente l'ora.
- Potete bloccare un area della barra di stato di un programma di videoscrittura che riporta il numero di pagina corrente, in modo da tener sotto controllo in quale pagina state lavorando.
- Potete bloccare la Barra della Formula in un foglio di Excel per vedere più facilmente se la cella contiene una formula o del testo.

Potete creare un'Area Bloccata usando il puntatore del mouse o la tastiera.

### 4.7.1 Creare un'Area Bloccata usando la tastiera

Per creare e modificare la posizione e la dimensione di un'Area Bloccata usando i tasti rapidi, richiede l'uso della modalità Modifica Ingrandimento.

Per creare e regolare la dimensione e la posizione di un'Area Bloccata:

1. Se utilizzate il gruppo di tasti rapidi di default per PC da tavolo, premete CONTROL SINISTRO + 5 TN per creare una nuova Area Bloccata e automaticamente entrerete nella modalità modifica ingrandimento. Se utilizzate il gruppo di tasti rapidi per PC portatile, premete CONTROL SINISTRO + ALT + H per creare una nuova Area



Bloccata e automaticamente entrerete nella modalità modifica ingrandimento.

In modalità modifica ingrandimento, un bordo lampeggiante indica l'oggetto che state modificando.

2. Usare i tasti rapidi per l'Ingrandimento per modificare la dimensione del contenuto all'interno dell'Area Bloccata.
3. Usare i Tasti Freccia per posizionare la finestra sullo schermo. Potete fare ciò tenendo premuto il tasto Z e spostando il mouse.
4. Premere SHIFT SINISTRO + Tasti Freccia per cambiare il contenuto all'interno dell'Area Bloccata. Potete fare ciò tenendo premuto il tasto C e spostando il mouse.
5. Premere CONTROL SINISTRO + Tasti Freccia per regolare la dimensione della finestra. Potete fare ciò tenendo premuto il tasto X e spostando il mouse.
6. Premere ESC per uscire dalla modalità modifica ingrandimento.

Durante il processo di creazione, probabilmente trovare la corretta posizione e il contenuto desiderato nell'Area Bloccata con diverse regolazioni della grandezza e della posizione.

#### **4.7.2 Modifica un'Area Bloccata usando la tastiera**

Per modificare un'Area Bloccata esistente:

1. Se usate il gruppo Tasti Rapidi per PC da tavolo, premere CONTROL SINISTRO + 6 TN. Se usate il gruppo Tasti Rapidi per PC portatile, premere CONTROL SINISTRO + F6. Entrerete nella modalità modifica ingrandimento dell'Area Bloccata corrente selezionata e identificata da bordi lampeggianti.
2. Se avete Aree Bloccate multiple, potrete passare in modo ciclico tra le Aree Bloccate premendo i tasti CONTROL SINISTRO + 6 TN se utilizzate il gruppo tasti rapidi per PC da tavolo. Premere CONTROL SINISTRO + F6 se usate il gruppo tasti rapidi per computer portatile.

3. Usare i tasti rapidi disponibili per Ingrandimento e Modifica Ingrandimento per regolare la dimensione, la posizione o il contenuto dell'Area Bloccata.
4. Premere ESC per uscire dalla modalità Modifica Ingrandimento.

#### **4.7.3 Cancellare un'Area Bloccata usando la tastiera**

Per cancellare un'Area Bloccata esistente:

1. Se usate il gruppo Tasti Rapidi per PC da tavolo, premere CONTROL SINISTRO + 6 TN. Se usate il gruppo Tasti Rapidi per PC portatile, premere CONTROL SINISTRO + F6. Entrerete nella modalità modifica ingrandimento con l'Area Bloccata corrente selezionata e identificata da bordi lampeggianti.
2. Se avete Aree Bloccate multiple potete passare tra le varie aree. Per fare questo, premere CONTROL SINISTRO + 6 TN se usate il gruppo tasti rapidi per computer da tavolo. Premere CONTROL SINISTRO + F6 se usate il gruppo tasti rapidi per computer portatile.
3. Premere CANC per rimuovere l'Area Bloccata.

Quando l'Area Bloccata è cancellata, il focus si sposterà all'Area Bloccata successiva. Se non ci sono altre Aree Bloccate, uscirete automaticamente dalla modalità Modifica Ingrandimento. Se rimangono altre Aree Bloccate che non volete modificare, premere ESC.

#### **4.7.4 Creare un'Area Bloccata usando il mouse**

Potete creare Aree Bloccate usando la finestra di dialogo "Crea Aree Bloccate". Per aprire questa finestra di dialogo, aprire il menu "Ingrandimento" e selezionare la voce "Opzioni Avanzate". Quindi nella scheda proprietà "Aree Bloccate" della finestra Opzioni Avanzate premere il pulsante "Nuovo".

Nella finestra di dialogo "Crea Aree Bloccate" è necessario:

1. Indicare una descrizione che deve essere unica per l'area bloccata.
2. Selezionare o deselezionare la casella di controllo "Inseguì focus".

La funzione Inseguì Focus determina se il contenuto dell'Area Bloccata è fisso o mostra il focus corrente. Selezionare questa casella di controllo e il contenuto dell'Area Bloccata seguirà il focus. Se questa casella di controllo è selezionata, il pulsante "Scegli Area Schermo da bloccare" sarà disabilitato poichè non è stata definita un'area dello schermo.

3. Selezionare il pulsante "Scegli Area Schermo da bloccare" per definire l'area dello schermo da visualizzare.
4. Usare il PULSANTE SINISTRO DEL MOUSE con il movimento del mouse per creare una nuova area. Premere INVIO o PULSANTE DESTRO DEL MOUSE per accettare, ESC per annullare.
5. Selezionare o deselezionare la casella di controllo "Rifinitura".
6. Selezionare il pulsante "Sposta la Finestra Bloccata" per posizionare l'Area Bloccata e impostare la dimensione dell'ingrandimento.

La dimensione dell'ingrandimento può essere impostata usando i normali tasti rapidi. Usare i movimenti del mouse oppure i Tasti Freccia per spostare il blocco. Premere INVIO o PULSANTE SINISTRO DEL MOUSE per accettare, ESC per annullare.

7. Selezionare il pulsante OK per confermare e salvare la nuova Area Bloccata.

Potete visualizzare la lista delle Aree Bloccate che avete creato nella scheda "Aree Bloccate", nella finestra di dialogo "Opzioni Avanzate Ingrandimento". Potete anche ordinare, modificare e cancellare le Aree Bloccate esistenti nella scheda "Aree Bloccate".

#### **4.7.5 Mostra o Nascondi Aree Bloccate**

E' possibile visualizzare o nascondere Aree Bloccate usando tasti rapidi di SuperNova. E' utile quando non si vuole avere le Aree Bloccate visibili sempre ma solo quando necessario.

**Tasti Rapidi per Ingrandimento**

| Funzione               | PC da tavolo -<br>Gruppo<br>Tastierino<br>Numerico di<br>Default | PC portatile -<br>Gruppo<br>Universale |
|------------------------|--|--|
| Aree Bloccate on / off | CONTROL<br>SINISTRO + 3<br>TN                                    | CONTROL<br>SINISTRO + F5               |

## CAPITOLO 5

## Migliorie dello schermo.

Se avete difficoltà a vedere lo schermo, oppure a seguire il focus o a seguire il puntatore del mouse, la funzione Migliorie dello schermo disponibile in SuperNova potrebbe fornirvi la soluzione adatta a voi.

### 5.1 Rendi lo schermo più visibile

SuperNova contiene opzioni per visualizzare al meglio lo schermo. Una di queste opzioni è Schema Colore di SuperNova, che permette di cambiare il contrasto, la luminosità e i colori sullo schermo.

Potete scegliere uno Schema Colore pre-impostato di SuperNova oppure creare uno schema personalizzato. Lo Schema Colore viene applicato a tutta la schermata e funzionerà anche quando l'ingrandimento è disattivato.

Potete scegliere uno Schema Colore usando le opzioni "Ingrandimento" nel pannello di controllo di SuperNova. E' anche possibile attivare e disattivare uno Schema Colore usando le opzioni "Ingrandimento" nel pannello di controllo di SuperNova o usando i tasti rapidi.

#### Tasti Rapidi per Ingrandimento

| Funzione                            | Desktop -<br>Gruppo<br>Tastierino<br>Numerico<br>predefinito | PC portatile -<br>Gruppo<br>Universale |
|-------------------------------------|--|--|
| Attiva o disattiva lo Schema Colore | CONTROL<br>SINISTRO + 0<br>TN                                | ALT + SHIFT +<br>C                     |

Per creare uno schema personalizzato, dovete selezionare "Personalizzato" prima di scegliere "Configura..." dall'elenco degli Schemi Colore. Scegliendo "Configura..." si aprirà la finestra di dialogo "Configura Schema Colore Personalizzato". La finestra di dialogo contiene diversi controlli in base alle impostazioni che scegliete. Sono incluse le impostazioni per luminosità, contrasto, tinta e sostituzione colore.

Se usate più monitor ed è attivata la casella di controllo "Colori indipendenti" nella finestra di dialogo delle impostazioni per monitor multipli in SuperNova, quando premete il tasto rapido per attivare/disattivare lo schema colore, attiverete o disattiverete quest'ultimo solo sul monitor su cui si trova al momento il puntatore del mouse.

## 5.2 Rendi il focus più visibile

SuperNova contiene opzioni per visualizzare al meglio lo schermo. Una di queste opzioni è Evidenziato di SuperNova, che rende alcuni tipi di focus più visibili attaccando un marcatore al focus.

I tipi di focus includono:

- Mouse (puntatore controllato dal mouse).
- Cursore (cursore usato in aree di edit).
- Riga (riga dove il cursore è posizionato).
- Focus (focus in finestre di dialogo e menu).

Potete scegliere uno schema pre-impostato Evidenziato di SuperNova o creare il vostro schema personalizzato. Potete scegliere uno schema nelle opzioni "Ingrandimento" nel pannello di controllo di SuperNova.

Per creare uno schema personalizzato, dovete selezionare "Impostazioni" dalla lista degli Schemi Evidenziato. Quando scegliete "Impostazioni", SuperNova automaticamente attiva lo schema "Personalizzato" prima di aprire la finestra di dialogo Opzioni Evidenziato. SuperNova usa anche i

valori dello schema precedente per creare i valori di default per il nuovo schema personalizzato.

Se non vedete alcun effetto quando selezionate uno schema, controllate che l'opzione "Evidenziato" sia attiva. Potrete attivare l'Evidenziato selezionando l'opzione "Evidenziato" nel menu Visuale o selezionando il pulsante "Evidenziato" nella pagina Ingrandimento del Pannello di Controllo di SuperNova .

### 5.3 Rendi il puntatore più visibile

SuperNova contiene opzioni per visualizzare al meglio lo schermo. Una di queste opzioni è Puntatori Mouse di SuperNova, che vi permette di modificare la dimensione e il colore del puntatore sullo schermo.

Potete scegliere uno schema pre-impostato per Puntatori Mouse di SuperNova, o creare il vostro schema personalizzato attraverso le opzioni "Ingrandimento" nel Pannello di Controllo di SuperNova.

Gli schemi pre-impostati includono:

- Rosso Grande
- Bianco Grande
- Giallo Grande

La selezione dello schema "Windows Standard" cambierà lo schema puntatore ai valori di default di Windows.





## CAPITOLO 6

## Impostazioni Voce

### 6.1 Attivare e disattivare la voce

E' possibile attivare e disattivare la voce usando le opzioni "Voce" nel pannello di controllo di SuperNova oppure usando i tasti rapidi.

Per disattivare la voce fino a quando non la riattiverete nuovamente:

#### Tasti rapidi Voce

| Funzione                   | PC da tavolo -<br>Gruppo<br>Tastierino<br>Numerico di<br>Default | PC portatile -<br>Gruppo<br>Universale |
|----------------------------|--|--|
|                            |  |  |
| Attiva / Disattiva la voce | CONTROL<br>SINISTRO + 0  | CONTROL<br>SINISTRO +<br>ALT + 0       |
| Mute                       | CONTROL<br>SINISTRO  | CONTROL                                |

### 6.2 Modifica volume

E' possibile modificare il volume della voce usando le opzioni "Voce" nel pannello di controllo di SuperNova oppure usando i tasti rapidi.

#### Tasti rapidi Voce

| <b>Funzione</b>   | <b>PC da tavolo -<br/>Gruppo<br/>Tastierino<br/>Numerico di<br/>Default</b> | <b>PC portatile -<br/>Gruppo<br/>Universale</b> |
|-------------------|---|---|
| Aumenta volume    | CONTROL<br>SINISTRO + ì<br>accentata  | CONTROL +<br>ALT + ì<br>accentata               |
| Diminuisci volume | CONTROL<br>SINISTRO +<br>APOSTROFO  | CONTROL +<br>ALT +<br>APOSTROFO                 |

### 6.3 Modifica velocità lettura

E' possibile modificare la velocità della voce usando le opzioni "Voce" nel pannello di controllo di SuperNova oppure usando i tasti rapidi.

#### Tasti rapidi Voce

| <b>Funzione</b>          | <b>PC da tavolo -<br/>Gruppo<br/>Tastierino<br/>Numerico di<br/>Default</b> | <b>PC portatile -<br/>Gruppo<br/>Universale</b> |
|--------------------------|---|---|
| Aumenta velocità lettura | CONTROL<br>SINISTRO +<br>SHIFT<br>SINISTRO + ì<br>accentata                 | CONTROL<br>SINISTRO +<br>ALT + PAGINA<br>SU     |
| Riduci velocità lettura  | CONTROL<br>SINISTRO +<br>SHIFT<br>SINISTRO +<br>APOSTROFO                   | CONTROL<br>SINISTRO +<br>ALT + PAGINA<br>GIU'   |

## 6.4 Modifica voce

Le sintesi vocali spesso permettono di scegliere voci diverse. Ogni voce ha la sua intonazione, creata all'interno dei parametri vocali disponibili.

Per modificare la voce:

1. Premere CONTROL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE.

Chiudere il pannello di controllo di SuperNoval

2. Premere ALT + V.

Il menu Voce si aprirà.

3. Premere FRECCIA GIU' fino a "Preferenze Voce" e premere INVIO.

Finestra di dialogo Preferenze Voce

4. CONTROL + TAB per aprire la scheda "Configurazione Voce e Lingua".

5. Usare il TAB per raggiungere la lista Voci ed usare i Tasti Freccia per selezionarla

6. Se desiderate utilizzare voci diversificate in base al contenuto, tabulate fino alla casella di controllo "come nello Screen Reader" premere lo spazio per deselegionare l'opzione. Poi, tabulate tra le diverse categorie e utilizzando i tasti freccia selezionate la voce desiderata.

Il contesto vocale è un attributo speciale del testo da vocalizzare che indica da dove viene o quale funzione di SuperNova state usando.

7. Usare il TAB fino al pulsante "OK" e premere SPAZIO.

SuperNova Salva le modifiche e chiude la finestra di dialogo.

Se non trovate una voce che vi piace ascoltare, potete cercare una sintesi vocale alternativa o provare a creare una voce personalizzata nella scheda "Voci definite dall'Utente", nella finestra di dialogo "Preferenze Voce".

## 6.5 Modifica lingua della voce di lettura

SuperNova può cambiare automaticamente la lingua della sintesi vocale per riprodurre al meglio particolari caratteri alfabetici e rendere migliore la funzionalità dello screen reader. E' possibile attivare diverse lingue come Latino, Arabo, Cinese Mandarino, Greco, Ebraico, Hindi (Devanagari) e Russo (Cirillico).

Quando SuperNova non è in grado di determinare la lingua, per esempio quando lo stesso alfabeto è usato da diverse lingue, potete usare un tasto rapido per selezionare la lingua della sintesi vocale che volete usare per leggere la parte di testo.

Attenzione: non tutte le sintesi vocali supportano questa funzione. Per saperne di più sulle sintesi vocali disponibili e le lingue disponibili, contattare Dolphin o contattare il vostro distributore locale.

### 6.5.1 Abilita il cambio automatico della lingua

1. Premere CONTROL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE.

Si aprirà il Pannello di Controllo di SuperNova.

2. Premere ALT + C.

Il menu Voce si aprirà.

3. Premere FRECCIA GIU' fino a "Preferenze Voce" e premere INVIO.

Finestra di dialogo Preferenze Voce

4. CONTROL + TAB per aprire la pagina "Voce & Lingua".

5. Premete il tasto TAB fino a raggiungere la casella di controllo "Cambio Automatico della lingua" e premete la barra spaziatrice per selezionare l'opzione.

6. Se volete evitare che la sintesi vocale cambi quando incontra la punteggiatura o i numeri in una parte di testo, usate il TAB fino alla

casella di controllo "Leggi Numeri e Punteggiatura con la lingua dei caratetri precedenti" e premete lo spazio per deselezionare l'opzione.

7. Usare il TAB fino al pulsante "OK" e premere SPAZIO.

SuperNova Salva le modifiche e chiude la finestra di dialogo.

Se state usando una versione non europea di SuperNova e avete bisogno che un testo sia automaticamente letto in una lingua europea, allora, in aggiunta ai passaggi sopra indicati, nella pagina "Voce e Lingua" deselezionate la casella di controllo "Come screen reader" e selezionate la lingua europea che desiderate dalla lista "Lingua schermo".

E' possibile modificare l'opzione "Lingua Schermo" usando i tasti rapidi Lingua Su o ppure Lingua Giù. Ciò vi permette di modificare la lingua della sintesi senza bisogno di uscire dal documento che state leggendo.

### Tasti rapidi Voce

| Funzione   | PC da tavolo -<br>Gruppo<br>Tastierino<br>Numerico di<br>Default | PC portatile -<br>Gruppo<br>Universale |
|------------|--|--|
| Lingua Giù | CONTROL<br>SINISTRO +<br>PUNTO                                   | Non assegnato                          |
| Lingua Su  | CONTROL<br>SINISTRO +<br>HOME                                    | Non assegnato                          |

## 6.6 Cambia sintesi vocale

SuperNova funziona con molte sintesi vocali. Quindi è possibile scegliere una sintesi e una voce più adatta alle proprie esigenze e preferenze. Per verificare quali sintesi vocali sono disponibili, contattate il vostro distributore autorizzato Dolphin o visitate il sito di Dolphin.

Per usare un'altra sintesi vocale:

1. Premere CONTROL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE.

Chiudere il pannello di controllo di SuperNoval

2. Premere ALT + V.

Il menu Voce si aprirà.

3. Premere FRECCIA GIU' fino a "Preferenze Voce" e premere INVIO.

Finestra di dialogo Preferenze Voce

4. CONTROL + TAB per aprire la scheda "Configurazione Voce e Lingua".

5. Usare il TAB fino al pulsante "Seleziona Sintesi Vocale" e premere SPAZIO.

Si aprirà la finestra di dialogo "Seleziona Sintesi Vocale".

6. Usare i Tasti Freccia per selezionare un'altra sintesi vocale.

7. Usare il TAB fino al pulsante "OK" e premere SPAZIO.

SuperNova chiuderà la finestra di dialogo e parlerà utilizzando la nuova voce.

Se la voce non vi piace, potete andare nella scheda "Configurazione Voce e Lingua" per scegliere una voce diversa. Potete anche andare nella scheda "Voci Definite dall'Utente" per personalizzare i parametri della voce esistente.

8. Usare il TAB fino al pulsante "OK" e premere SPAZIO.

SuperNova chiuderà la finestra di dialogo "Preferenze Voce".

## CAPITOLO 7

## Leggere e scrivere

### 7.1 Leggi carattere

#### Tasto Voce

| Funzione   | PC da tavolo -<br>Gruppo<br>Tastierino<br>Numerico di<br>Default | PC portatile -<br>Gruppo<br>Universale       |
|--|--|--|
| Leggi carattere alla posizione<br>del focus corrente | 4 Tastierino<br>Numerico   | BLOCCA<br>MAIUSCOLA +<br>FRECCIA<br>SINISTRA |

### 7.2 Leggi parola

#### Tasto Voce

| Funzione  | PC da tavolo -<br>Gruppo<br>Tastierino<br>Numerico di<br>Default | PC portatile -<br>Gruppo<br>Universale     |
|---|--|--|
| Leggi Parola alla posizione<br>del focus corrente | 5 Tastierino<br>Numerico   | BLOCCA<br>MAIUSCOLA +<br>FRECCIA<br>DESTRA |

Potete avere più informazioni sulla parola corrente premendo il tasto rapido più volte.

- Premendo due volte, fa lo spelling della parola.
- Premendo tre volte, fa lo spelling della parola usando l'alfabeto fonetico.

### 7.3 Leggi riga

Potete leggere la riga corrente alla posizione del focus.

#### Tasto Sintesi Vocale

| Funzione   | Tasti Rapidi PC da tavolo | Tasti rapidi PC portatile |
|------------|---------------------------|---------------------------|
| Leggi riga | 6 Tastierino Numerico     | F8                        |

### 7.4 Leggi Focus

#### Tasto Voce

| Funzione             | PC da tavolo - Gruppo Tastierino Numerico di Default | PC portatile - Gruppo Universale |
|----------------------|--|----------------------------------|
| Leggi Focus corrente | 0 Tastierino Numerico                                | BLOCCA MAIUSCOLA + FRECCIA SU    |

### 7.5 Leggi controllo

#### Tasto Voce



| Funzione        | PC da tavolo -<br>Gruppo<br>Tastierino<br>Numerico di<br>Default | PC portatile -<br>Gruppo<br>Universale |
|-----------------|--|--|
| Leggi controllo | PUNTO<br>Tastierino<br>Numerico                                  | Non assegnato                          |

## 7.6 Leggi finestra

### Tasto Voce

| Funzione       | PC da tavolo -<br>Gruppo<br>Tastierino<br>Numerico di<br>Default | PC portatile -<br>Gruppo<br>Universale |
|----------------|--|--|
| Leggi finestra | 9 Tastierino<br>Numerico   | BLOCCA<br>MAIUSCOLA +<br>B             |

## 7.7 Leggi data e ora

E' possibile annunciare l'ora e la data correnti con un tasto rapido di SuperNova. L'ora e la data provengono dall'orologio del vostro computer.

### Tasto Voce

| <b>Funzione</b>  | <b>PC da tavolo - Gruppo Tastierino Numerico di Default</b> | <b>PC portatile - Gruppo Universale</b> |
|------------------|---|---|
| Leggi ora e data | CONTROL SINISTRO + SHIFT SINISTRO + BARRA TN                | BLOCCA MAIUSCOLA + F12                  |

## 7.8 Lettura continua

Leggi da qui è una modalità di lettura speciale disponibile in SuperNova.

È possibile utilizzare Leggi da qui per leggere un documento in modo continuato. La lettura continuerà fino alla fine del documento o fino a quando non si preme un tasto di scelta rapida per interrompere la lettura. La pressione di un tasto di scelta rapida per interrompere la lettura di SuperNova sposterà il cursore sull'ultima parola letta.

È possibile modificare la velocità della voce durante la lettura e spostarsi avanti e indietro nel contenuto di un documento mentre viene letto. Tenete presente che questa funzione richiede che l'area del documento che viene letta supporti il cursore Dolphin di unità in unità per spostarsi di riga, frase, paragrafo e intestazione, ecc. Esempi di aree di documento supportate includono i documenti Microsoft Word e le email di Microsoft Outlook.

### Leggi da qui

| <b>Funzione</b>    | <b>Desktop - Con tastierino numerico predefinito</b> | <b>Portatile - Universale</b> |
|--------------------|--|-------------------------------|
| Avvia Leggi da qui | Più del Tastierino Numerico                          | Caps Lock + Freccia giù       |

|  |  |  |
|--|--|--|
| Pausa/Riprendi lettura                   | Barra<br>spaziatrice   | Barra<br>spaziatrice                             |
| Interrompi lettura                       | Più del<br>Tastierino<br>Numerico<br>o Escape<br>o Control<br>sinistro<br>o Control destro | Esc<br>o Control<br>sinistro<br>o Control destro |
| Interrompi lettura e cambia<br>focus     | Shift sinistro +<br>Spazio   | Shift sinistro +<br>Spazio                       |
| Riga successiva con Leggi da<br>qui      | Freccia giù  | Freccia giù                                      |
| Riga precedente con Leggi<br>da qui      | Freccia su   | Freccia su                                       |
| Paragrafo successivo con<br>Leggi da qui | P  | P  |
| Paragrafo precedente con<br>Leggi da qui | Shift sinistro +<br>P  | Shift sinistro +<br>P                            |
| Frase successiva con Leggi<br>da qui     | S  | S  |
| Frase precedente con Leggi<br>da qui     | Shift sinistro +<br>S  | Shift sinistro +<br>S                            |

### 7.8.1 Leggi da qui (Cursore Dolphin)

La funzione Leggi Da Qui è anche disponibile quando si usa il Cursore Dolphin. Ciò permette di leggere tutte le informazioni che altrimenti potreste non essere in grado di leggere, come le pagine web, le finestre di dialogo, le liste e i menu.

E' anche possibile attivare e disattivare il Cursore Dolphin quando si arresta Leggi Da Qui. Attivando il Cursore Dolphin, verrà posizionato sull'ultima parola vocalizzata. L'applicazione non sposta il focus nella nuova posizione.

**Leggi da qui**

| <b>Funzione</b>  | <b>PC da tavolo -<br/>Gruppo<br/>Tastierino<br/>Numerico di<br/>Default</b> | <b>PC portatile -<br/>Gruppo<br/>Universale</b> |
|--|---|---|
| Arrestare Leggi Da Qui e attivare o disattivare il Cursore Dolphin | MENO<br>Tastierino<br>Numerico  | BARRA<br>SPAZIATRICE                            |

**7.8.2 Leggi da Qui Avanzato**

Leggi da Qui Avanzato crea un ambiente di lettura alternativo per voi quando utilizzate il comando Leggi da Qui.

In questo ambiente di lettura , una finestra ingrandita mostra il testo corrente vocalizzato come un testo in movimento senza le interruzioni di riga nella parte superiore dello schermo. La parte restante dello schermo non è ingrandita, fornendo l'opportunità di controllare il layout del documento come una lettura progressiva.

Attivare o Disattivare questa opzione, Potrete scegliere "Leggi da Qui Avanzato" nel menu "Voce" dal pannello di controllo di SuperNova o utilizzare i tasti rapidi di SuperNova .

**Tasti rapidi Voce**

| <b>Funzione</b>       | <b>PC da tavolo -<br/>Gruppo<br/>Tastierino<br/>Numerico di<br/>Default</b> | <b>PC portatile -<br/>Gruppo<br/>Universale</b> |
|-----------------------|---|---|
| Leggi da Qui Avanzato | CONTROL<br>SINISTRO +<br>BLOCCA<br>MAIUSCOLA +<br>1                         | Non assegnato                                   |

**Note:**

- Questi tasti rapidi non attivano il processo di lettura continua. Potrete controllare la lettura continua utilizzando i tasti rapidi di Leggi da Qui.
- Leggi da Qui Avanzato lavora solo quando utilizzate l'ingrandimento. Se l'ingrandimento non è attivo questa modalità di lettura non verrà inizializzata. La finestra ingrandita nella parte superiore dello schermo è proporzionale all'ingrandimento che state utilizzando.

## **7.9 Leggi usando il mouse**

E' possibile impostare SuperNova per avviare o arrestare la lettura continua con un clic del mouse. E' possibile anche impostare SuperNova per leggere il testo sotto il puntatore del mouse.

### **7.9.1 Clicca e leggi**

Per avviare la lettura continua dalla posizione del puntatore del mouse:

Premere PULSANTE CENTRALE MOUSE

Premendo nuovamente il pulsante SuperNova arresterà la lettura.

### **7.9.2 Leggi il testo sotto il puntatore del mouse**

Per leggere il testo che si trova sotto il puntatore del mouse:

1. Premere CONTROL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE. Si aprirà il Pannello di Controllo di SuperNova.
2. Premere ALT + S. Si aprirà il menu "Voce".
3. Premere FRECCIA GIU' fino a "Annunci Generali" e premere INVIO. Si aprirà la finestra di dialogo "Annunci Generali".
4. Usare il TAB fino alla casella di controllo "Annuncia testo sotto il mouse" e premere SPAZIO per selezionare.

5. Usare il TAB fino al pulsante "OK" e premere SPAZIO. Ciò confermerà le modifiche fatte e chiuderà la finestra di dialogo.
6. Premere ESC per chiudere il Pannello di Controllo di SuperNova.

Il testo che si trova sotto il puntatore del mouse sarà ora letto da SuperNova.

## **7.10 Modifica di ciò che viene letto mentre digitate**

Potete avere:

- Lettura di ogni carattere digitato.
- Lettura di ogni parola digitata.
- Lettura di ogni carattere e parola digitati.
- Nessun carattere letto mentre digitate.

Potete fare questa modifica dal Pannello di Controllo di SuperNova.

Per fare questo:

1. Premere CONTROL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE. Si aprirà il Pannello di Controllo di SuperNova.
2. Premere ALT + V. Si aprirà il menu "Voce".
3. Premere FRECCIA GIU' fino a "Ripete Carattere" e premere INVIO. Si aprirà la finestra di dialogo "Ripete Carattere".
4. Selezionate tra le opzioni disponibili ciò che volete vocalizzare mentre digitate.
5. Usare il TAB fino al pulsante "OK" e premere SPAZIO. Ciò confermerà le modifiche fatte e chiuderà la finestra di dialogo.

E' possibile anche modificare il valore dell'Eco Carattere usando un tasto rapido di SuperNova.

## Tasto Rapido Voce

| Funzione            | PC da tavolo -<br>Gruppo<br>Tastierino<br>Numerico di<br>Default | PC portatile -<br>Gruppo<br>Universale |
|---------------------|--|--|
| Ciclo Eco Carattere | BLOCCA<br>MAIUSCOLA<br>+ PUNTO E<br>VIRGOLA                      | BLOCCA<br>MAIUSCOLA +<br>2             |

## 7.11 Annuncia lettere maiuscole

Potrete far annunciare le lettere maiuscole modificando le impostazioni di SuperNova dal pannello di controllo. Nota Le impostazioni di SuperNova dipenderanno dalla sintesi vocale utilizzata.

### 7.11.1 Attiva annuncia lettere maiuscole

Potrete attivare l'annuncio delle lettere maiuscole selezionando la casella di controllo "Maiuscole" nella finestra di dialogo "Annunci Stile testo" oppure utilizzando i tasti di scelta rapida di SuperNova.

Per selezionare la casella di controllo "Maiuscole":

1. Premere CONTROL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE. Si aprirà il Pannello di Controllo di SuperNova.
2. Premere ALT + V. Si aprirà il menu "Voce".
3. Usare FRECCIA GIU' per raggiungere "Annunci Stile Testo" e premere INVIO. Si aprirà la finestra di dialogo "Annunci Stile Testo". Questa è una finestra di dialogo contenente schede multiple.
4. Se desiderate l'annuncio della Maiuscola nelle aree di edit, nella scheda "Area di Edit" premete tab fino a raggiungere la casella di controllo "Maiuscole" e premete spazio per selezionarla.

5. Se desiderate l'annuncio della Maiuscola nelle aree di prompt come finestre di dialogo, messaggi Windows e fogli di lavoro, premere CONTROL + TAB per aprire la scheda "Aree di prompt", poi premere tab fino a raggiungere la casella di controllo "Maiuscole" e premere spazio per selezionarla.
6. Ripetere i passi precedenti per tutte le altre aree e selezionate l'annuncio delle maiuscole dove lo desiderate.
7. Usare il TAB fino al pulsante "OK" e premere SPAZIO. Ciò confermerà le modifiche fatte e chiuderà la finestra di dialogo.

Utilizzando i tasti rapidi di SuperNova:

### Tasti rapidi Voce

| Funzione                     | PC da tavolo -<br>Gruppo<br>Tastierino<br>Numerico di<br>Default | PC portatile -<br>Gruppo<br>Universale |
|------------------------------|--|--|
| Attiva / Disattiva Maiuscole | BLOCCA<br>MAIUSCOLA +<br>à                                       | Non assegnato                          |

Nota: il comando di scelta rapida che modifica l'opzione " Maiuscola" nella finestra di dialogo "Annunci Stile Testo" corrisponde alla posizione corrente de vostro focus.

Esempi:

- Premendo i tasti di scelta rapida all'interno di un'area di Edit solo la casella di controllo "Maiuscole" all'interno della Scheda Aree di Edit della finestra di dialogo "Annuncia Stile Testo" cambierà.
- Premendo i tasti di scelta rapida all'interno di un menu solo la casella di controllo "Maiuscole" all'interno della Scheda Menu della finestra di dialogo "Annuncia Stile Testo" cambierà.



### 7.11.2 Attiva Annuncia maiuscole in lettura riga

Per Default, se attivate l'annuncio della Maiuscola nelle aree di edit SuperNova annuncerà le maiuscole mentre digitate e mentre vi spostate tra le righe del testo. Inoltre annuncia le maiuscole mentre state leggendo le righe, per esempio, quando premete FRECCIA GIU' per spostare il focus su una nuova riga, dovrete selezionare la casella di controllo "Annuncia maiuscole in lettura riga".

Per fare questo:

1. Premere CONTROL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE. Si aprirà il Pannello di Controllo di SuperNova.
2. Premere ALT + V. Si aprirà il menu "Voce".
3. Premere FRECCIA GIU' fino a "Annunci Generali" e premere INVIO. Si aprirà la finestra di dialogo "Annunci Generali".
4. Usare il TAB fino alla casella di controllo "Annuncia maiuscole in lettura riga" e premere SPAZIO per selezionare.
5. Usare il TAB fino al pulsante "OK" e premere SPAZIO. Ciò confermerà le modifiche fatte e chiuderà la finestra di dialogo.

### 7.11.3 Utilizzare suoni per indicare Maiuscola

Per Default, SuperNova descriverà le maiuscole utilizzando parole. L'utilizzo di parole è il metodo supportato da tutte le Sintesi. Tuttavia, è possibile con qualche sintesi utilizzare suoni per indicare le maiuscole.

Per fare questo:

1. Premere CONTROL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE. Si aprirà il Pannello di Controllo di SuperNova.
2. Premere ALT + V. Si aprirà il menu "Voce".
3. Premere FRECCIA GIU' fino a "Annunci Generali" e premere INVIO. Si aprirà la finestra di dialogo "Annunci Generali".

4. Usare il TAB fino alla casella di controllo "Usa Beep per annuncio maiuscole" e premere SPAZIO per selezionare. Nota questa funzione non sarà disponibile se la sintesi vocale corrente non supporta questa opzione.
5. Usare tab fino all'elenco "Usa suoni" e utilizzate i Tasti Freccia per selezionare il suono che desiderate per indicare la maiuscola.
6. Usare il TAB fino al pulsante "OK" e premere SPAZIO. Ciò confermerà le modifiche fatte e chiuderà la finestra di dialogo.

La seguente tabella descrive come SuperNova indica le maiuscole quando utilizzate le parole e quando utilizzate i suoni.

### **Annuncia Maiuscole**

| <b>Descrizione</b>   | <b>Parole</b>                      | <b>Suoni</b> |
|--|------------------------------------|--------------|
| Legge una singola lettera maiuscola                          | BLOCCA<br>MAIUSCOLA +<br>Carattere | 1x beep      |
| Leggere una parola con lettera iniziale maiuscola            | Maiuscola +<br>parola              | 1x beep      |
| Leggere una parola scritta con lettere maiuscole             | Tutte maiuscole<br>+ parola        | 2x beep      |
| Leggere una parola scritta con lettere maiuscole e minuscole | Maiuscole<br>misto + parola        | 2x beep      |

#### **7.11.4 Utilizzare il cambio di tono voce per indicare maiuscola durante spelling carattere**

Potrete indicare la lettera maiuscola alzando il tono voce della vostra sintesi vocale. Questa opzione è disponibile quando eseguite lo spelling dei caratteri.

Esempio quando eseguite lo spelling dei caratteri:

- Avrete Ripeti carattere impostato a ogni carattere digitato.

- Vi spostate sulla linea di testo carattere per carattere.
- Cancellate un carattere.

Per indicare la maiuscola con il cambio di tono:

1. Premere CONTROL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE. Si aprirà il Pannello di Controllo di SuperNova.
2. Premere ALT + V. Si aprirà il menu "Voce".
3. Premere FRECCIA GIU' fino a "Preferenze Voce" e premere INVIO. Si aprirà la finestra di dialogo "Preferenze Voce".
4. Usare il TAB fino alla casella di controllo "Aumenta tono Voce per Maiuscole" e premere SPAZIO per selezionare. Nota questa funzione non sarà disponibile se la sintesi vocale corrente non supporta questa opzione.
5. Usare il TAB fino al pulsante "OK" e premere SPAZIO. Ciò confermerà le modifiche fatte e chiuderà la finestra di dialogo.

## **7.12 Modifica lettura caratteri ripetuti**

E' possibile modificare il modo in cui SuperNova legge i caratteri che si ripetono su una riga. Potrebbero esserci caratteri come il trattino o il segno più che vengono letti singolarmente, letti come valore numerico o indicati con un suono.

Per fare questo:

1. Premere CONTROL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE. Si aprirà il Pannello di Controllo di SuperNova.
2. Premere ALT + S. Si aprirà il menu "Voce".
3. Premere FRECCIA GIU' fino a "Annunci Generali" e premere INVIO. Si aprirà la finestra di dialogo "Annunci Generali".
4. Usare il TAB fino al pulsante "Ripetizioni" e premere SPAZIO. Si aprirà la finestra di dialogo "Ripetizioni".

5. Scegliere come si vuole che SuperNova legga i caratteri ripetuti, selezionando tra le opzioni disponibili.
6. Usare il TAB fino al pulsante "Chiudi" e premere SPAZIO. Ciò confermerà le modifiche fatte e chiuderà la finestra di dialogo.

Affinchè SuperNova usi le vostre impostazioni, occorre che la casella di controllo "Ripetizioni" sia selezionata nella finestra di dialogo "Annunci Stile Testo".

Per fare questo:

1. Premere CONTROL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE. Si aprirà il Pannello di Controllo di SuperNova.
2. Premere ALT + S. Si aprirà il menu "Voce".
3. Usare FRECCIA GIU' per raggiungere "Annunci Stile Testo" e premere INVIO. Si aprirà la finestra di dialogo "Annunci Stile Testo".
4. Per ogni area per cui volete usare le vostre impostazioni per le ripetizioni, usare il TAB fino alla casella di controllo "Ripetizioni" e premere SPAZIO per selezionare l'elemento.
5. Usare il TAB fino al pulsante "OK" e premere SPAZIO. Ciò confermerà le modifiche fatte e chiuderà la finestra di dialogo.

## CAPITOLO 8

## Riga Continua

La visualizzazione su Riga Continua è una modalità di lettura di SuperNova. In modalità Riga Continua il contenuto sullo schermo viene visualizzato come una singola riga che scorre sullo schermo. Potete controllare la dimensione, i colori, il tipo di carattere e la velocità e la posizione dello scorrimento del testo.

### 8.1 Avvia Riga Continua

E' possibile attivare la modalità Riga Continua usando le opzioni "Ingrandimento" nel pannello di controllo di SuperNova oppure usando i tasti rapidi. La funzione Riga Continua può partire dalla posizione corrente del focus oppure può ignorare il focus corrente in favore della visualizzazione della finestra corrente o dello schermo.

#### Tasti Rapidi per Riga Continua

| Funzione                                     | PC da tavolo -<br>Gruppo<br>Tastierino<br>Numerico di<br>Default | PC portatile -<br>Gruppo<br>Universale |
|--|--|--|
| Avvia Riga Continua (limitato alla finestra) | CONTROL<br>SINISTRO +<br>PUNTO TN                                | Non assegnato                          |
| Avvia Riga Continua (limitato alla finestra) | CONTROL<br>SINISTRO + 9<br>TN                                    | Non assegnato                          |

|  |   |                 |
|--|---|-----------------|
| Avvia Riga Continua alla posizione del focus corrente (limitato alla finestra documento) | CONTROL SINISTRO + SHIFT SINISTRO + 2 TN. | ALT + SHIFT + L |
| Avvia Riga Continua alla posizione del focus corrente (limitato alla finestra)           | CONTROL SINISTRO + 2 TN                   | ALT + SHIFT + V |

## 8.2 Scorri testo in Riga Continua

Ci sono diversi tasti rapidi per controllare come scorre il contenuto in modalità Riga Continua.

### Tasti Rapidi per Riga Continua

| Funzione            | PC da tavolo - Gruppo Tastierino Numerico di Default | PC portatile - Gruppo Universale |
|---------------------|--|----------------------------------|
| Vai al Focus        | 0 Tastierino Numerico                                | F5                               |
| Avvia e Arresta     | BARRA SPAZIATRICE                                    | BARRA SPAZIATRICE                |
| Vai alla prima riga | HOME   | HOME                             |
| Vai all'ultima riga | FINE   | FINE                             |
| Riga Precedente     | PAGINA SU  | PAGINA SU                        |
| Riga successiva     | PAGINA GIU'  | PAGINA GIU'                      |
| Scorri più veloce   | FRECCIA SU   | FRECCIA SU                       |
| Scorri più lento    | FRECCIA GIU'   | FRECCIA GIU'                     |
| Scorri avanti       | INVIO  | INVIO                            |
| Sposta Avanti       | FRECCIA DESTRA                                       | FRECCIA DESTRA                   |
| Sposta Indietro     | FRECCIA SINISTRA                                     | FRECCIA SINISTRA                 |

|                                |     |     |
|--------------------------------|-----|-----|
| Esci da modalità Riga Continua | ESC | ESC |
|--------------------------------|-----|-----|

Suggerimento: la modalità Riga Continua è ristretta a ciò che è visibile sullo schermo. In alcune applicazioni è possibile modificare le impostazioni di visualizzazione per aumentare i dati visibili. Per esempio nella funzione Anteprima di stampa di Microsoft Word è possibile impostare la visualizzazione della pagina ad un massimo di 6 pagine. Tutte le 6 pagine potranno essere visualizzate in modalità Riga Continua.

### 8.3 Modificare il colore, il carattere e gli elementi visualizzati in Riga Continua

E' possibile modificare i colori, i caratteri, gli oggetti e la dimensione del testo visualizzato in modalità Riga Continua.

Per andare alle opzioni per Riga Continua:

1. Premere CONTROL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE. Si aprirà il Pannello di Controllo di SuperNova.
2. Premere ALT + V. Si aprirà il menu "Ingrandimento".
3. Premere FRECCIA GIU' fino a "Opzioni Avanzate" e premere INVIO. Si aprirà la finestra di dialogo "Opzioni Avanzate Ingrandimento".
4. CONTROL + TAB per aprire la scheda "Riga Continua".
5. Fare le modifiche desiderate.
6. Usare il TAB fino al pulsante "OK" e premere SPAZIO. Ciò confermerà le modifiche fatte e chiuderà la finestra di dialogo.





## CAPITOLO 9

## Lettore Documento

La funzione Lettore Documento vi permette di creare il vostro ambiente di lettura, dove il testo, lo sfondo e l'evidenziato possono essere impostati su valori adatti a voi, per rendere la lettura più comoda e piacevole. Potete visualizzare un testo da documenti, pagine web o altre fonti.

### 9.1 Avvia Lettore Documento

Potrete avviare il Lettore Documento cliccando il pulsante Lettore Documento nella pagina "Ingrandimento" del pannello di controllo di SuperNova oppure premendo i tasti di scelta rapida di SuperNova

#### Tasti Rapidi Lettore Documento

| Funzione                | PC da tavolo -<br>Gruppo<br>Tastierino<br>Numerico di<br>Default | PC portatile -<br>Gruppo<br>Universale |
|-------------------------|--|--|
| Avvia Lettore Documento | BLOCCA<br>MAIUSCOLA +<br>PIU' TN                                 | ALT + SHIFT +<br>D                     |

Il vostro testo sarà caricato nel Lettore Documento. Questo potrebbe richiedere qualche secondo. In Lettore Documento, potete usare i Tasti Freccia per spostare l'evidenziato nel testo o premere il TAB per spostarvi tra le opzioni della barra strumenti del Lettore Documento.

### 9.2 Controllo lettura

Gli elementi disponibili nella barra degli strumenti del Lettore documenti controllano l'ambiente di lettura. Per i controlli avanzati, incluse le

impostazioni di colore, i font e la velocità di lettura andate sulla finestra di dialogo Impostazioni lettore documenti.

Dopo aver caricato il Lettore documenti, potrete accedere alle opzioni della barra strumenti premendo Tab. Premendo più volte Tab vi sposterete tra le varie opzioni della barra degli strumenti fino a ritornare alla finestra del documento. E' anche possibile usare Shift + Tab per muoversi a ritroso.

### **Barra degli strumenti del Lettore documenti**

Premete questo pulsante per avviare o terminare la lettura del documento. E' possibile avviare o interrompere la lettura del documento anche premendo la Barra Spaziatrice. Durante la lettura, Lettore documenti evidenzia la parola corrente e fa automaticamente scorrere il testo nel documento.

Premete questo pulsante per aumentare la dimensione del testo. La modifica alla dimensione del testo è indipendente dal tipo carattere impostato nelle impostazioni del Lettore documenti.

Premete questo pulsante per diminuire la dimensione del testo. La modifica alla dimensione del testo è indipendente dal tipo carattere impostato nelle impostazioni del Lettore documenti.

Potete premere questo pulsante per cambiare le opzioni di evidenziazione, dove potrete alternare tra evidenziazione per righe, frasi e paragrafi. L'opzione selezionata determinerà cosa sarà evidenziato come "unità" e di quanto vi sposterete quando leggete.

Premete questo pulsante per passare ad un numero di schemi di colore differente. Questa operazione è utile se trovate che la visualizzazione del testo sia difficile a causa dei colori e del contrasto impostati al momento.

Premete questo pulsante per aprire il menu "Modalità", dove sarà possibile scegliere tra diverse modalità di visualizzazione come "A capo automatico" e "Riga singola".

### **9.3 Chiudere Lettore documenti**

Per farlo:

Premete Esc.



## CAPITOLO 10

## Cursore Dolphin

Il Cursore Dolphin è uno speciale tipo di cursore creato da SuperNova. Il Cursore Dolphin permette di leggere il contenuto dello schermo riga per riga, oppure parola per parola, oppure lettera per lettera usando la tastiera. E' possibile usare il Cursore Dolphin per rivedere qualsiasi parte dello schermo del computer.

Il Cursore Dolphin è preimpostato per attivarsi quando aree specifiche nelle applicazioni hanno il focus. Ciò si verifica in aree dove l'applicazione non fornisce il cursore per la revisione del testo sullo schermo, per esempio in una pagina web.

### 10.1.1 Cursore Dolphin on/off

| Funzione                                     | PC da tavolo -<br>Gruppo<br>Tastierino<br>Numerico di<br>Default   | PC portatile -<br>Gruppo<br>Universale                             |
|--|--|--|
| Cursore Dolphin on/off                       | MENO<br>Tastierino<br>Numerico                                     | BLOCCA<br>MAIUSCOLA +<br>Z   |
| Cursore Dolphin Automatico<br>on/off         | CONTROL<br>SINISTRO + 4  | CONTROL<br>SINISTRO + 4  |
| Digitare il testo in una casella<br>di testo | CLICK<br>SINISTRO o<br>INVIO (quando<br>terminato,<br>premere ESC) | CLICK<br>SINISTRO o<br>INVIO (quando<br>terminato,<br>premere ESC) |

## 10.1.2

### 10.1.3 Spostare il Cursore Dolphin usando i comandi tastiera

Potete spostare il Cursore Dolphin nel testo sullo schermo, usando i comandi tastiera, per esempio:

- FRECCIA SINISTRA e FRECCIA DESTRA per spostarsi carattere per carattere all'interno di una riga.
- FRECCIA SU e FRECCIA GIU' per lo spostamento per riga.
- HOME per spostarsi all'inizio della riga.
- FINE per spostarsi alla fine della riga.

Potete anche spostare il Cursore Dolphin nel testo usando comandi tastiera avanzati, per esempio:

- CONTROL SINISTRO + FRECCIA SINISTRA e CONTROL SINISTRO + FRECCIA DESTRA per spostarsi parola per parola all'interno di una riga.
- CONTROL SINISTRO + HOME per spostarsi all'inizio di una finestra.
- CONTROL SINISTRO + FINE per spostarsi alla fine di una finestra.
- TAB e SHIFT + TAB per spostarsi su controlli, per esempio link, pulsanti e caselle di controllo.
- H e SHIFT + H per spostarsi su titoli in pagine web.

### 10.1.4 Spostare il Cursore Dolphin usando il puntatore del mouse

Potete anche spostare il Cursore Dolphin in varie parti dello schermo usando il mouse.

Per fare ciò:

## Premere il PULSANTE CENTRALE MOUSE

Nota: di default, il PULSANTE CENTRALE del MOUSE è assegnato alla funzione "Clicca e Leggi da Qui". Per permettere al PULSANTE CENTRALE del MOUSE di spostare il Cursore Dolphin alla posizione del puntatore del mouse, occorre deselezionare "Clicca e Leggi da Qui". Potete trovare questa opzione nel menu "Voce" nel pannello di controllo di SuperNova.





---

C A P I T O L O 11

## Profili

SuperNova fornisce un certo numero di profili già pronti che vi permettono di scegliere rapidamente la quantità di informazioni vocali che desiderate da SuperNova senza dover modificare impostazioni singole nel pannello di controllo di SuperNova.

Per selezionare un profilo:

1. Premere CONTROL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE. Si aprirà il Pannello di Controllo di SuperNova.
2. Premere ALT + F. Si apre il menu File.
3. Usare FRECCIA GIU' per raggiungere "Profilo" e premere INVIO. La finestra di dialogo "Profili" verrà mostrata.
4. Nell'elenco "Profilo" selezionare il nome del profilo che desiderate usare. (Una descrizione di ciò che fa il profilo attualmente selezionato viene visualizzata nella casella "Descrizione" immediatamente sotto).
5. Una volta che avete selezionato il profilo desiderato, usare il TAB fino al pulsante "OK" e premere SPAZIO. Ciò confermerà la scelta del profilo e chiuderà la finestra di dialogo.

La barra di stato del pannello di controllo di SuperNova si aggiornerà automaticamente e visualizzerà il nome del profilo selezionato e le opzioni del pannello di controllo che sono state disabilitate non saranno più selezionabili.

Potete anche cliccare con il pulsante destro del mouse sul nome del profilo nella barra di stato per cambiare rapidamente i profili.

Ecco un elenco dei profili disponibili:

Nota: non tutti i Profili indicati sono disponibili in ogni edizione di SuperNova.

## **Ingranditore**

Ingrandimento solo per utenti che utilizzano il mouse, che desiderano operare nel modo più rapido. Ingrandisce, segue il puntatore del mouse e insegue il cursore quando digitate. Questo profilo disabilita voce e braille.

## **Ingranditore & Voce con mouse**

Ingrandimento con supporto vocale occasionale, sviluppato per utenti che utilizzano il mouse. Questo profilo abilita la voce a richiesta: legge il testo sotto il mouse e include tasti rapidi per leggere la riga, la frase o il paragrafo correnti. Questo profilo disabilita la voce automatica, il Cursore Dolphin, gli strumenti di lettura e l'uscita Braille.

## **Ingranditore & Voce con tastiera**

Ingrandimento con qualche vocalizzazione automatica per utenti che usano mouse e tastiera. Questo profilo vocalizza mentre digitate e legge l'elemento con il focus, come i menu, gli elenchi, ecc. Attiva anche il Cursore Dolphin per poter leggere una pagina web con la tastiera. Leggi da Qui e Lettore Documento sono inclusi per la lettura con la sintesi senza dover premere tasti. Questo profilo disabilita le descrizioni dello screen reader e l'uscita Braille sul display.

## **Ingranditore & Screen Reader**

Questo profilo è sia per utenti che usano il mouse, che per utenti che usano la tastiera, che include ingrandimento e supporto totale per la voce e il Braille. Questo profilo contiene tutte le funzioni e offre la massima flessibilità.

### **Screen Reader**

Supporto vocale e Braille completo per utenti senza residuo visivo che usano la tastiera. Questo profilo disabilita tutte le funzioni di ingrandimento e gli effetti visivi e abilita l'uscita Braille sul display.

### **Screen Reader con funzioni ingrandenti**

Supporto vocale e Braille completo per utenti che usano la tastiera. Questo profilo disabilita l'ingrandimento, ma abilita gli effetti dell'ingrandimento, compreso l'evidenziato del focus. Questo profilo è raccomandato per coloro che hanno un campo visivo limitato, oppure quando condividete il vostro schermo con un collega o insegnante vedente.



---

## CAPITOLO 12

### **Modalità ospite e modalità provvisoria**

La versione su USB di SuperNova contiene una funzione speciale chiamata Modalità Ospite. La Modalità Ospite consente alla versione su chiave USB di funzionare su sistemi in cui non si dispone delle credenziali di amministratore, come i PC delle biblioteche pubbliche e degli hotel.

### **Avvio**

Per avviare la versione su chiave USB di SuperNova, usate il programma Go.exe (si trova nella cartella principale dell'unità USB).

Se in precedenza sono stati installati dei componenti USB aggiuntivi di SuperNova sul computer, è probabile che l'edizione USB si avvii automaticamente quando viene inserita.

Se inserite la versione su chiave USB su un computer su cui è già installata una copia di SuperNova che corrisponde alla stessa versione (o superiore) della versione su USB o su un computer su cui sono stati precedentemente installati i componenti USB aggiuntivi, non avrete l'opzione per la modalità ospite. La versione su chiave USB verrà invece eseguita in modalità normale.

Quando si avvia la versione su USB di SuperNova su un nuovo computer o su un computer senza componenti aggiuntivi installati, viene visualizzata una finestra di dialogo con due opzioni:

- Continua in modalità Ospite

o

- Installa i componenti e riavvia

Se selezionate l'opzione Installa componenti, verrà visualizzata una finestra di dialogo con controllo account utente di Windows per richiedere le autorizzazioni da amministratore. Se selezionate "Sì", verranno installati i componenti aggiuntivi. In Windows 7 il computer verrà riavviato. In Windows 8 e Windows 10, si riavvierà solo SuperNova e successivamente dovrebbe partire in modalità normale.

### 13.1 Limitazioni della modalità Ospite

- L'ingrandimento non avrà uno scorrimento in modo uniforme come in modalità normale. Anche l'utilizzo della CPU e della GPU del computer potrebbe essere leggermente superiore rispetto alla modalità normale anche quando non si esegue alcuna operazione. L'ingrandimento potrebbe anche non essere uniforme allo stesso modo se si usano più monitor.
- Lo streaming video di Collega e visualizza difficilmente si aggiornerà più velocemente di 30 fotogrammi al secondo.
- I puntatori del mouse personalizzati non funzioneranno. Potete provare a usare il pannello di controllo di Windows per impostare un puntatore del mouse personalizzato, ma anche questo potrebbe non funzionare se si seleziona uno dei puntatori del mouse personalizzati di SuperNova (a causa di un bug in Windows).
- Nella finestra di login di Windows non ci sarà supporto per la voce e per l'ingrandimento. (Qui potete usare Windows Narrator e/o Windows Magnifier).
- Per le finestre di dialogo controllo dell'account utente non c'è ingrandimento e non c'è riscontro vocale.
- Qualsiasi applicazione eseguita come amministratore potrebbe non essere accessibile e causare altri problemi, nello specifico i tasti di scelta rapida di SuperNova non funzioneranno e si avrà un riscontro vocale e/o Braille limitato o assente. Questo potrebbe anche impedire

il funzionamento dell'interfaccia utente di Collega e Visualizza e della Visualizzazione per righe. In queste situazioni, premete Alt+Tab per spostarvi ad un'altra applicazione.

- L'aggiornamento via Internet continuerà a funzionare per i map e gli script, ma non scaricherà gli aggiornamenti del prodotto.
- Le app di Windows 8/10 dovrebbero dare riscontro vocale e in Braille, così come in modalità normale. Tuttavia, la definizione dell'immagine del testo ingrandito potrebbe non funzionare.
- Premendo Stampa Schermo o Alt+Stampa schermo acquisirete rispettivamente la schermata ingrandita o l'area della schermata ingrandita dove si trova la finestra se non fosse stata ingrandita. Per acquisire le schermate non ingrandite, disattivate l'ingrandimento prima di premere Stampa schermo.
- Le sessioni di controllo remoto di TeamViewer acquisiranno la schermata ingrandita, non quella non ingrandita.
- Le gesture di SuperNova sul touch screen non funzioneranno.
- Le funzioni OCR di SuperNova potrebbero non funzionare.

Fate riferimento al sito web di Dolphin per sapere altre eventuali limitazioni.

## **Modalità provvisoria**

Se usate una copia di SuperNova che era installata sul disco fisso locale del computer, ma alcuni componenti risultano mancanti, SuperNova partirà in modalità provvisoria e verrà visualizzata una finestra di dialogo con due opzioni:

- Continua in modalità provvisoria
- o
- Installa i componenti e riavvia

Se selezionate l'opzione per l'installazione dei componenti e il riavvio, verrà visualizzata la finestra di dialogo per il controllo account utente a richiedere i permessi di amministratore. Se selezionate "Sì", i componenti aggiuntivi verranno installati e il computer verrà riavviato.

La modalità provvisoria è funzionalmente equivalente alla modalità ospite. Per ulteriori dettagli, fate riferimento alle limitazioni elencate qui sopra.

**Nota:** Al momento, le modalità Ospite e Provvisoria sono disponibili solo in Windows 10 (e inferiori).



## CAPITOLO 13

## File Impostazioni

### 14.1 Creare Impostazioni Applicazione

Se regolate spesso le vostre impostazioni di SuperNova quando lavorate con programmi diversi, usando le Impostazioni Applicazione potete trovare una soluzione al vostro problema.

Per creare un File Impostazioni Applicazione:

1. Avviare l'applicazione per la quale si vuole creare un file Impostazioni Applicazione.
2. Premere CONTROL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE. Si aprirà il Pannello di Controllo di SuperNova.
3. Premere ALT + F. Si aprirà il menu "File" con l'opzione "Nuovo" selezionata.
4. Premere FRECCIA DESTRA per aprire il sottomenu "Nuovo".
5. Selezionare "Impostazioni Applicazione" e premere INVIO. Si aprirà la finestra di dialogo "Seleziona File Impostazioni".
6. Selezionare "Crea Nuovo File Impostazioni".
7. Usare il TAB fino al pulsante "OK" e premere SPAZIO. Si aprirà la finestra di dialogo "Crea Nuovo File Impostazioni".
8. Dare un nome al nuovo file Impostazioni Applicazione, scegliere se creare un file impostazioni vuoto o copiarne uno esistente, quindi usare il TAB fino al pulsante OK e premere SPAZIO. La finestra di dialogo verrà chiusa e ritornerete al Pannello di Controllo di SuperNova.

Il vostro file Impostazioni Applicazione è ora in uso. Potete verificare il file Impostazioni Situazione correntemente in uso leggendo la Barra di Stato nel Pannello di Controllo di SuperNova.

## 14.2 Creare Impostazioni Situazione

Se regolate spesso le vostre impostazioni di SuperNova quando appaiono certe finestre di dialogo in un'applicazione, usando le Impostazioni Situazione potete trovare una soluzione al vostro problema. Le Impostazioni Situazione sono un sottogruppo delle Impostazioni Applicazione e sono memorizzate nello stesso file.

Per creare una Impostazione Situazione:

1. Avviare l'applicazione ed entrare nella situazione per la quale volete creare un'Impostazione Situazione.
2. Premere CONTROL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE. Si aprirà il Pannello di Controllo di SuperNova.
3. Premere ALT + F. Si aprirà il menu "File" con l'opzione "Nuovo" selezionata.
4. Premere FRECCIA DESTRA per entrare nel sottomenu "Nuovo".
5. Selezionare "Impostazioni Situazione" e premere INVIO. Si aprirà la finestra di dialogo "Impostazioni Nuova Situazione".
6. Selezionare "Crea nuova Situazione".
7. Usare il TAB fino al pulsante "OK" e premere SPAZIO. Si aprirà la finestra di dialogo "Digitare un nome per la Nuova Situazione".
8. Dare un nome alla nuova Impostazione Situazione, usare il TAB per raggiungere il pulsante OK e premere SPAZIO. Si aprirà la finestra di dialogo "Nome Finestra".
9. Se necessario, correggere il nome finestra e usando il TAB raggiungere il pulsante OK e premere SPAZIO. La finestra di dialogo verrà chiusa e ritornerete al Pannello di Controllo di SuperNova.

Il vostro file Impostazioni Situazione è ora in uso. Potete verificare l'Impostazione Situazione correntemente in uso leggendo la Barra di Stato nel Pannello di Controllo di SuperNova.

### **14.3 Salva modifiche impostazione**

SuperNova salva automaticamente le modifiche fatte alle impostazioni di SuperNova.

Per modificare questo comportamento del programma, deselezionare la casella di controllo "Salva sempre impostazioni utente". La casella di controllo "Salva sempre impostazioni utente" si trova nella finestra di dialogo "Preferenze di avvio", che si apre dal menu Generale nel pannello di controllo di SuperNova.

Dopo aver deselezionato la casella di controllo "Salva sempre impostazioni utente", un'altra casella di controllo "Richiedi all'utente" diventa disponibile. Se selezionate questa casella di controllo, riceverete un messaggio alla chiusura di SuperNova, che vi chiederà se volete proseguire senza salvare le modifiche che avete fatto.

E' comunque possibile salvare manualmente le impostazioni in qualunque momento, scegliendo l'opzione di menu "Salva Impostazioni". Questa opzione si trova nel menu File nel pannello di controllo di SuperNova.

### **14.4 Cambia Map file**

Se state utilizzando una applicazione per la quale non avete un Map file specifico SuperNova utilizzerà il Map file "Applicazione di default".

Se il vostro pacchetto SuperNova non lavora in modo corretto con la vostra applicazione utilizzando il Map File "Applicazione di default", provate ad utilizzare un altro Map file. Potete provare tutti i Map File che desiderate senza restrizioni.

**Suggerimenti:**

- Provate a utilizzare una diversa versione di Map File per la stessa applicazione. Sarà possibile trovare un Map file per una versione dell'applicazione precedente che lavorerà correttamente anche con la nuova versione dell'applicazione.
- Provare ad utilizzare un Map file creato per un'applicazione dallo stesso produttore. Sarà possibile trovare Map file per applicazioni diverse ma create dallo stesso produttore che lavoreranno in modo corretto con la vostra applicazione, per esempio, se state utilizzando applicazioni Microsoft, provate ad utilizzare il Map file per Microsoft Office.
- Provate ad utilizzare il Map File "MSAA Application" se sapete che la vostra applicazione supporta MSAA.

Per scegliere un Map File diverso:

1. Eseguite la Vostra Applicazione
2. Premere CONTROL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE.

Si aprirà il Pannello di Controllo di SuperNova.

3. Premere ALT + F.

Il menu File si aprirà con l'opzione "Nuovo" selezionata.

4. Premere FRECCIA DESTRA per aprire il sottomenu "Nuovo", quindi FRECCIA GIU' fino a "Map" e premere INVIO.

La finestra di dialogo "Seleziona Map File" si aprirà.

5. Premere FRECCIA GIU' per selezionare l'opzione "Usa Map File Esistente".
6. Usare il TAB per entrare nella lista dei Map File e utilizzare le frecce per selezionare il Map file.
7. Usare il TAB fino al pulsante "OK" e premere SPAZIO.

La finestra di dialogo si chiuderà.

8. Premere ESC.

Il pannello di controllo di SuperNova si chiuderà e tornerete all'applicazione.

Il nuovo Map file si attiverà immediatamente. Se continuerete ad avere problemi con la vostra applicazione contattate Dolphin o il vostro distributore Locale per Assistenza.



---

## CAPITOLO 14

### Media.

Potete usare Media per cercare e scaricare libri e riviste dalle librerie online e per consultare notizie, ascoltare stazioni radio e podcast.

**IMPORTANTE:** le opzioni disponibili in Media variano in base alla lingua del Pannello di Controllo.

#### 15.1 Media "Scansione e Lettura"

Potete usare l'opzione "Scansione e Lettura" in Media per convertire materiale stampato e file immagini in un formato leggibile sul computer.

**IMPORTANTE:** Affinchè SuperNova possa lavorare correttamente con uno scanner, occorre che lo scanner sia WIA compatibile. Oggi la maggior parte degli scanner è WIA compatibile. Fate riferimento alla documentazione del produttore per assistenza.

##### 15.1.1 Scansione e Lettura di un file

Potete usare l'opzione "Scansione e Lettura" in Media per convertire file immagini in un formato leggibile sul computer. Non è necessario avere uno scanner o un dispositivo per immagini collegati al computer per eseguire questa procedura.

Per fare questo dal Pannello di Controllo di SuperNova:

1. Aprire l'opzione "Media", selezionare "Scansione e Lettura" e scegliere "Da file".
2. Selezionare il file che volete convertire. Se state usando una tastiera, potete fare ciò premendo SHIFT + TAB per spostarvi nella lista file,

usate i Tasti Freccia per selezionare il file e quindi premete INVIO. Se il file fosse in una cartella diversa, utilizzare il tasto BACKSPACE per andare al livello superiore e utilizzare il tasto INVIO per aprire le cartelle fino a selezionare il file e premere INVIO.

3. Selezionare le vostre impostazioni di conversione . Notate che dovete scegliere di aprire il documento in Microsoft Word se volete modificare il documento convertito.
4. Selezionare il pulsante "OK". Un messaggio appare, che mostra la progressione della conversione. Quando la conversione è completata, il libro si apre in Microsoft Word o nel Lettore di SuperNova.

### **15.1.2 Scansione e Lettura di testi stampati**

Potete usare l'opzione "Scansione e Lettura" in Media per convertire materiale stampato in un formato leggibile sul computer.

**IMPORTANTE:** Affinchè SuperNova possa lavorare correttamente con uno scanner, occorre che lo scanner sia WIA compatibile. Oggi la maggior parte degli scanner è WIA compatibile. Fate riferimento alla documentazione del produttore per assistenza.

Per fare la scansione e leggere materiale in stampa dal Pannello di Controllo di SuperNova:

1. Assicurarsi che lo scanner sia correttamente collegato al computer.
2. Aprire l'opzione "Media", selezionare "Scansione e Lettura" e scegliere "Da scanner".
3. Selezionare le vostre impostazioni di conversione . Notate che dovete scegliere di aprire il documento in Microsoft Word se volete modificare il documento convertito.
4. Selezionare il pulsante "OK". Un messaggio appare, che mostra la progressione della conversione. Quando la conversione è completata, appare un secondo messaggio che chiede se volete sospendere o continuare la scansione.



5. Se volete scansionare più pagine, posizionare la nuova pagina nello scanner e selezionare il pulsante "Aggiungi più pagine". Ripetere questa procedura fino a quando tutte le pagine sono state scansionate e siete pronti per leggere il testo.
6. Quando avete terminato, selezionate il pulsante "Interrompi Caricamento Pagine". Il libro si apre in Microsoft Word o nel Lettore di SuperNova.

### **15.1.3 Modificare le Impostazioni per "Scansione e Lettura"**

La finestra di dialogo "Impostazioni Scansione e Lettura" dà le opzioni per scegliere uno scanner, una lingua, il livello di riconoscimento colore, la dimensione del foglio e la cartella.

Potete andare alla finestra di dialogo "Impostazioni Scansione e Lettura" nel Pannello di Controllo di SuperNova aprendo l'opzione "Media", selezionando "Scansione e Lettura" e quindi scegliendo "Impostazioni Scansione e Lettura". Per saperne di più sulle opzioni disponibili, fate riferimento alla finestra di dialogo "Impostazioni Scansione e Lettura".

## **15.2 Libri in Media**

Potete usare l'opzione "Libri" per cercare, scaricare e aprire i libri e riviste da librerie online. Potete usare questa opzione per aprire file sul computer. I libri e i file che selezionate si aprono nel Lettore di SuperNova.

### **15.2.1 Aprire un file nel Lettore di SuperNova:**

Potete usare Media per aprire file sul computer. I formati file che potete aprire includono file di testo, EPUB, DAISY, HTML e PDF. I file si apriranno nel Lettore di SuperNova.

Per aprire un file dal pannello di controllo di SuperNova

1. Aprire l'opzione "Media", selezionare "Libri" e scegliere "Apri file in Lettore". La finestra di dialogo "Apri" verrà mostrata.

2. Selezionare il file che volete aprire. Se state usando la tastiera, potete usare SHIFT + TAB nella lista dei file, usare i Tasti Freccia per selezionare il file e quindi premere INVIO. Se il file fosse in una cartella diversa, utilizzare il tasto BACKSPACE per andare al livello superiore e utilizzare il tasto INVIO per aprire le cartelle fino a selezionare il file e premere INVIO.
3. Selezionare le vostre impostazioni di conversione .
4. Quando avete terminato, selezionate il pulsante "OK". Un messaggio appare, che mostra la progressione della conversione. Quando la conversione è completata, il libro si apre nel Lettore di SuperNova.
5. Quando avete finito di leggere il testo, premere ALT + F4 per chiudere la finestra.

### **15.2.2 Aprire un libro da una libreria online**

Potete usare Media per scaricare e aprire i libri da librerie online. I file si apriranno nel Lettore di SuperNova.

Per aprire un libro dal pannello di controllo di SuperNova

1. Aprire l'opzione "Media", selezionare "Libri" e scegliere "Libri online". La finestra di dialogo Libreria si apre mostrando l'elenco delle librerie disponibili. Notate che alcune librerie potrebbero richiedere la registrazione prima dello scarico del libro. Se volete usufruire dei servizi di queste librerie, allora dovete contattare le librerie per registrarvi con loro e ottenere le credenziali del vostro account.
2. Selezionare una libreria. In base alla libreria, troverete generalmente un elenco di categorie che vi dà ulteriori opzioni per proseguire nell'elenco dei libri da visualizzare. Talvolta questa lista può essere seguita da una terza e quarta lista di sottocategorie.
3. Sfogliare le categorie e i libri disponibili. In alternativa, se sapete il titolo del libro che volete leggere, digitate una parola chiave nella casella Ricerca e premete INVIO. SuperNova cercherà le corrispondenze nella Libreria ed elencherà i risultati.

4. Selezionare il libro che volete leggere e scegliete il pulsante "Download".
5. Quando il download è completato, eseguite uno dei seguenti passaggi:
  - Se volete leggere il libro, selezionate il pulsante "Leggi ora". Il libro si apre nel Lettore di SuperNova. Quando avete finito di leggere il testo, premere ALT + F4 per chiudere la finestra.
  - Se volete copiare il libro su un dispositivo portatile, accertatevi di avere un dispositivo collegato al computer e selezionate il pulsante "Invia a". Si aprirà una finestra di dialogo con l'elenco dei drive dove potete copiare il libro. Selezionare il drive e premere INVIO. Apparirà un messaggio di conferma quando il processo sarà terminato.
  - Se volete rimuovere il libro dal computer, selezionare il pulsante "Cancella". Un messaggio appare chiedendo di confermare l'azione. Scegliere "Sì" per cancellare il libro.

### **15.2.3 Aprire l'ultimo libro che si stava leggendo**

Potete continuare a leggere l'ultimo libro che avete aperto, aprendo l'opzione "Media", selezionando "Libri" e quindi scegliendo "Continua Lettura..." Il libro si apre nel Lettore di SuperNova. Sarete posizionati dove avete interrotto la lettura.

### **15.2.4 Apri, copia o cancella un libro esistente**

Potete aprire, copiare e cancellare i libri che avete scaricato da librerie online.

Per fare questo dal Pannello di Controllo di SuperNova:

1. Aprire l'opzione "Media", selezionare "Libri" e scegliere "Apri file in Lettore". Si apre una lista con i libri disponibili.
2. Selezionare il libro che volete aprire, copiare o cancellare. Si apre una casella di dialogo.
3. Per eseguire le seguenti funzioni:

- Se volete leggere il libro, selezionate il pulsante "Leggi ora". Il libro si apre nel Lettore di SuperNova. Quando avete finito di leggere il testo, premere ALT + F4 per chiudere la finestra.
- Se volete copiare il libro su un dispositivo portatile, accertatevi di avere un dispositivo collegato al computer, quindi selezionate il pulsante "Invia a". Si aprirà una finestra di dialogo con l'elenco dei drive dove potete copiare il libro. Selezionare il drive e premere INVIO. Apparirà un messaggio di conferma quando il processo sarà terminato.
- Se volete rimuovere il libro dal computer, selezionare il pulsante "Cancella". Un messaggio appare chiedendo di confermare l'azione. Scegliere "Sì" per cancellare il libro.

### 15.3 Notizie, Media, Stazioni Radio e Podcast

Potete usare le Notizie, le Stazioni RAdio e i Podcast in Media per tenervi aggiornati sulle ultime notizie e gli intrattenimenti disponibili in Internet.

Nota: Qualche contenuto richiede RealPlayer installato. Se non potete accedere a questi contenuti, SuperNova visualizza un messaggio di avvertimento. Il messaggio include dei link a siti web dove potete scaricare i file necessari.

#### 15.3.1 Leggere un articolo nel giornale

Potete aprire e consultare le notizie disponibili in Internet usando Media.

Per fare questo dal Pannello di Controllo di SuperNova:

1. Aprire l'opzione "Media" e selezionare "Notizie". Si apre una lista delle notizie.
2. Selezionare un feed. Se non trovate nessun feed che volete leggere, selezionate il pulsante "Aggiungi" per ricercare altri feed disponibili, che potrete aggiungere alla lista dei Preferiti.
3. Selezionare un titolo. La finestra di dialogo verrà chiusa e l'articolo si apre con il browser predefinito.

### **15.3.2 Ascolta una stazione radio**

Potete ascoltare le radio più conosciute disponibili in Internet usando Media.

Per fare questo dal Pannello di Controllo di SuperNova:

1. Aprire l'opzione "Media" e selezionare "Radio". Si apre una lista di stazioni radio tra le più popolari.
2. Se non trovate nessuna stazione radio che volete ascoltare, selezionate il pulsante "Aggiungi" per ricercare altre stazioni disponibili, che potrete aggiungere alla lista dei Preferiti.
3. Seleziona una stazione radio. La finestra si chiude e la stazione radio inizia ad essere riprodotta, utilizzando per esempio Windows Media Player.

### **15.3.3 Ascoltare un podcast**

Potete ascoltare i podcast più conosciuti disponibili in Internet usando Media.

Per fare questo dal Pannello di Controllo di SuperNova:

1. Aprire l'opzione "Media" e selezionare "Podcast". Si apre una lista di Podcast tra i più popolari.
2. Se non trovate nessun podcast che vi interessa, selezionate il pulsante "Aggiungi" per ricercare altri podcast disponibili, che potrete aggiungere alla lista dei Preferiti.
3. Selezionare un podcast e quindi scegliere un episodio. La finestra si chiude e il podcast inizia ad essere riprodotto, utilizzando per esempio Windows Media Player.

### 15.3.4 Sistemare gli elenchi per le notizie, le radio e i podcast preferiti

Potrete aggiungere, rimuovere e organizzare le notizie, le stazioni radio e i podcast elencati in Media.

Per fare questo dal Pannello di Controllo di SuperNova:

1. Aprire l'opzione "Media" e selezionare il servizio web che volete modificare. Si apre una lista con i servizi disponibili.
2. Per eseguire le seguenti funzioni:
  - Per aggiungere un servizio, selezionare il pulsante "Aggiungi". Si aprirà una nuova finestra di dialogo contenente la lista dei servizi che potete aggiungere e la lista dei servizi disponibili in quel momento. Selezionare un servizio da aggiungere e quindi scegliere il pulsante "Aggiungi". Ripetere i passaggi per ciascuno dei servizi che si vuole aggiungere.
  - Per rimuovere un servizio, selezionare un servizio, quindi scegliere il pulsante "Rimuovi". Ripetere i passaggi per ciascuno dei servizi che si vuole rimuovere.
  - Per organizzare la lista dei servizi, selezionare un servizio e quindi scegliere il pulsante Su o Giù. Questa azione sposterà l'elemento sopra o sotto nell'elenco dei servizi. Continuare a premere il pulsante fino a posizionare l'elemento nell'elenco alla posizione desiderata.
1. Quando avete terminato, selezionate il pulsante "Chiudi".

## 15.4 Comandi tastiera del Lettore di SuperNova

I libri che aprite dalla Libreria sono visualizzati come una pagina HTML nel Lettore di SuperNova. Questo permette di leggere e navigare in un libro come in una pagina web.

Inoltre SuperNova include i seguenti comandi da tastiera:

| Funzione   | Tasto Rapido |
|--|--------------|
| Spostarsi tra la finestra documento e la barra strumenti | F6           |

|  |                      |
|--|----------------------|
| Spostarsi tra i pulsanti e la barra strumenti                    | TAB e SHIFT + TAB    |
| Play / stop (disponibile solo se il libro ha un contenuto audio) | F5                   |
| Apri Contenuto   | Premere ALT + C.     |
| Apri Impostazioni  | ALT + S              |
| Ingrandisci  | ALT + I              |
| Diminuisce ingrandimento   | ALT + O              |
| Esci   | ALT + E (o ALT + F4) |





## CAPITOLO 15

# Collega e Visualizza

La funzione "Collega e Visualizza" di SuperNova vi permette di collegare una telecamera ad alta definizione (HD) al vostro computer ed ingrandire oggetti e testi, compresi giornali, riviste, ricevute, etichette e anche oggetti sullo schermo del computer.

Potete usare la funzione "Collega e Visualizza" per collegarvi ad altri computer e vedere sul vostro schermo cosa c'è sui loro schermi. Per esempio, potete collegarvi alla lavagna interattiva dell'insegnante o al computer di un istruttore e seguire sul vostro computer il contenuto della loro presentazione.

### 16.1 Collega e Visualizza con Telecamera

La funzione "Collega e Visualizza con Telecamera" vi permette di collegare una telecamera ad alta definizione (HD) al vostro computer ed ingrandire oggetti e testi, sullo schermo del computer.

Potete usare qualsiasi telecamera ad alta definizione (HD) con SuperNova. Per un elenco ufficiale delle telecamere che sono state testate e raccomandate da Dolphin, visitate il sito web di Dolphin o contattate il vostro distributore locale.

Prima che possiate usare la funzione Collega e Visualizza per la telecamera, dovete possedere una telecamera adatta, impostare la vostra postazione di lavoro e selezionare la telecamera in SuperNova.

### **16.1.1 Trovare una telecamera e un supporto idonei**

Per ottenere i migliori risultati, è necessario avere una telecamera HD con autofocus, 1080p di risoluzione video con correzione automatica della luce. Questo richiederà una porta USB 2.0 sul computer.

Oltre alla telecamera, dovrete usare un supporto per posizionare la telecamera sul tavolo. L'uso di un supporto, rende la telecamera più stabile e sicura a ciò che dovete vedere.

### **16.1.2 Preparare la postazione di lavoro**

Per ottenere i migliori risultati, assicuratevi di posizionare la telecamera vicina allo schermo del vostro computer, per facilitare il posizionamento degli oggetti che volete visualizzare mentre guardate lo schermo del computer. Dovreste anche accertarvi che la telecamera sia posizionata in un posto sicuro, ordinato e ben illuminato, per evitare di avere ombre sugli oggetti che volete visualizzare.

### **16.1.3 Selezionare una telecamera in SuperNova**

Una volta che avete posizionato la telecamera sul vostro banco e collegata al computer, dovete selezionare la telecamera nella finestra di dialogo "Impostazioni Collega e Visualizza".

Per fare questo dal Pannello di Controllo di SuperNova:

1. In "Ingrandimento", aprire il sottomenu "Collega e Visualizza" e scegliere "Impostazioni". La finestra di dialogo "Impostazioni Collega e Visualizza" si apre, mostrando le impostazioni della "Telecamera".
2. Selezionare la vostra telecamera nella lista "Dispositivi" e scegliere il pulsante "OK". Se la vostra telecamera non fosse nella lista, assicuratevi che sia ben collegata e accesa.

### 16.1.4 Usare la vostra telecamera con SuperNova

Potete usare le seguenti opzioni per abilitare, configurare e regolare l'immagine della telecamera con SuperNova.

#### Attivare il Visore

Dopo aver selezionato il dispositivo nella finestra di dialogo "Impostazioni Collega e Visualizza" potete visualizzare l'immagine attivando "Collega e Visualizza". E' possibile attivare e disattivare "Collega e Visualizza" usando le opzioni "Ingrandimento" nel pannello di controllo di SuperNova oppure usando i tasti rapidi.

#### Tasti Rapidi per Ingrandimento

| Funzione                    | PC da tavolo -<br>Gruppo<br>Tastierino<br>Numerico di<br>Default | PC portatile -<br>Gruppo<br>Universale            |
|-----------------------------|--|---|
| Collega e Visualizza on off | ALT + INVIO<br>TASTIERINO<br>NUMERICO                            | SHIFT<br>SINISTRO +<br>BLOCCA<br>MAIUSCOLA +<br>0 |

Quando attivate "Collega e Visualizza", una porzione di schermo inizia a mostrare l'immagine dalla telecamera o dalla lavagna interattiva. Quest'area è chiamata Visore. Potete modificare la posizione del Visore sullo schermo e potete usare la Barra Strumenti Visore per regolare la dimensione, il colore e il contrasto dell'immagine per renderne più facile la visione.

## **Passare dal Visualizzatore al desktop**

Per accedere alla barra degli strumenti del visualizzatore e fare delle regolazioni all'immagine, occorre posizionare il focus nell'area del visualizzatore.

Potete spostarvi tra il Visualizzatore ed il desktop premendo Caps Lock + Pulsante centrale del mouse. Se sono attivate sia la connessione lavagna sia quella della telecamera, premendo Caps Lock + Pulsante centrale del mouse vi sposterete tra telecamera, lavagna e desktop.

## **Regolare la posizione e la dimensione del Visore**

Come impostazione predefinita, il Visore appare nella metà alta dello schermo. Potete cambiare la posizione e la dimensione del Visore utilizzando le impostazioni di "Collega e Visualizza" nel Pannello di Controllo di SuperNova. Potete bloccare il Visore in alto, in basso, a destra o a sinistra dello schermo e il Visore può essere impostato per occupare l'80%, il 50% o il 20% dell'area dello schermo.

Mentre siete nella finestra del Visore è anche possibile premere Control sinistro + Num Pad 7 sulla tastiera per alternare tra la modalità a schermo diviso e la modalità a pieno schermo.

Potete farlo anche usando i pulsanti seguenti nel Visore:

Mentre siete in modalità "A pieno schermo", potete continuare ad usare Caps Lock + il pulsante centrale del mouse per alternare il Visore al desktop.

## **Mostrare e Nascondere la Barra Strumenti Visore**

La Barra Strumenti del Visore fornisce i controlli per modificare l'immagine che state visualizzando. Le opzioni disponibili sulla Barra Strumenti differiscono in base al fatto che siate collegati ad una telecamera o a una lavagna.

Potete usare i pulsanti Mostra e Nascondi per controllare l'aspetto della Barra Strumenti del Visore. Se nascondete la Barra Strumenti, aumenterete la quantità di informazioni che appaiono sul Visore.

Lo stile dei pulsanti Mostra e Nascondi differisce in base alla posizione del Visore sullo schermo. Per esempio, se il Visore è bloccato in alto, allora i pulsanti Mostra e Nascondi appaiono come Frecce che puntano a sinistra e a destra.

Se il Visore è bloccato a sinistra, allora i pulsanti Mostra e Nascondi appaiono come Frecce che puntano su e giù.

In tutti i casi, il pulsante Nascondi è sempre l'ultimo pulsante sulla Barra Strumenti Visore.

Premendo Control sinistro + Trattino sulla tastiera nasconderete e mostrerete anche la barra degli strumenti del Visore.

## **Ingrandire l'immagine nel Visore**

Potete modificare la dimensione dell'immagine nel Visore usando i pulsanti per l'ingrandimento nella Barra Strumenti del Visore. Se state usando un dispositivo con touch screen, potete anche modificare l'ingrandimento allontanando o avvicinando due dita sullo schermo.

Potete anche usare i seguenti tasti rapidi:

### Tasti Rapidi per Ingrandimento

| Funzione              | Tasti Rapidi PC da tavolo  | PC portatile - Gruppo Universale                                       |
|-----------------------|--|--|
| Aumenta Ingrandimento | CONTROL SINISTRO + PIU' TN<br>o<br>BLOCCA MAIUSCOLA + ROTELLA MOUSE SU   | ALT SINISTRO + ì accentata<br>o<br>BLOCCA MAIUSCOLA + ROTELLA MOUSE SU |
| Riduci Ingrandimento  | CONTROL SINISTRO + meno TN<br>o<br>BLOCCA MAIUSCOLA + ROTELLA MOUSE GIU' | ALT + MENO<br>o<br>BLOCCA MAIUSCOLA + ROTELLA MOUSE GIU'               |

### Visualizzare altre parti dell'immagine

Se notate che l'immagine che state osservando è più grande di quella che appare nel visualizzatore, potete spostare il puntatore del mouse o usare la funzione di scorrimento di SuperNova per far scorrere l'immagine con la tastiera.

Per far scorrere lo schermo, premere Control destro + una delle frecce. Tenere premuto il Control destro per mantenere lo scorrimento. Premere la stessa freccia ripetutamente (mantenendo il tasto Control destro premuto) per aumentare la velocità di scorrimento. Premere la freccia opposta a quella che state premendo per diminuire la velocità di scorrimento.

Per saperne di più sullo scorrimento consultate "Visualizza altre parti dello schermo"

## **Ruotare l'immagine nel Visore**

Potete ruotare l'immagine nel Visore per metterla in modo che sia più facile per voi da leggere. Ciò evita la necessità di ruotare il testo sotto la telecamera. Ad ogni pressione di questo pulsante, l'immagine ruota di 90 gradi in senso orario.

Premendo Control sinistro + 1 del tastierino numerico ruoterete anche l'immagine di 90 gradi in senso orario ogni volta che premete questa combinazione tasti.

## **Cambiare i colori dell'immagine**

Se avete problemi a visualizzare l'immagine a causa dei colori e del contrasto, potete usare il pulsante "Cambio Colore" per usare i vari schemi colore disponibili.

Premendo Control sinistro + 0 del tastierino numerico alternerete i vari schermi colore.

SuperNova salva lo Schema Colore che scegliete nella finestra di dialogo "Impostazioni Connetti e Visualizza".

## **Miglioramento della qualità dell'immagine**

SuperNova contiene una serie di funzioni opzionali per l'elaborazione delle immagini, ad esempio l'opzione Colori a contrasto elevato, che consente di aumentare il contrasto delle immagini usando uno degli schemi di colore integrati in SuperNova. Questa opzione è particolarmente utile quando si visualizzano pagine contenenti testo e diagrammi.

SuperNova contiene anche un'opzione di blocco automatico dell'immagine che tenta di rimuovere i disturbi dal flusso video della videocamera (particolarmente evidente in ambienti scarsamente illuminati).

Nota: I disturbi dell'immagine sono evidenti soprattutto con livelli di luce bassi dove la fotocamera cerca di aumentare l'esposizione dell'immagine per catturare la maggior quantità di luce possibile. Tuttavia, poiché il sensore di immagine della telecamera ora è più sensibile alla luce, è anche più sensibile alle interferenze casuali, e questo consente un aumento del disturbo nei fotogrammi video successivi.

È possibile accedere alle singole impostazioni per le funzioni di elaborazione delle immagini di SuperNova dalla scheda Fotocamera nella finestra di dialogo delle impostazioni di Collega e visualizza (accessibile da Visualizzazione -> Collega e visualizza -> Impostazioni... nel pannello di controllo di SuperNova).

## **Controllare l'autofocus**

L'autofocus della telecamera, se presente, regola automaticamente la lente della telecamera per dare l'immagine migliore possibile dell'oggetto inquadrato. In alcuni casi la telecamera potrebbe continuamente tentare di mettere a fuoco ciò che ritiene un oggetto che cambia di volta in volta, situazione che potrebbe creare disturbo. Se l'autofocus è costantemente in azione su un'immagine, potrebbe essere opportuno disabilitarlo.

Premendo Control sinistro + 3 del tastierino numerico attiverete e disattiverete l'Auto Focus.



Non tutte le telecamere hanno la funzione Auto Focus.

### **Alternare tra ingrandimento digitale ed ottico**

Se la telecamera supporta l'ingrandimento ottico (a volte chiamato hardware) la finestra Collega e visualizza mostrerà un ulteriore pulsante che consente di alternare tra ingrandimento digitale e ottico.

L'icona visualizzata direttamente sotto indica che la telecamera al momento è in modalità digitale.

Premendo questa icona cambierete la modalità da digitale a ottica:

L'icona visualizzata direttamente sotto indica che la telecamera al momento è in modalità ingrandimento ottico.

Premendo questa icona (o usando Control sinistro + 4 del tastierino numerico) alternerete tra le modalità a ingrandimento ottico e digitale:

### **Bloccare l'immagine**

Il pulsante Blocca Immagine vi permette di congelare lo schermo sull'immagine corrente. Ciò vi permette di esplorare l'immagine nei dettagli senza però poterla modificare.

Sebbene sia disponibile come pulsante della Barra Visore quando si usa una telecamera, potreste ritenere questa opzione più utile quando vedete delle presentazioni, poichè vi permette di congelare lo schermo su una particolare immagine, anzichè chiedere all'insegnante di interrompere la presentazione a quel punto. Quando sbloccate l'immagine, il Visore

aggiorna l'immagine della telecamera oppure mostra lo schermo attuale del presentatore.

## **Cattura Immagine sul visualizzatore**

Il pulsante "Cattura Immagine" consente di copiare l'immagine sul visualizzatore negli Appunti di Windows. L'immagine acquisita da SuperNova è l'immagine completa, indipendentemente dal fattore di ingrandimento che state usando nel Visualizzatore.

Premendo Caps Lock+P copierete l'immagine nel visualizzatore anche negli Appunti di Windows.

Dopo sarà possibile copiare l'immagine in un documento o convertire l'immagine acquisita il testo usando l'opzione "Scansiona e leggi" di SuperNova, o premendo Control sinistro+Caps Lock+O.

## **OCR Immagine nel visualizzatore**

Il pulsante OCR consente di fare l'OCR dell'immagine posizionata sotto la telecamera. L'immagine acquisita da SuperNova è l'immagine completa, indipendentemente dal fattore di ingrandimento che state usando nel Visualizzatore.

Una volta eseguito l'OCR dell'immagine la barra degli strumenti del visualizzatore si aggiornerà mostrando ulteriori pulsanti per leggere il testo riconosciuto e per cambiare la visualizzazione dal testo riconosciuto, all'immagine originaria, al testo riconosciuto combinato all'immagine originaria in una modalità a schermo diviso.

## **Pulsanti aggiuntivi**

Premendo il pulsante qui sopra avvierete la lettura del testo riconosciuto nell'immagine. E' possibile avviare la lettura anche premendo Spazio o Più del tastierino numerico. Durante la lettura, la finestra del visualizzatore evidenzierà la parola corrente e farà automaticamente scorrere il documento. E' anche possibile usare le frecce per spostarsi di riga in riga o di parola in parola.

Premendo il pulsante qui sopra interromperete la lettura del testo riconosciuto. E' possibile interrompere la lettura anche premendo Spazio o Escape.

I quattro pulsanti seguenti cambiano tra quattro differenti modalità di visualizzazione:

Modalità di visualizzazione Solo testo.

Modalità combinata testo ed immagine affiancati orizzontalmente.

Modalità combinata testo ed immagine affiancati verticalmente.

Modalità sola immagine.

Si può far scorrere l'immagine sia in Modalità sola immagine sia in modalità combinata usando il dito (su uno schermo touch-screen), o tenendo premuto il tasto sinistro del mouse e spostando quest'ultimo.

Premendo il pulsante qui sopra passerete a diversi schemi di colore.

Premendo il pulsante qui sopra aprirete il menu Opzioni per il documento che consente di aggiungere altre pagine al documento stesso, eliminare la pagina corrente (se al momento esiste più di una pagina), spostarsi tra le pagine (se al momento esiste più di una pagina, ed esportare le pagine riconosciute in Microsoft Word o Blocco note.

Premendo il pulsante qui sopra nel menu Opzioni per il documento sarà possibile aggiungere un'altra pagina al documento corrente. Quando premete il pulsante Aggiungi pagina avrete l'opzione di aggiungere un'altra pagina al documento corrente usando la telecamera (successivamente verrete riportati alla schermata principale di Connetti e visualizza in modo da selezionare una nuova pagina su cui effettuare l'OCR), o da un file immagine o da un documento PDF (dopodichè si aprirà una finestra di dialogo che consentirà di selezionare il file immagine o PDF).

Premendo il pulsante qui sopra nel menu Opzioni per il documento eliminerete la pagina corrente.

Premendo il pulsante qui sopra nel menu Opzioni per il documento sarà possibile esportare il documento corrente in formato Microsoft Word (preservando la formattazione del testo), in formato Microsoft Word (preservando l'aspetto del documento e la formattazione del testo), o in semplice testo non formattato. Quando premete il pulsante Esporta documento verranno mostrati i seguenti tre pulsanti:

Il documento esportato sarà automaticamente aperto in Microsoft Word o Blocco Note (in base al formato scelto) e la copia originale del documento verrà automaticamente messa nella cartella Documenti di Windows, con snova\_clipboardXXX.xml come nome (dove XXX è un numero, dove il numero più alto corrisponde al documento esportato più di recente).

Se avete più di una pagina nel documento corrente, premendo il pulsante qui sopra nel menu Opzioni per il documento potrete passare alla pagina successiva nel documento corrente.

Se avete più di una pagina nel documento corrente premendo il pulsante qui sopra nel menu Opzioni per il documento potrete passare alla pagina precedente nel documento corrente.

## **Annotazione delle immagini**

### **Aggiunta di un'annotazione**

Per aggiungere un'annotazione all'immagine acquisita tramite Collega e visualizza:

- Eseguite una scansione (o caricate un documento già acquisito tramite Collega e visualizza e salvato in precedenza nel formato .xml di Dolphin Lettore Documenti).

- Dalla barra degli strumenti di Collega e visualizza, premete il pulsante documento.
- Dal menu a discesa, premete il pulsante Aggiungi annotazione.

Un'annotazione verrà posizionata al centro dello schermo. Il bordo lampeggerà. La barra degli strumenti di Collega e visualizza verrà sostituita con una barra degli strumenti Annotazione.

Nota: È possibile aggiungere annotazioni solo in una modalità di visualizzazione che supporta i grafici, ad esempio la modalità di visualizzazione a schermo intero, o con divisione verticale o orizzontale. Non è possibile visualizzare o aggiungere annotazioni in modalità di visualizzazione solo testo.

La barra degli strumenti Annotazione ha i seguenti pulsanti:

Premendo il pulsante raffigurato direttamente sopra si uscirà dalla modalità Annotazione e si ripristinerà la classica barra degli strumenti.

Il pulsante raffigurato direttamente sotto (e a sinistra) consentirà di scegliere il tipo di annotazione che si vuole aggiungere. Per impostazione predefinita, viene utilizzato il tipo di annotazione Nota. Se premete questo pulsante, verrà visualizzato un menu a discesa con i seguenti tipi di annotazione: Nota, Evidenziazione, Riquadro, Cerchio, Riga (tranne il tipo di annotazione attivo al momento, di default Nota).

Selezionando un tipo di annotazione diverso dal menu a discesa, cambierete l'annotazione che state aggiungendo al documento.

Nota: Lo sfondo del documento può essere fatto scorrere indipendentemente dall'annotazione, consentendo di posizionare il documento ingrandito nella posizione esatta in cui si volete aggiungere l'annotazione.

Il pulsante di Modifica dei colori raffigurato direttamente sopra consente di passare da un colore all'altro per l'annotazione corrente. Ogni annotazione ha le proprie opzioni di colore. Per le note: nero su bianco, bianco su nero, nero su rosa, nero su azzurro e nero su giallo. Per l'evidenziazione: giallo, verde, rosa e azzurro. Per i tipi di annotazione con riquadro, cerchio e riga: rosso, verde, blu e nero.

Una volta terminato, premete il pulsante Salva (nell'immagine riportata qui sotto) per aggiungere l'annotazione al documento. Un'altra annotazione viene quindi resa disponibile per il posizionamento e la modifica, consentendo di aggiungere facilmente più annotazioni. Quando avete finito di aggiungere annotazioni, sarà sufficiente premere il pulsante Chiudi o il tasto Esc sulla tastiera.

## Riposizionamento di un'annotazione

Se tenete premuto un dito all'interno del bordo di un'annotazione, sarà possibile riposizionare l'annotazione tramite scorrimento.

Nota: L'ingrandimento è disattivato durante il riposizionamento di un'annotazione

## Ridimensionamento di un'annotazione

Per ridimensionare un'annotazione:

1. Premete e tenete premuto (con un dito) uno dei bordi dell'annotazione (sinistro, destro, superiore o inferiore). Il bordo inizierà a lampeggiare.

2. Tenendo premuto il dito, sarà possibile trascinare il bordo nella posizione desiderata.
3. Se rilasciate il dito, il bordo continuerà a lampeggiare. Dopo sarà possibile usare una gesture di scorrimento per ridimensionare il bordo lampeggiante. Ad esempio, se il bordo inferiore lampeggia, potete scorrere verso l'alto o verso il basso per ridimensionarlo, mentre se è il bordo sinistro a lampeggiare sarà possibile scorrere verso destra o verso sinistra.
4. Se premete e tenete premuto un altro bordo quando ne avete uno selezionato, questo diventerà il bordo selezionato, e lampeggerà. Il trascinamento e lo scorrimento ora agiranno su questo bordo.
5. Un solo tocco all'esterno di uno qualsiasi dei bordi farà uscire dalla modalità di ridimensionamento e interromperà il lampeggio.

Per chi usa il mouse, lo spostamento del puntatore del mouse sui bordi di un'annotazione modificherà il puntatore per mostrarvi come ridimensionarlo. È possibile ridimensionare l'annotazione trascinandone il bordo tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse mentre il puntatore del mouse è il puntatore freccia sinistra/destra o freccia su/giù.

Per chi usa il mouse, è possibile riposizionare l'annotazione trascinando il bordo superiore quando viene visualizzato il puntatore normale del mouse.

### Modifica di un'annotazione esistente

Dopo aver aggiunto un'annotazione, se si desidera riposizionarla o modificarne il colore, è possibile toccare due volte (o fare doppio clic con il pulsante sinistro del mouse sull'annotazione) per modificarla. Il bordo dell'annotazione inizierà a lampeggiare per indicare che è stata selezionata. Dopo sarà possibile riposizionarlo o ridimensionarlo come descritto sopra. La barra degli strumenti Annotazioni verrà visualizzata nuovamente con un ulteriore pulsante, il pulsante Elimina annotazione (mostrato qui sotto).

Premendo il pulsante Elimina annotazione eliminerete l'annotazione selezionata al momento dal documento. In questo modo aprirete la finestra



di dialogo Collega e visualizza con due pulsanti (nella figura riportata qui sotto).

Il pulsante Annulla (la grande croce rossa) annulla l'eliminazione, mentre l'altro pulsante Elimina annotazione conferma l'eliminazione e rimuove l'annotazione dal documento.

### Esportazione delle annotazioni

Le annotazioni vengono salvate insieme al documento originale in un file separato. Quando si apre il documento nel lettore documenti di SuperNova, le annotazioni vengono caricate automaticamente, lasciando l'utente nel punto in cui lo avevate lasciato.

Se ci sono delle annotazioni nel documento, sarà aggiunto un ulteriore pulsante (mostrato qui sotto) nel menu a discesa Documento della barra degli strumenti.

Premendo questo pulsante acquisirete un'immagine del documento con le annotazioni incluse. Dovreste sentire il classico suono del click della fotocamera ad indicare la conferma dell'operazione. Questa immagine verrà posizionata negli Appunti di Windows, in modo da poterla poi incollare in Microsoft Word per la stampa o per inserirla come immagine in una e-mail

È inoltre possibile esportare il documento con le annotazioni come file PDF. Per farlo, selezionate il pulsante Esporta (immagine riportata qui sotto):

Dal menu a discesa risultante selezionate il pulsante PDF (immagine mostrata qui sotto):

Un file PDF contenente il documento acquisito completo di annotazioni verrà salvato nella stessa cartella da cui è stato caricato il documento originale.

### **16.1.5 Impostazioni telecamera**

Potete trovare tutte le impostazioni per Camera Collega e Visualizza nel Pannello di Controllo di SuperNova. Potete trovare queste opzioni attraverso la barra Ingrandimento o attraverso il menu Collega e Visualizza. Per ulteriori informazioni si veda la finestra di dialogo Collega e Visualizza.

## **16.2 Collega e Visualizza della Lavagna Interattiva**

Collega e Visualizza della Lavagna Interattiva usa una rete virtuale (VNC) per permettervi di collegarvi ad un altro computer ed ingrandire ed inseguire sul vostro schermo ciò che appare sul loro schermo.

VNC è un tipo di software che rende possibile vedere un altro computer quando si è collegati ad una rete. Ci sono alcuni software VNC disponibili, gratuiti o poco costosi. Questi includono tight VNC, Ultra VNC e Real VNC. Il software VNC deve essere installato ed eseguito sul computer del presentatore affinché SuperNova possa fare una connessione. Non è necessario installare il software VNC sul vostro computer.

Per ulteriori informazioni sui programmi che sono stati testati e raccomandati da Dolphin, visitate il sito web di Dolphin o contattate il vostro distributore locale.

### **16.2.1 Collegarsi al computer del presentatore**

Potete collegarvi al computer del presentatore che ha attivo il software VNC creandi un profilo Lavagna Interattiva. Un profilo Lavagna Interattiva richiede l'inserimento di informazioni specifiche, che potrebbero essere conosciute solo dal vostro Amministratore di Rete. Questa informazione include il nome del computer e ogni dettaglio per la sicurezza impostato nel software VNC.

Per creare un profilo "Lavagna Interattiva", seguite questi passi nel Pannello di Controllo di SuperNova:

1. In "Ingrandimento", aprire il sottomenu "Collega e Visualizza" e scegliere "Impostazioni". Si aprirà la finestra di dialogo "Impostazioni Collega e Visualizza"
2. Se questo è un nuovo profilo che volete creare, selezionate la pagina "Lavagna Interattiva" e scegliete il pulsante "Nuovo". Si apre la finestra "Impostazioni Lavagna Interattiva".
3. Se questo fosse un profilo che volete modificare, aprite la pagina "Lavagna Interattiva", selezionate il profilo dalla lista Dispositivi e scegliete il pulsante "Impostazioni". Si apre la finestra "Impostazioni Lavagna Interattiva".
4. Nella finestra "Profilo" digitate un nome per questo profilo. Date al profilo un nome significativo, per esempio il nome dell'aula o dell'insegnante.
5. Completare i campi rimanenti come vi indica il vostro Amministratore della Rete. Per ulteriori informazioni si veda la sezione finestra di dialogo Impostazioni Collega e Visualizza.
6. Selezionare il pulsante "OK". SuperNova salva le impostazioni e torna alla finestra di dialogo precedente.
7. Selezionare il pulsante "OK". SuperNova salva il profilo, lo aggiunge alla lista Dispositivi e chiude la finestra di dialogo.

### **16.2.2 Visualizzare il computer del presentatore**

Per vedere lo schermo del computer del presentatore occorre che selezionate il profilo nella finestra di dialogo "Impostazioni Collega e Visualizza" ed attivate la funzione Collega e Visualizza.

Quando siete collegati al computer del presentatore, potete usare le seguenti opzioni per abilitare, configurare e regolare il Visore.

## Attivare il Visore

Dopo aver selezionato il dispositivo nella finestra di dialogo "Impostazioni Collega e Visualizza" potete visualizzare l'immagine attivando "Collega e Visualizza". E' possibile attivare e disattivare "Collega e Visualizza" usando le opzioni "Ingrandimento" nel pannello di controllo di SuperNova oppure usando i tasti rapidi.

### Tasti Rapidi per Ingrandimento

| Funzione                    | PC da tavolo -<br>Gruppo<br>Tastierino<br>Numerico di<br>Default | PC portatile -<br>Gruppo<br>Universale            |
|-----------------------------|--|---|
|                             |  |   |
| Collega e Visualizza on off | ALT + INVIO<br>TASTIERINO<br>NUMERICO                            | SHIFT<br>SINISTRO +<br>BLOCCA<br>MAIUSCOLA +<br>0 |

Quando attivate "Collega e Visualizza", una porzione di schermo inizia a mostrare l'immagine dalla telecamera o dalla lavagna interattiva. Quest'area è chiamata Visore. Potete modificare la posizione del Visore sullo schermo e potete usare la Barra Strumenti Visore per regolare la dimensione, il colore e il contrasto dell'immagine per renderne più facile la visione.

## Passare dal Visualizzatore al desktop

Per accedere alla barra degli strumenti del visualizzatore e fare delle regolazioni all'immagine, occorre posizionare il focus nell'area del visualizzatore.

Potete spostarvi tra il Visualizzatore ed il desktop premendo Caps Lock + Pulsante centrale del mouse. Se sono attivate sia la connessione lavagna sia quella della telecamera, premendo Caps Lock + Pulsante centrale del mouse vi sposterete tra telecamera, lavagna e desktop.

## **Mostrare e Nascondere la Barra Strumenti Visore**

La Barra Strumenti del Visore fornisce i controlli per modificare l'immagine che state visualizzando. Le opzioni disponibili sulla Barra Strumenti differiscono in base al fatto che siate collegati ad una telecamera o a una lavagna.

Potete usare i pulsanti Mostra e Nascondi per controllare l'aspetto della Barra Strumenti del Visore. Se nascondete la Barra Strumenti, aumenterete la quantità di informazioni che appaiono sul Visore.

Lo stile dei pulsanti Mostra e Nascondi differisce in base alla posizione del Visore sullo schermo. Per esempio, se il Visore è bloccato in alto, allora i pulsanti Mostra e Nascondi appaiono come Frecce che puntano a sinistra e a destra.

Se il Visore è bloccato a sinistra, allora i pulsanti Mostra e Nascondi appaiono come Frecce che puntano su e giù.

In tutti i casi, il pulsante Nascondi è sempre l'ultimo pulsante sulla Barra Strumenti Visore.

Premendo Control sinistro + Trattino sulla tastiera nasconderete e mostrerete anche la barra degli strumenti del Visore.

## Ingrandire l'immagine nel Visore

Potete modificare la dimensione dell'immagine nel Visore usando i pulsanti per l'ingrandimento nella Barra Strumenti del Visore. Se state usando un dispositivo con touch screen, potete anche modificare l'ingrandimento allontanando o avvicinando due dita sullo schermo.

Potete anche usare i seguenti tasti rapidi:

### Tasti Rapidi per Ingrandimento

| Funzione              | Tasti Rapidi PC da tavolo  | PC portatile - Gruppo Universale                                       |
|-----------------------|--|--|
| Aumenta Ingrandimento | CONTROL SINISTRO + PIU' TN<br>o<br>BLOCCA MAIUSCOLA + ROTELLA MOUSE SU   | ALT SINISTRO + ì accentata<br>o<br>BLOCCA MAIUSCOLA + ROTELLA MOUSE SU |
| Riduci Ingrandimento  | CONTROL SINISTRO + meno TN<br>o<br>BLOCCA MAIUSCOLA + ROTELLA MOUSE GIU' | ALT + MENO<br>o<br>BLOCCA MAIUSCOLA + ROTELLA MOUSE GIU'               |

## **Visualizzare altre parti dell'immagine**

Se notate che l'immagine che state osservando è più grande di quella che appare nel visualizzatore, potete spostare il puntatore del mouse o usare la funzione di scorrimento di SuperNova per far scorrere l'immagine con la tastiera.

Per far scorrere lo schermo, premere Control destro + una delle frecce. Tenere premuto il Control destro per mantenere lo scorrimento. Premere la stessa freccia ripetutamente (mantenendo il tasto Control destro premuto) per aumentare la velocità di scorrimento. Premere la freccia opposta a quella che state premendo per diminuire la velocità di scorrimento.

Per saperne di più sullo scorrimento consultate "Visualizza altre parti dello schermo"

## **Cambiare i colori dell'immagine**

Se avete problemi a visualizzare l'immagine a causa dei colori e del contrasto, potete usare il pulsante "Cambio Colore" per usare i vari schemi colore disponibili.

Premendo Control sinistro + 0 del tastierino numerico alternerete i vari schermi colore.

SuperNova salva lo Schema Colore che scegliete nella finestra di dialogo "Impostazioni Connetti e Visualizza".

## **Seguire i movimenti del presentatore**

Potete seguire il movimento del presentatore usando il pulsante Segui Presentatore. Quando attivate questa funzione, l'immagine nel Visore si sposterà automaticamente per seguire il movimento del puntatore del mouse del presentatore sullo schermo. L'inseguimento del puntatore del mouse del presentatore si fermerà se iniziate a spostare il vostro puntatore del mouse. L'inseguimento riprenderà quando non muoverete più il vostro mouse.

Potete evitare che il Visore segua il puntatore del mouse del presentatore disattivando questa funzione.

## **Bloccare l'immagine**

Il pulsante Blocca Immagine vi permette di congelare lo schermo sull'immagine corrente. Ciò vi permette di esplorare l'immagine nei dettagli senza però poterla modificare.

Sebbene sia disponibile come pulsante della Barra Visore quando si usa una telecamera, potreste ritenere questa opzione più utile quando vedete delle presentazioni, poichè vi permette di congelare lo schermo su una particolare immagine, anzichè chiedere all'insegnante di interrompere la presentazione a quel punto. Quando sbloccate l'immagine, il Visore aggiorna l'immagine della telecamera oppure mostra lo schermo attuale del presentatore.

## **Cattura Immagine sul visualizzatore**

Il pulsante "Cattura Immagine" consente di copiare l'immagine sul visualizzatore negli Appunti di Windows. L'immagine acquisita da SuperNova è l'immagine completa, indipendentemente dal fattore di ingrandimento che state usando nel Visualizzatore.

Premendo Caps Lock+P copierete l'immagine nel visualizzatore anche negli Appunti di Windows.



Dopo sarà possibile copiare l'immagine in un documento o convertire l'immagine acquisita in testo usando l'opzione "Scansiona e leggi" di SuperNova, o premendo Control sinistro+Caps Lock+O.

### **16.2.3 Impostazioni Lavagna Interattiva**

Potete trovare tutte le impostazioni per impostazioni di Collega Lavagna e Visualizza nel Pannello di Controllo di SuperNova. Potete trovare queste opzioni attraverso i pulsanti della barra Ingrandimento o attraverso il menu Collega e Visualizza. Per ulteriori informazioni si veda la finestra di dialogo Impostazioni Collega e Visualizza.



## CAPITOLO 16

## Touchscreen

### 17.1 Terminologia per Touchscreen

La tabella seguente fornisce una descrizione dei gesti per il touch screen e cosa questi gesti significano.

| Gesto                    | Come fare  |
|--------------------------|--|
| Tocco                    | Toccare lo schermo per eseguire un'azione, per esempio toccare un pulsante per attivarlo. Alcuni gesti potrebbero richiedere di toccare lo schermo con 1, 2, 3 o più dita più volte. |
| Premere e tenere premuto | Premere un dito sullo schermo e tenerlo premuto contro lo schermo.   |
| Leggero tocco            | Un leggero e rapido tocco di un dito sullo schermo.  |
| Scorrere                 | Un movimento più lungo e più lento di un dito sullo schermo, di solito in orizzontale o verticale partendo dal bordo dello schermo.  |

|            |   |
|------------|---|
| Avvicinare | Premere due dita sullo schermo e spostarle, come per avvicinarle. |
| Allargare  | Premere due dita sullo schermo e allontanare l'una dall'altra.    |

## 17.2 Gestì con touch screen

La seguente tabella fornisce un elenco di gesti per touch screen che potete usare per controllare SuperNova.

| Funzione                                 | Gesto                                |
|--|--------------------------------------|
| Interruttore Ingrandimento               | Doppio tocco con tre dita            |
| Aumenta Ingrandimento                    | Allargare con due dita               |
| Riduci Ingrandimento                     | Avvicinare con due dita              |
| Panoramica                               | Leggero tocco con un dito            |
| Mostra/Nascondi Barra Touch di SuperNova | Singolo tocco con tre dita           |
| Annuncia testo sotto al dito             | Premere e tenere premuto con un dito |

### Altri gesti.

Oltre ai gesti per touch screen di SuperNova, ecco altri gesti per touch screen utili per navigare in Windows.

| Funzione  | Gesto  |
|---|--|
| Aprire Ricerca, Condividi, Avvia, Dispositivi, Impostazioni.  | Scorrere con un dito dal bordo destro.   |
| Cambiare app  | Leggero tocco con un dito dal bordo sinistro.  |
| Aprire il Menu App Il Menu App mostra i comandi come Salva, Modifica e Cancella.                          | Scorrere con un dito dal bordo inferiore sinistro.   |
| Chiudere l'app aperta   | Scorrere con un dito dal bordo inferiore sinistro e continuare il movimento, spostando la app nella parte inferiore dello schermo. |
| Aprire il menu contestuale (che corrisponde al clic destro sull'elemento selezionato)                     | Doppio tocco con un dito, tenere premuto e rilasciare.   |
| Selezionare e trascinare gli oggetti sullo schermo, per esempio quando si sistemano le icone sul desktop. | Doppio tocco con un dito e tenere premuto, quindi scorrere per spostare l'oggetto. Sollevare il dito per rilasciare.               |

### 17.3 Barra Touch di SuperNova

La barra Touch di SuperNova è una barra strumenti touch che appare nella parte inferiore dello schermo quando eseguite un singolo tocco con 3 dita. La Barra Touch dà accesso alle azioni più frequenti di SuperNova, compresa l'attivazione dell'ingrandimento, il cambio del fattore di ingrandimento e lo Schema Colori.

## 17.4 Digitare su un touch screen

SuperNova mostra automaticamente una tastiera sullo schermo quando avete bisogno di scrivere e non avete una tastiera collegata al dispositivo. La tastiera a video compare in fondo allo schermo e contiene tasti con caratteri ingranditi ad alto contrasto.

Potete anche attivare la tastiera sullo schermo in qualsiasi momento toccando il pulsante Tastiera nella Barra Touch di SuperNova o nell'area Notifica di Windows. Per nascondere la tastiera, toccare il tasto "X" nell'angolo in basso a destra della tastiera a video.

Potete modificare l'aspetto della tastiera a video nella Finestra di dialogo Impostazioni Touch Screen.

## 17.5 Regolare l'intensità del tocco

Potete regolare la sensibilità di SuperNova ai vostri tocchi sullo schermo.

Per esempio, se notate che SuperNova sta interpretando un doppio tocco come due singoli tocchi, allora dovete aumentare il tempo del doppio tocco. Nello stesso modo, se notate che quando trascinate un'icona sul desktop, l'icona non viene selezionata e quindi "presa", allora dovete aumentare il tempo del doppio tocco.

Potete fare modifiche alle impostazioni del touch screen di SuperNova nella Finestra di dialogo Touch Screen.

## CAPITOLO 17

## Conflitti tasti rapidi

Talvolta si verificano conflitti tra i tasti rapidi di SuperNova con i tasti rapidi di un'applicazione. Potete risolvere questa situazione in diversi modi.

### 18.1 Disattivare i tasti rapidi di SuperNova

Potete risolvere il conflitto tra i tasti rapidi di SuperNova e quelli della vostra applicazione disattivando i tasti rapidi di SuperNova. Questo disabilita tutti i tasti rapidi eccetto il tasto rapido che riattiva nuovamente i tasti rapidi di SuperNova.

#### Tasti Rapidi Azione

| Funzione              | PC da tavolo -<br>Gruppo<br>Tastierino<br>Numerico di<br>Default | PC portatile -<br>Gruppo<br>Universale |
|-----------------------|--|--|
| Tasti Rapidi on / off | CONTROL<br>SINISTRO + 8  | SHIFT +<br>BLOCCA<br>MAIUSCOLA +<br>3  |

### 18.2 Dire a SuperNova di ignorare la prossima pressione di un tasto

Potrete risolvere il conflitto tra i tasti rapidi di SuperNova e quelli della vostra applicazione dicendo a SuperNova di ignorare la prossima pressione di un tasto. Quando avete rilasciato i tasti, SuperNova riattiva automaticamente i suoi tasti rapidi.

#### Tasti Rapidi Azione

| Funzione  | PC da tavolo -<br>Gruppo<br>Tastierino<br>Numerico di<br>Default | PC portatile -<br>Gruppo<br>Universale |
|---|--|--|
| Per passare il prossimo tasto all'applicazione: | CONTROL SINISTRO + 7   | BLOCCA MAIUSCOLA + 3                   |

### 18.3 Riassegnare un tasto rapido di SuperNova

Potete aggiungere, cancellare o riassegnare tasti rapidi a SuperNova. Questo permette di risolvere eventuali conflitti tra SuperNova e la vostra applicazione oppure è utile per sostituire un tasto rapido con una combinazione di tasti che ricordate più facilmente.

Per fare ciò:

1. Premere CONTROL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE.

Si aprirà il Pannello di Controllo di SuperNova.

2. Premere ALT + G.

Si aprirà il menu Generale.

3. Premere FRECCIA GIU' fino a "Tastiera e Tasti Rapidi" e premere INVIO.

Si aprirà un sotto-menu.

4. Premere FRECCIA GIU' fino a "Tastiera e Tasti Rapidi" e premere INVIO.

Si apre la finestra "Tasti Rapidi".

5. Usare il TAB, usando l'elenco "Comandi Tasti Rapidi" e l'elenco "Comando" per selezionare il tasto rapido assegnato che volete modificare.

6. Usate i pulsanti "Aggiungi Tasto", "Sostituisci Tasto" o "Rimuovi Tasto" per modificare il tasto rapido.



7. Usare il TAB fino al pulsante "OK" e premere SPAZIO.

SuperNova conferma le modifiche e chiude la finestra di dialogo.

Suggerimento: se avete difficoltà a trovare i tasti rapidi dalle categorie e dai comandi disponibili, usate la funzione Descrivi Tasto.



## CAPITOLO 18

## Tasti Rapidi

## 19.1 Azioni

| Funzione  | PC da tavolo -<br>Gruppo<br>Tastierino<br>Numerico di<br>Default                   | PC portatile -<br>Gruppo<br>Universale         |
|---|--|--|
| Menu Pop up per Pannello di Controllo             | BLOCCA<br>MAIUSCOLA +<br>SPAZIO  | BLOCCA<br>MAIUSCOLA +<br>SPAZIO                |
| Lettore Documento                                 | SHIFT + ALT +<br>D   | BLOCCA<br>MAIUSCOLA +<br>F11                   |
| Aiuto di SuperNova                                | BLOCCA<br>MAIUSCOLA +<br>F1<br>CONTROL<br>DESTRO +<br>SHIFT<br>DESTRO +<br>SLASH / | BLOCCA<br>MAIUSCOLA +<br>F1                    |
| Tasti Rapidi on / off                             | CONTROL<br>SINISTRO + 8  | SHIFT +<br>BLOCCA<br>MAIUSCOLA +<br>3          |
| Apri Pannello di Controllo                        | CONTROL<br>SINISTRO +<br>BARRA<br>SPAZIATRICE.                                     | CONTROL<br>SINISTRO +<br>BARRA<br>SPAZIATRICE. |
| Ignora prossimo tasto e<br>passa all'applicazione | CONTROL<br>SINISTRO + 7  | BLOCCA<br>MAIUSCOLA +<br>3                     |

|   |                               |                              |
|---|-------------------------------|------------------------------|
| Esci                                    | BLOCCA<br>MAIUSCOLA +<br>F4   | BLOCCA<br>MAIUSCOLA +<br>F4  |
| Interruttore Modalità Riga /<br>Colonna | CONTROL<br>SINISTRO + 9<br>TN | Non assegnato                |
| Refresh Schermo                         | CONTROL<br>SINISTRO + 0       | BLOCCA<br>MAIUSCOLA +<br>ESC |

## 19.2 Voce

| Funzione                               | PC da tavolo -<br>Gruppo<br>Tastierino<br>Numerico di<br>Default | PC portatile -<br>Gruppo<br>Universale |
|--|--|--|
| Sistema anti-balbettamento<br>on / off | CONTROL<br>SINISTRO + 6  | Non assegnato                          |
| Attiva / Disattiva Maiuscole           | BLOCCA<br>MAIUSCOLA +<br>à                                       | Non assegnato                          |
| Ciclo Eco Carattere                    | BLOCCA<br>MAIUSCOLA<br>+ PUNTO E<br>VIRGOLA                      | BLOCCA<br>MAIUSCOLA +<br>2             |
| Modalità Descrivi Tasto                | Premere<br>BLOCCA<br>MAIUSCOLA +<br>BARRA.                       | BLOCCA<br>MAIUSCOLA +<br>1             |
| Lingua Giù                             | CONTROL<br>SINISTRO +<br>PUNTO                                   | Non assegnato                          |
| Lingua Su                              | CONTROL<br>SINISTRO +<br>HOME                                    | Non assegnato                          |

|                    |   |                                   |
|--------------------|---|-----------------------------------|
| Marcatori Monitor  | CONTROL<br>SINISTRO + 5                                     | Non assegnato                     |
| Mute               | CONTROL<br>SINISTRO   | CONTROL<br>SINISTRO               |
| Sintesi Successiva | CONTROL<br>SINISTRO +<br>SHIFT<br>SINISTRO + +              | Non assegnato                     |
| Sintesi Precedente | CONTROL<br>SINISTRO +<br>SHIFT<br>SINISTRO + è              | Non assegnato                     |
| Riduci Velocità    | CONTROL<br>SINISTRO +<br>SHIFT<br>SINISTRO +<br>APOSTROFO   | CONTROL +<br>ALT + PAGINA<br>GIU' |
| Aumenta Velocità   | CONTROL<br>SINISTRO +<br>SHIFT<br>SINISTRO + ì<br>accentata | CONTROL +<br>ALT + PAGINA<br>SU   |
| Voce on / off      | CONTROL<br>SINISTRO + 0                                     | CONTROL +<br>ALT + 0              |
| Diminuisci Volume  | CONTROL<br>SINISTRO +<br>APOSTROFO                          | CONTROL +<br>ALT +<br>APOSTROFO   |
| Aumenta Volume     | CONTROL<br>SINISTRO + ì<br>accentata                        | CONTROL +<br>ALT + ì<br>accentata |

### 19.3 Tasti Voce

| Funzione  | PC da tavolo -<br>Gruppo<br>Tastierino<br>Numerico di<br>Default | PC portatile -<br>Gruppo<br>Universale       |
|-----------|--|--|
| Carattere | 4 Tastierino<br>Numerico   | BLOCCA<br>MAIUSCOLA +<br>FRECCIA<br>SINISTRA |
| Controllo | PUNTO<br>Tastierino<br>Numerico                                  | Non assegnato                                |
| Focus     | 0 Tastierino<br>Numerico   | BLOCCA<br>MAIUSCOLA +<br>FRECCIA SU          |
| Riga      | 6 Tastierino<br>Numerico   | Non assegnato                                |
| Finestra  | 9 Tastierino<br>Numerico   | BLOCCA<br>MAIUSCOLA +<br>B                   |
| Parola    | 5 Tastierino<br>Numerico   | BLOCCA<br>MAIUSCOLA +<br>FRECCIA<br>DESTRA   |

### 19.4 Leggi da Qui

| Funzione              | PC da tavolo -<br>Gruppo<br>Tastierino<br>Numerico di<br>Default | PC portatile -<br>Gruppo<br>Universale |
|-----------------------|--|--|
| Clicca e Leggi da Qui | PULSANTE<br>CENTRALE<br>DEL MOUSE                                | PULSANTE<br>CENTRALE<br>DEL MOUSE      |

|                       |  |   |
|-----------------------|--|---|
| Leggi da Qui Avanzato | CONTROL<br>SINISTRO +<br>BLOCCA<br>MAIUSCOLA +<br>1                                  | Non assegnato                                       |
| Leggi da Qui          | PIU' Tastierino<br>Numerico  | BLOCCA<br>MAIUSCOLA +<br>FRECCIA GIU'               |
| Arresta Lettura       | PIU' Tastierino<br>Numerico<br>o ESC<br>o CONTROL<br>SINISTRO<br>o CONTROL<br>DESTRO | ESC<br>o CONTROL<br>SINISTRO<br>o CONTROL<br>DESTRO |

## 19.5 Ingranditore

| Funzione                           | Desktop -<br>Gruppo con<br>Tastierino<br>Numerico<br>predefinito | PC portatile -<br>Gruppo<br>Universale            |
|------------------------------------|--|---|
| Attiva/disattiva Schema dei colori | Control sinistro<br>+ 0 del<br>tastierino<br>numerico            | Shift + Alt + C                                   |
| Crea Area Bloccata                 | Control sinistro<br>+ 5 del<br>tastierino<br>numerico            | Shift sinistro +<br>Control sinistro<br>+ Alt + H |
| Attiva/disattiva Evidenziazioni    | Control sinistro<br>+ Shift sinistro<br>+ Simbolo<br>Minore Di   | Shift sinistro +<br>Alt sinistro + O              |

|                                      |  |  |
|--------------------------------------|--|--|
| Attiva/disattiva Aree Bloccate       | Control sinistro + 3 del tastierino numerico   | Non assegnato  |
| Passa sotto                          | Control sinistro + Caps Lock + 2 del tastierino numerico                                 | Alt sinistro + Pagina giù  |
| Passa a sinistra                     | Control sinistro + Caps Lock + 4 del tastierino numerico                                 | Alt sinistro + Home  |
| Passa a destra                       | Control sinistro + Caps Lock + 6 del tastierino numerico                                 | Alt sinistro + Fine  |
| Passa su                             | Control sinistro + Caps Lock + 8 del tastierino numerico                                 | Alt sinistro + Pagina su   |
| Diminuisce Ingrandimento             | Control sinistro + Meno del tastierino numerico<br>o Caps Lock + Rotellina del mouse giù | Alt sinistro + Apostrofo<br>o Caps Lock + Rotellina del mouse giù  |
| Aumenta Ingrandimento                | Control sinistro + Più del tastierino numerico<br>o Caps Lock + Rotellina del mouse su   | Alt sinistro + i accentata<br>o Caps Lock + Rotellina del mouse su |
| Diminuisce Ingrandimento Orizzontale | Control destro + barra del tastierino numerico   | Non assegnato  |



|   |  |  |
|---|--|--|
| Aumenta Ingrandimento Orizzontale           | Control sinistro + barra del tastierino numerico     | Non assegnato                                    |
| Diminuisci Ingrandimento Verticale          | Control destro + Asterisco del tastierino numerico   | Non assegnato                                    |
| Aumenta Ingrandimento Verticale             | Control sinistro + Asterisco del tastierino numerico | Non assegnato                                    |
| Attiva/disattiva ingrandimento              | Control sinistro + Invio del tastierino numerico     | Alt + 0  |
| Modifica Aree Bloccate                      | Control sinistro + 6 del tastierino numerico         | Shift sinistro + Alt + H                         |
| Modifica Area Principale                    | Control sinistro + 4 del tastierino numerico         | Shift sinistro + Alt + A                         |
| Spostarsi verso il basso                    | Control destro + Shift destro + Freccia giù          | Control destro + Shift destro + Freccia giù      |
| Spostarsi a sinistra                        | Control destro + Shift destro + Freccia sinistra     | Control destro + Shift destro + Freccia sinistra |
| Spostarsi a destra                          | Control destro + Shift destro + Freccia destra       | Control destro + Shift destro + Freccia destra   |
| Spostarsi in basso a sinistra dello schermo | Control destro + 1 del tastierino numerico           | Non assegnato                                    |

|   |  |  |
|---|--|--|
| Spostarsi sulla parte inferiore dello schermo | Control destro + 2 del tastierino numerico   | Non assegnato                              |
| Spostarsi in basso a destra dello schermo     | Control destro + 3 del tastierino numerico   | Non assegnato                              |
| Spostarsi sul bordo sinistro dello schermo    | Control destro + 4 del tastierino numerico   | Non assegnato                              |
| Spostarsi a metà schermo                      | Control destro + 5 del tastierino numerico   | Non assegnato                              |
| Spostarsi sul bordo destro dello schermo      | Control destro + 6 del tastierino numerico   | Non assegnato                              |
| Spostarsi in alto a sinistra dello schermo    | Control destro + 7 del tastierino numerico   | Non assegnato                              |
| Spostarsi sulla parte superiore dello schermo | Control destro + 8 del tastierino numerico   | Non assegnato                              |
| Spostarsi in alto a destra dello schermo      | Control destro + 9 del tastierino numerico   | Non assegnato                              |
| Sposta su                                     | Control destro + Shift destro + Freccia su   | Control destro + Shift destro + Freccia su |
| Orientamento                                  | Control sinistro + 1 del tastierino numerico | Non assegnato                              |
| Attiva/disattiva Modalità Panoramica          | Control sinistro + Simbolo Minore Di         | Non assegnato                              |
| Scorri giù                                    | Control destro + Freccia giù                 | Control destro + Freccia giù               |
| Scorri a sinistra                             | Control destro + Freccia sinistra            | Control destro + Freccia sinistra          |

|   |   |  |
|---|---|--|
| Scorri a destra   | Control destro + Freccia destra                           | Control destro + Freccia destra          |
| Scorri su   | Control destro + Freccia su                               | Control destro + Freccia su              |
| Tipo di ingrandimento principale                          | Control sinistro + 7 del tastierino numerico              | Shift sinistro + Alt + M                 |
| Ripristina Posizione                                      | Control destro + Punto del tastierino numerico            | Non assegnato                            |
| Salva Posizione   | Control destro + 0 del tastierino numerico                | Non assegnato                            |
| Cambia monitor  | Caps Lock + Rotellina centrale del mouse                  | Caps Lock + Rotellina centrale del mouse |
| Cambia definizione testo (True Font/Standard/Disattivato) | Control sinistro + 8 del tastierino numerico              | Non assegnato                            |
| Attiva/disattiva caratteri in grassetto                   | Control destro + 8 del tastierino numerico                | Non assegnato                            |
| Attiva/disattiva definizione testo                        | Control destro + Shift destro + 8 del tastierino numerico | Non assegnato                            |

**19.6 Regolazione finestra ingrandimento**

| Funzione                | PC da tavolo -<br>Gruppo<br>Tastierino<br>Numerico di<br>Default | PC portatile -<br>Gruppo<br>Universale     |
|-------------------------|--|--|
|                         |  |  |
| Cambia blocco con mouse | PULSANTE<br>SINISTRO DEL<br>MOUSE                                | PULSANTE<br>SINISTRO DEL<br>MOUSE          |
| Area sotto              | FRECCIA GIU'   | FRECCIA GIU'                               |
| Area a sinistra         | FRECCIA<br>SINISTRA  | FRECCIA<br>SINISTRA                        |
| Area a destra           | FRECCIA<br>DESTRA  | FRECCIA<br>DESTRA                          |
| Area sopra              | FRECCIA SU   | FRECCIA SU                                 |
| Annulla Area Bloccata   | ESC  | ESC  |
| Contenuto Giù           | SHIFT<br>SINISTRO +<br>FRECCIA GIU'                              | SHIFT<br>SINISTRO +<br>FRECCIA GIU'        |
| Contenuto a sinistra    | SHIFT<br>SINISTRO +<br>FRECCIA<br>SINISTRA                       | SHIFT<br>SINISTRO +<br>FRECCIA<br>SINISTRA |
| Contenuto a destra      | SHIFT<br>SINISTRO +<br>FRECCIA<br>DESTRA                         | SHIFT<br>SINISTRO +<br>FRECCIA<br>DESTRA   |
| Contenuto Su            | SHIFT<br>SINISTRO +<br>FRECCIA SU                                | SHIFT<br>SINISTRO +<br>FRECCIA SU          |
| Ciclo Orientamento      | CONTROL<br>SINISTRO + 1<br>TN                                    | Non assegnato                              |

|                                      |  |  |
|--------------------------------------|--|--|
| Diminuisci Ingrandimento             | CONTROL SINISTRO + meno TN<br>oppure<br>BLOCCA MAIUSCOLA + ROTELLA<br>MOUSE GIU' | ALT + MENO<br>oppure<br>BLOCCA MAIUSCOLA + ROTELLA<br>MOUSE GIU'               |
| Diminuisci Ingrandimento Orizzontale | CONTROL DESTRO + barra TN  | Non assegnato  |
| Diminuisci Ingrandimento Verticale   | CONTROL DESTRO + ASTERISCO TN  | Non assegnato  |
| Cancella Area Bloccata               | CANC   | CANC   |
| Esci da Modalità Modifica            | ESC  | ESC  |
| Aumenta Ingrandimento                | CONTROL SINISTRO + PIU' TN<br>oppure<br>BLOCCA MAIUSCOLA + ROTELLA<br>MOUSE GIU' | ALT SINISTRO + ì accentata<br>oppure<br>BLOCCA MAIUSCOLA + ROTELLA<br>MOUSE SU |
| Aumenta Ingrandimento Orizzontale    | CONTROL SINISTRO + BARRA TN  | Non assegnato  |
| Aumenta Ingrandimento Verticale      | CONTROL SINISTRO + ASTERISCO TN  | Non assegnato  |
| Più stretto                          | CONTROL SINISTRO + FRECCIA SINISTRA  | CONTROL SINISTRO + FRECCIA SINISTRA  |

|                                    |  |  |
|------------------------------------|--|--|
| Più corto                          | CONTROL<br>SINISTRO +<br>FRECCIA SU        | CONTROL<br>SINISTRO +<br>FRECCIA SU        |
| Più alto                           | CONTROL<br>SINISTRO +<br>FRECCIA GIU'      | CONTROL<br>SINISTRO +<br>FRECCIA GIU'      |
| Più largo                          | CONTROL<br>SINISTRO +<br>FRECCIA<br>DESTRA | CONTROL<br>SINISTRO +<br>FRECCIA<br>DESTRA |
| Sposta Area con il mouse           | Z  | Z  |
| Sposta contenuto area con il mouse | C  | C  |
| OK Area Bloccata                   | INVIO<br>o PULSANTE<br>DESTRO del<br>MOUSE | INVIO<br>o PULSANTE<br>DESTRO del<br>MOUSE |
| Ridimensiona Area con il mouse     | X  | X  |
| Rifinitura Testo                   | CONTROL<br>SINISTRO + 8<br>TN              | Non assegnato                              |
| Inseguimento on / off              | SHIFT<br>SINISTRO + 8<br>TN                | Non assegnato                              |

### 19.7 Cursore Dolphin (Generale)

| Funzione                             | PC da tavolo -<br>Gruppo<br>Tastierino<br>Numerico di<br>Default | PC portatile -<br>Gruppo<br>Universale |
|--------------------------------------|--|--|
| Premere per attivare                 | BARRA<br>SPAZIATRICE   | BARRA<br>SPAZIATRICE                   |
| Cursore Dolphin Automatico<br>on/off | CONTROL<br>SINISTRO + 4  | CONTROL<br>SINISTRO + 4                |

|                           |                                |                            |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Interagisce con controllo | INVIO                          | INVIO                      |
| Disattiva Cursore Dolphin | MENO<br>Tastierino<br>Numerico | BLOCCA<br>MAIUSCOLA +<br>Z |
| Attiva Cursore Dolphin    | MENO<br>Tastierino<br>Numerico | BLOCCA<br>MAIUSCOLA +<br>Z |

## 19.8 Cursore Dolphin (Spostamento)

| Funzione                  | PC da tavolo -<br>Gruppo<br>Tastierino<br>Numerico di<br>Default | PC portatile -<br>Gruppo<br>Universale       |
|---------------------------|--|--|
| Finestra / Area in basso  | CONTROL<br>SINISTRO +<br>FINE                                    | CONTROL +<br>FINE                            |
| Fine Riga                 | FINE   | FINE   |
| Sinistra                  | FRECCIA<br>SINISTRA  | FRECCIA<br>SINISTRA                          |
| Parola sinistra           | CONTROL<br>SINISTRO +<br>FRECCIA<br>SINISTRA                     | CONTROL<br>SINISTRO +<br>FRECCIA<br>SINISTRA |
| Oggetto grande successivo | PAGINA GIU'  | PAGINA GIU'                                  |
| Riga successiva           | FRECCIA GIU'   | FRECCIA GIU'                                 |
| Oggetto Successivo        | TAB  | TAB  |
| Oggetto Grande precedente | PAGINA SU  | PAGINA SU                                    |
| Riga Precedente           | FRECCIA SU   | FRECCIA SU                                   |
| Oggetto Precedente        | SHIFT<br>SINISTRO +<br>TAB                                       | SHIFT + TAB                                  |
| Destra                    | FRECCIA<br>DESTRA  | FRECCIA<br>DESTRA                            |

|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| Parola destra                   | CONTROL<br>SINISTRO +<br>FRECCIA<br>DESTRA | CONTROL<br>SINISTRO +<br>FRECCIA<br>DESTRA |
| Sposta Cursore Dolphin al mouse | PULSANTE<br>CENTRALE<br>DEL MOUSE          | PULSANTE<br>CENTRALE<br>DEL MOUSE          |
| Inizio Riga                     | HOME                                       | HOME                                       |
| Finestra / Area in alto         | CONTROL<br>SINISTRO +<br>HOME              | CONTROL +<br>HOME                          |

## 19.9 Riga Continua

| Funzione                                | PC da tavolo -<br>Gruppo<br>Tastierino<br>Numerico di<br>Default                             | PC portatile -<br>Gruppo<br>Universale                                 |
|---|--|--|
| Diminuisce Ingrandimento                | CONTROL<br>SINISTRO +<br>meno TN<br>oppure<br>BLOCCA<br>MAIUSCOLA +<br>ROTELLA<br>MOUSE GIU' | ALT + MENO<br>oppure<br>BLOCCA<br>MAIUSCOLA +<br>ROTELLA<br>MOUSE GIU' |
| Diminuisce Ingrandimento<br>Orizzontale | CONTROL<br>DESTRO +<br>barra TN  | Non assegnato  |
| Diminuisce Ingrandimento<br>Verticale   | CONTROL<br>DESTRO +<br>ASTERISCO<br>TN   | Non assegnato  |
| Esci da modalità Riga<br>Continua       | ESC  | ESC  |



|   |  |  |
|---|--|--|
| Uscire da Riga Continua e cliccare sul carattere o spostare il Cursore Dolphin al carattere | INVIO TN   | INVIO<br>o PULSANTE SINISTRO<br>MOUSE  |
| Scorri avanti   | INVIO  | INVIO  |
| Vai alla prima riga   | HOME   | HOME   |
| Vai al Focus  | 0 Tastierino Numerico  | F5   |
| Vai all'ultima riga   | FINE   | FINE   |
| Aumenta Ingrandimento   | CONTROL SINISTRO + PIU' TN<br>oppure<br>BLOCCA MAIUSCOLA + ROTELLA<br>MOUSE SU | ALT SINISTRO + ì accentata<br>oppure<br>BLOCCA MAIUSCOLA + ROTELLA<br>MOUSE SU |
| Aumenta Ingrandimento Orizzontale   | CONTROL SINISTRO + BARRA TN  | Non assegnato  |
| Aumenta Ingrandimento Verticale   | CONTROL SINISTRO + ASTERISCO TN  | Non assegnato  |
| Documento Riga Continua   | CONTROL SINISTRO + PUNTO TN  | Non assegnato  |
| Riga Continua Area Documento e vai al focus   | CONTROL SINISTRO + SHIFT<br>SINISTRO + 2 TN.                                   | Non assegnato  |
| Riga Continua documento dal cursore   | CONTROL SINISTRO + 2 TN  | SHIFT SINISTRO + ALT + L   |
| Riga Continua Finestra Intera   | CONTROL SINISTRO + 9 TN  | SHIFT SINISTRO + ALT + V   |

|                    |                         |                   |
|--------------------|-------------------------|-------------------|
| Spostarsi indietro | FRECCIA SINISTRA        | FRECCIA SINISTRA  |
| Spostarsi avanti   | FRECCIA DESTRA          | FRECCIA DESTRA    |
| Riga successiva    | PAGINA GIU'             | PAGINA GIU'       |
| Riga Precedente    | PAGINA SU               | PAGINA SU         |
| Scorri più veloce  | FRECCIA SU              | FRECCIA SU        |
| Scorri più lento   | FRECCIA GIU'            | FRECCIA GIU'      |
| Avvia o arresta    | BARRA SPAZIATRICE       | BARRA SPAZIATRICE |
| Rifinitura Testo   | CONTROL SINISTRO + 8 TN | Non assegnato     |

### 19.10 Lista Utilità

| Funzione        | PC da tavolo - Gruppo Tastierino Numerico di Default | PC portatile - Gruppo Universale |
|-----------------|--|----------------------------------|
| Lista Utilità   | BLOCCA MAIUSCOLA + TAB                               | BLOCCA MAIUSCOLA + TAB           |
| Link            | BLOCCA MAIUSCOLA + 1                                 | BLOCCA MAIUSCOLA + F7            |
| Titoli          | BLOCCA MAIUSCOLA + 2                                 | BLOCCA MAIUSCOLA + F6            |
| Frame e Oggetti | BLOCCA MAIUSCOLA + 3                                 | BLOCCA MAIUSCOLA + F9            |
| Tabelle         | BLOCCA MAIUSCOLA + 5                                 | Non assegnato                    |

|                      |                            |   |
|----------------------|----------------------------|---|
| Controlli            | BLOCCA<br>MAIUSCOLA +<br>6 | BLOCCA<br>MAIUSCOLA +<br>F5                       |
| Revisioni o Commenti | BLOCCA<br>MAIUSCOLA +<br>7 | SHIFT<br>SINISTRO +<br>BLOCCA<br>MAIUSCOLA +<br>R |
| Errori               | BLOCCA<br>MAIUSCOLA +<br>8 | Non assegnato                                     |

## 19.11 Tasti Rapidi di Navigazione per Microsoft Word

SuperNova coding includes the following list of hot keys for supported versions of Microsoft Word. Non è possibile rimuovere o riassegnare questi comandi tastiera.

### 19.11.1 Tasti di navigazione rapida

Per spostarsi all'elemento precedente usate Shift + Caps Lock +Tasto

| Sposta a                                | Tasto di accesso |
|---|------------------|
| Segnalibro                              | Caps Lock + A    |
| Pulsante                                | Caps Lock + B    |
| Commento                                | Caps Lock + C    |
| Stile Paragrafo ù                       | Caps Lock + D    |
| Campo editazione del form               | Caps Lock + E    |
| Nota a piè di pagina o Nota di chiusura | Caps Lock + F.   |
| Grafico                                 | Caps Lock + G    |
| Stile intestazione                      | Caps Lock + H    |
| Elemento in elenco                      | Caps Lock + I    |
| Link                                    | Caps Lock + K    |
| Elenco                                  | Caps Lock + L    |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Casella di testo            | Caps Lock + Y |
| Stile Paragrafo Normale     | Caps Lock + N |
| Oggetto (inclusi i grafici) | Caps Lock + O |
| Paragrafo                   | Caps Lock + P |
| Revisione                   | Caps Lock + R |
| Tabella                     | Caps Lock + T |
| Casella di Controllo        | Caps Lock + X |
| Interruzione di sezione     | Caps Lock + Z |

Tenete presente che alcuni tasti di navigazione potrebbero non funzionare quando si sta lavorando su un documento protetto.

## Guida da ZoomText a SuperNova

La tabella seguente fornisce dei termini utili nel passaggio da ZoomText a SuperNova.

| <b>Termine usato da ZoomText</b> | <b>Termine equivalente in SuperNova</b>  |
|----------------------------------|--|
| AppReader                        | Leggi da Qui (see "Lettura continua" page 41)  |
| Telecamera                       | Collega e Visualizza (page 83)   |
| Migliorie per il colore          | Schemi Colore (see "Rendi lo schermo più visibile" page 29)                          |
| Tasti comando                    | Tasti Rapidi   |
| Migliorie per il cursore         | Opzioni di evidenziazione<br>->Cursore   |
| Lettore Documento                | Lettore Documento (page 55)  |
| Doppio Monitor                   | Monitor Multipli (see "Finestra di Dialogo Ingrandimento Monitor Multipli" page 145) |
| Colorante                        | Tinta (page 134)   |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Ricerca                      | Ricerca elemento (see "Lista Utilità" page 125)   |
| Migliorie per il focus       | Opzioni di evidenziazione<br>->Focus (see "Rendi il focus più visibile" page 30)                |
| Migliorie font               | Definizione Font (page 149)   |
| Blocca Finestra              | Area Bloccata (see "Creare finestre ingrandite statiche per visualizzare informazioni" page 24) |
| Riscontro Mouse              | Annuncia testo sotto al mouse   |
| Migliorie puntatore          | Opzioni di evidenziazione<br>->Mouse  |
| Schema Puntatore             | Puntatori Mouse (see "Rendi il puntatore più visibile" page 30)                                 |
| Ricerca Testo                | Trova con Cursore Dolphin   |
| Elaborazione testo           | Stile testo   |
| Comandi di lettura del testo | Tasti Voce  |
| Riscontro in scrittura       | Riscontro caratteri (see "Modifica di ciò che viene letto mentre digitate" page 45)             |
| Modalità Visualizzazione     | Modalità Panoramica (see "Panoramica della posizione della finestra ingrandita" page 24)        |
| Tipo Finestra                | Cambia Modalità Ingrandimento (page 18)   |
| Ricerca web                  | Ricerca elemento (see "Lista Utilità" page 125)   |
| Livello Zoom                 | Dimensione Ingrandimento (see "Modifica dimensione ingrandimento" page 17)                      |



## CAPITOLO 19

## Riferimenti

### 21.1 Finestra di dialogo Impostazioni Nuova Situazione

Menu: File > Nuovo > Impostazioni Situazione

Potete creare o scegliere una Situazione esistente usando le opzioni nella finestra di dialogo "Impostazioni nuova Situazione".

#### Opzioni:

- Creare pulsante d'opzione Nuova Situazione.  
Potete creare una nuova Impostazione Situazione selezionando questo pulsante di opzione e quindi scegliendo il pulsante OK. Vi sposterete al passaggio successivo. Per rivedere tutti i passaggi del processo, fate riferimento al capitolo "Crea Impostazioni Situazione".
- Usare un pulsante d'opzione Situazione già esistente.  
Potrete cambiare ad un'altra Situazione selezionando questa opzione e poi selezionando tra l'elenco disponibile. Osservate che la lista Situazione visualizza solo quelle Impostazioni Situazione disponibili nel file Impostazioni Situazione corrente.

### 21.2 Finestra di dialogo Nuove Impostazioni Applicazione

Menu: File > Nuovo > Impostazioni Applicazione

Potete creare o scegliere un file Impostazioni Applicazione esistente, usando le opzioni nella finestra di dialogo Impostazioni Applicazione.

#### Opzioni:

- Pulsante opzione Crea un nuovo file Impostazioni  
Potete creare una nuova Impostazione per Applicazione selezionando questo pulsante di opzione e quindi scegliendo il pulsante OK. Dopo

aver selezionato il pulsante "OK", andrete al passo successivo per la creazione del processo. Per rivedere tutti i passaggi del processo, fate riferimento al capitolo "Crea Impostazioni Situazione".

- Pulsante opzione Usa un file Impostazioni esistente  
Potrete cambiare tra i differenti file delle impostazioni selezionando questa opzione e selezionando dall'elenco disponibile. Potrete confermare la vostra selezione scegliendo il pulsante OK. Le impostazioni verranno applicate immediatamente se non avete selezionato l'opzione "Usa Impostazioni di default nel pannello di controllo". Se selezionate questa opzione, allora le vostre nuove impostazioni saranno applicate quando tornerete alla vostra applicazione.

## 21.3 Finestra di dialogo Nuovo Map

Menu: File > Nuovo > Map

Potete creare o scegliere un Map file esistente, usando le opzioni nella finestra di dialogo "Seleziona Nuovo Map".

### Opzioni:

- Pulsante opzione Crea un nuovo Map file.  
Potete creare un nuovo Map file selezionando questo pulsante di opzione e quindi scegliendo il pulsante OK. Vi sposterete al passaggio successivo. Per rivedere tutti i passaggi del processo, fate riferimento al Manuale Map File. Questo è disponibile tramite il menù di "Aiuto" di SuperNova.
- Pulsante opzione Usa un Map File esistente  
Potrete cambiare Map File selezionando questa opzione e selezionando dall'elenco disponibile. Per conoscere più ragioni al perchè è necessario cambiare Map File potrete far riferimento all'argomento "Cambia Map file".



## 21.4 Nuovo Script

Menu: File > Nuovo > Script

Con questa opzione potete creare nuovi Script per l'applicazione corrente. Il nuovo file Script si aprirà con Dolphin Script Editor. Il Dolphin Script Editor include un menu di aiuto con opzioni che hanno link alla Guida per Script.

Nota: se non esiste un file Script per l'applicazione corrente, allora questa voce di menu sarà disabilitata. per visualizzare e modificare uno Script esistente, andare nel Menu "File", sottomenu "Edita" e selezionare "Script".

## 21.5 Finestra di dialogo Modifica Impostazioni Situazione

Menu: File > Modifica > Impostazioni Situazione

Potete cancellare o modificare le proprietà delle vostre Impostazioni Situazione usando le opzioni nella finestra di dialogo "Gestione Situazione".  
Nota Dovete utilizzare il file Imposta Applicazioni che ha le Impostazioni Situazione per essere abilitati a modificare la Situazione nel file.

- **Elenco Situazione.**  
Scegliere la Situazione che si desidera modificare o cancellare da questa lista.
- **Pulsante Edita Regole.**  
Potete editare le regole per una Situazione selezionando questo pulsante. Si aprirà la finestra di dialogo "Definisci Regole Situazione". In questa finestra di dialogo potete modificare il nome della Situazione, il titolo e i dettagli della classe della regola e aggiungere o rimuovere le regole Situazione.
- **Pulsante Cancella.**  
Potete cancellare la Situazione corrente dal file Impostazioni Applicazioni selezionando questo pulsante. Dopo aver premuto il pulsante riceverete un messaggio di avviso che vi chiederà

conferma per procedere alla cancellazione. Per procedere selezionate il pulsante "Si" o per annullare selezionate il pulsante "No".

## 21.6 Finestra di dialogo Modifica Impostazioni Applicazioni

Menu: File > Modifica > Impostazioni Applicazione

Potete cancellare o modificare le proprietà delle vostre Impostazioni Applicazione usando le opzioni nella finestra di dialogo "Gestione Situazione".

- **Elenco file Impostazioni Applicazioni.**  
Potrete scegliere il file Impostazioni Applicazioni che volete modificare o cancellare dall'elenco. Nota non potrete cancellare il file di impostazioni "Default Application" perchè è un file di sistema di SuperNova.
- **Pulsante Proprietà.**  
Potete editare le proprietà di un file Impostazioni Applicazione selezionando questo pulsante. Si aprirà la finestra di dialogo "Proprietà File Impostazioni". In questa finestra di dialogo potrete modificare il nome e il numero della versione del file impostazioni e aggiungere o rimuovere le applicazioni associate con il file.
- **Pulsante Cancella questo File Impostazioni.**  
Potrete cancellare il corrente file Impostazioni Applicazioni selezionando questo pulsante. Dopo aver premuto il pulsante riceverete un messaggio di avviso che vi chiederà conferma per procedere alla cancellazione. Per procedere selezionate il pulsante "Si" o per annullare selezionate il pulsante "No".

## 21.7 Finestra di dialogo Edita Map File.

Menu: File > Modifica > Map

Potrete modificare le proprietà e le regole di un Map File selezionando questo elemento dal menu. Per saperne di più sui Map file fate riferimento alla Guida MapFile disponibile dal Menu di "Aiuto" di SuperNova dal Pannello di Controllo.

Questa finestra di dialogo inoltre contiene le opzioni per gli Script. Potrete creare, ricaricare, modificare e cancellare i file Script e Estensioni dei file Script. Per imparare di più sugli Script, si veda la Guida per gli Script. Potete aprire il Manuale Script dal pannello di controllo di SuperNova, menu Aiuto.

## 21.8 Modifica Script

Menu: File > Modifica > Script

Con questa opzione potete modificare il file Script per l'applicazione corrente. Il file Script si aprirà con Dolphin Script Editor. Il Dolphin Script Editor include un menu di aiuto con opzioni che hanno link alla Guida per Script.

Nota: se non esiste un file Script per l'applicazione corrente, allora questa voce di menu sarà disabilitata. Per creare un nuovo file Script, andate al menu File, sottomenu Nuovo e selezionate Script.

## 21.9 Ingrandimento Finestra di dialogo Configura Schema Colore Personalizzato

Menu: Ingrandimento > Schemi Colore > Configura.

Potete creare il vostro schema colore usando le opzioni nella finestra di dialogo "Configura Schema Colore Personalizzato".

Nota: per aprire questa finestra di dialogo dovete scegliere Personalizzato come Schema Colore e quindi scegliere Configura dalla lista degli Schemi Colore.

Potete creare uno schema personalizzato in questa finestra di dialogo usando una delle seguenti opzioni:

- Classico
- Tinta

- Doppia Tinta
- Tripla Tinta
- Quadrupla tinta
- Sostituzione Colore

I controlli disponibili in questa finestra di dialogo variano in funzione alle impostazioni personalizzate che avete scelto.

### **21.9.1 Opzioni schema Classico Colori Personalizzato.**

- Casella di controllo Inverti Luminosità.  
Questa opzione inverte la luminosità dello schermo, da scuro a chiaro e da chiaro a scuro. Questa opzione non influisce sulla quantità di colore sullo schermo.
- Cursore Contrasto.  
Il cursore "Contrasto" controlla la definizione del colore, rendendo i colori chiari più chiari e i colori scuri più scuri. Ciò modifica lo schermo come quando usate il pulsante Contrasto sul televisore.
- Cursore Luminosità.  
Il cursore "Luminosità" controlla quanto luminosi appaiono i colori sullo schermo, rendendo i colori chiari più luminosi e i colori scuri più scuri. Ciò modifica lo schermo come quando usate il pulsante Luminosità sul televisore.
- Cursore Divisore Luminosità.  
Il Divisore Luminosità è la posizione nella gamma colori dove si dividono i colori chiari e quelli scuri. Spostando il cursore a sinistra significa che molti dei colori della gamma sono classificati come colori chiari. Questo influenza i valori del contrasto e della luminosità.
- Cursore Regola Colore.  
Il cursore "Regola Colore" permette di fare modifiche generali ai colori sullo schermo, con eccezione del bianco e del nero. Potete usare la paletta colori per vedere le modifiche mentre muovete il cursore. La

posizione del cursore allo 0% significa che i colori dello schermo sono invariati.

- **Cursore Colore.**  
Il cursore "Colore" permette di controllare quanto colore è presente sullo schermo. Cambiare questo valore significa che i colori diventano più pallidi o più intensi. Potete usare la paletta colori per vedere le modifiche mentre muovete il cursore. La posizione del cursore al 50% significa che i colori dello schermo sono invariati.
- **Anteprima di queste impostazioni colore quando attivate casella di controllo nella finestra di dialogo.**  
Selezionate questa casella di controllo per vedere le modifiche mentre le fate.

### **21.9.2 Opzioni colore personalizzate per Tinta, Doppia Tinta, Tripla Tinta e Quadrupla TintaTint:**

- **Casella di controllo Inverti Luminosità.**  
Questa opzione inverte la luminosità dello schermo, da scuro a chiaro e da chiaro a scuro. Questa opzione non influisce sulla quantità di colori sullo schermo.
- **Cursore Contrasto.**  
Il cursore "Contrasto" controlla la definizione del colore, rendendo i colori chiari più chiari e i colori scuri più scuri. Ciò modifica lo schermo come quando usate il pulsante Contrasto sul televisore.
- **Cursore Luminosità.**  
Il cursore "Luminosità" controlla quanto luminosi appaiono i colori sullo schermo, rendendo i colori chiari più luminosi e i colori scuri più scuri. Ciò modifica lo schermo come quando usate il pulsante Luminosità sul televisore.
- **Cursore Divisore Luminosità.**  
Il Divisore Luminosità è la posizione nella gamma colori dove si dividono i colori chiari e quelli scuri. Spostando il cursore a sinistra significa che molti dei colori della gamma sono classificati come colori chiari. Questo influenza i valori del contrasto e della luminosità. Quando usate Tre Tinte o Quattro Tinte, sono disponibili cursori addizionali ai lati per definire meglio i bordi dei colori.

- **Cursore Livello.**  
Il cursore "Livello" permette di controllare quanto colore è presente sullo schermo. Un valore al 100%, quando il cursore è posizionato a destra, significa che la tinta colori sostituisce completamente gli attuali colori sullo schermo. Un valore al 25% significa che le tinte saranno miscelate con i colori originali dello schermo con un rapporto di 25:75, che crea uno schermo con più ombre.
- **Finestre elenco tinte colori.**  
Potete scegliere da uno a quattro diversi colori, in base al fatto che abbiate scelto "Tinta", "Due Tinte", "Tre Tinte" o "Quattro Tinte". I colori che scegliete diventano i colori primari per la gamma colore relativa alla Divisione Luminosità.
- **Anteprima di queste impostazioni colore quando attivate casella di controllo nella finestra di dialogo.**  
Selezionate questa casella di controllo per vedere le modifiche mentre le fate.

### **21.9.3 Opzioni Schema personalizzato per Sostituzione Colore:**

- **Casella di controllo Inverti Luminosità.**  
Questa opzione inverte la luminosità dello schermo, da scuro a chiaro e da chiaro a scuro. Questa opzione non influisce sulla quantità di colori sullo schermo.
- **Cursore Contrasto.**  
Il cursore "Contrasto" controlla la definizione del colore, rendendo i colori chiari più chiari e i colori scuri più scuri. Ciò modifica lo schermo come quando usate il pulsante Contrasto sul televisore.
- **Cursore Luminosità.**  
Il cursore "Luminosità" controlla quanto luminosi appaiono i colori sullo schermo, rendendo i colori chiari più luminosi e i colori scuri più scuri. Ciò modifica lo schermo come quando usate il pulsante Luminosità sul televisore.
- **Cursore Divisore Luminosità.**  
Il Divisore Luminosità è la posizione nella gamma colori dove si dividono i colori chiari e quelli scuri. Spostando il cursore a sinistra

significa che molti dei colori della gamma sono classificati come colori chiari. Questo influenza i valori del contrasto e della luminosità.

- Finestre elenco "Da" e "A"  
Le finestre "Da" e "A" vi permettono di sostituire un colore con un altro colore. Usare queste finestre elenco per sostituire uno o più colori.
- Anteprima di queste impostazioni colore quando attivate casella di controllo nella finestra di dialogo.  
Selezionate questa casella di controllo per vedere le modifiche mentre le fate.

## 21.10 Finestra di dialogo Opzioni Evidenziato per Ingrandimento

Menu: Ingrandimento > Evidenzia > Impostazioni

E' possibile creare diversi tipi di focus più visibili, aggiungendo un indicatore evidenziato. E' possibile scegliere lo stile, il colore e il comportamento dell'evidenziato nella finestra "Opzioni Evidenziato".

### Scheda Mouse

- Casella di controllo Evidenzia il mouse.  
Selezionare questa casella di controllo per attivare l'evidenziato per questo focus. Deselezionare questa casella di controllo per disattivare l'evidenziato per questo focus.
- Gruppo Mostra.
  - Usare le impostazioni per "Forma" per modificare la forma e la dimensione dell'evidenziato.
  - Usare la finestra elenco "Visualizza" per controllare quando l'evidenziato è visibile. Osservate che selezionando "Sul tasto rapido" significa che potete controllare l'evidenziato usando il tasto rapido Evidenziato Focus, mentre selezionando "Inseguimento dinamico" significa che l'evidenziato del mouse resta visibile fino a che non premete un tasto sulla tastiera.

- Gruppo Effetti  
Potete scegliere tra diverse opzioni colore. In base all'opzione scelta, potete anche controllare il colore e la trasparenza.

### **Scheda Cursore.**

- Casella di controllo Evidenzia il Cursore  
Selezionare questa casella di controllo per attivare l'evidenziato per questo focus. Deselezionare questa casella di controllo per disattivare l'evidenziato per questo focus.
- Gruppo Visualizza.
  - Usare le impostazioni per "Forma" per modificare la forma e la dimensione dell'evidenziato.
  - Usare la finestra elenco "Visualizza" per controllare quando l'evidenziato è visibile. Osservate che selezionando "Sul tasto rapido" significa che potete controllare l'evidenziato usando il tasto rapido Evidenziato Focus, mentre selezionando "Inseguimento dinamico" significa che l'evidenziato del cursore resta visibile fino a che SuperNova non individua un tipo diverso di focus, per esempio, il mouse.
- Gruppo Effetti  
Potete scegliere tra diverse opzioni colore. In base all'opzione scelta, potete anche controllare il colore e la trasparenza.

### **Scheda Riga.**

- Casella di controllo Evidenzia Riga.  
Selezionare questa casella di controllo per attivare l'evidenziato per questo focus. Deselezionare questa casella di controllo per disattivare l'evidenziato per questo focus.
- Gruppo Mostra.
  - Usare le impostazioni per "Forma" per modificare la forma e la dimensione dell'evidenziato.
  - Usare la finestra elenco "Visualizza" per controllare quando l'evidenziato è visibile. Osservate che selezionando "Sul tasto rapido"



significa che potete controllare l'evidenziato usando il tasto rapido Evidenziato Focus, mentre selezionando "Inseguimento dinamico" significa che l'evidenziato del focus resta visibile fino a che SuperNova non individua un tipo diverso di focus, per esempio, il mouse.

- Gruppo Effetti  
Potete scegliere tra diverse opzioni colore. In base all'opzione scelta, potete anche controllare il colore e la trasparenza.

## **Scheda Focus**

Il termine Focus si riferisce al focus usato nelle finestre di dialogo e nei menu.

- Casella di controllo Evidenzia focus  
Selezionare questa casella di controllo per attivare l'evidenziato per questo focus. Deselezionare questa casella di controllo per disattivare l'evidenziato per questo focus.
- Gruppo Mostra.
  - Usare le impostazioni per "Forma" per modificare la forma e la dimensione dell'evidenziato.
  - Usare la finestra elenco "Visualizza" per controllare quando l'evidenziato è visibile. Osservate che selezionando "Sul tasto rapido" significa che potete controllare l'evidenziato usando il tasto rapido Evidenziato Focus, mentre selezionando "Inseguimento dinamico" significa che l'evidenziato del focus resta visibile fino a che SuperNova non individua un tipo diverso di focus, per esempio, il mouse.
- Gruppo Effetti  
Potete scegliere tra diverse opzioni colore. In base all'opzione scelta, potete anche controllare il colore e la trasparenza.

## **Scheda Leggi da Qui**

Leggi da Qui è una speciale modalità di lettura disponibile in SuperNova. Potete modificare le opzioni per l'evidenziato per la parola corrente e la riga corrente.

- Gruppo Parola.  
Selezionare la casella di controllo "Evidenzia la parola letta" per attivare questa opzione per l'evidenziato. Usare le impostazioni disponibili per indicare come la parola letta è evidenziata.
- Gruppo Riga  
Selezionare la casella di controllo "Evidenzia la riga" per attivare questa opzione per l'evidenziato. Usare le impostazioni disponibili per indicare come la riga che si sta leggendo deve essere evidenziata.

### **Scheda Cursore Dolphin**

Il Cursore Dolphin è uno speciale tipo di cursore creato da SuperNova. Il Cursore Dolphin permette di leggere il contenuto dello schermo riga per riga, oppure parola per parola, oppure lettera per lettera usando la tastiera. E' possibile usare il Cursore Dolphin per rivedere qualsiasi parte dello schermo del computer.

- Gruppo Carattere Corrente.  
Selezionare la casella di controllo "Evidenzia il carattere" per attivare questa opzione per l'evidenziato. Usare le impostazioni disponibili per indicare come il carattere è evidenziato.
- Gruppo Riga/Oggetto corrente.  
Selezionare la casella di controllo "Evidenzia la riga" per attivare questa opzione per l'evidenziato. Usare le impostazioni disponibili per indicare come la riga corrente è evidenziata.

## **21.11 Finestra di dialogo Puntatori Mouse Ingranditi**

Menu: Ingrandimento > Puntatori Mouse

Ci sono diversi puntatori mouse che sono più grandi e più facili da vedere che quelli normali di Windows. I puntatori sono disponibili con diversi colori e dimensioni.

### **Opzioni:**

- Lista Schema.  
Potete scegliere da questa lista uno schema esistente per il puntatore

mouse. Se nessuno degli schemi esistenti è adatto, usare le altre opzioni per creare un nuovo schema o modificarne uno esistente.

- **Lista Tipo e lista Immagine Puntatore.**  
La lista "Tipo" mostra i diversi puntatori in Windows e la lista "Immagini Puntatore" mostra le diverse immagini che potete applicare al tipo di puntatore selezionato. Per modificare un puntatore, selezionare il tipo di puntatore e quindi sceglierne uno tra quelli indicati.
- **Nuovo Pulsante.**  
Premendo il pulsante "Nuovo" si aprirà la finestra di dialogo "Crea Nuovo Schema". In questa casella di dialogo, inserite il nuovo nome per lo schema. Il nuovo nome dello Schema apparirà nell'elenco "Schemi".
- **Pulsante ripristina al Default.**  
Se avete modificato lo schema di default di SuperNova, selezionando questo pulsante ritornerà lo schema di Default di SuperNova .
- **Cancella Pulsante.**  
Se avete creato un nuovo schema, premendo questo pulsante si aprirà una finestra con un messaggio che vi chiedendovi conferma se lo schema sarà cancellato. Scegliere "Sì" per cancellare lo Schema oppure "No" per annullare.
- **Gruppo Dimensione Puntatore personalizzata.**  
Le opzioni di questo gruppo vi permettono di regolare la grandezza dei puntatori mouse nello schema corrente, relativa alla grandezza di default.
  - **Utilizzare la casella di controllo Grandezza puntatore personalizzata.**  
Se selezionate questa casella di controllo il valore della "Dimensione" in elenco verrà applicata al puntatore nello schema corrente.
  - **Lista Dimensione.**  
La lista " Dimensione" contiene un intervallo di valori che potrete applicare al puntatore nello schema corrente. Potete scegliere e impostare la dimensione, per esempio 8, che aumenterà il puntatore di 8 volte rispetto la dimensione originale. Quando impostate il valore scelto, il puntatore rimarrà alla stessa grandezza anche se impostate dimensioni diverse per gli ingrandimenti. In

alternativa, potrete scegliere un valore relativo al livello di ingrandimento, per esempio 150%. Con un valore relativo, il puntatore assumerà l'ingrandimento corretto sia se aumentate o diminuite il valore dell'ingrandimento. A livelli di ingrandimento alti potrete trovare che la dimensione del puntatore occupa gran parte dello schermo, per avere un beneficio dovrete scegliere una dimensione del puntatore relativa più piccola della dimensione originale.

- Casella di controllo Utilizza puntatore personalizzato solo nell'area ingrandimento.  
Se selezionate questa casella di controllo la dimensione del puntatore personalizzato è visibile solo nell'area ingrandita. Non è visibile quando disattivate l'ingrandimento o nella visualizzazione non ingrandita dello schermo diviso.

## 21.12 Lettore Documento Impostazioni ingrandimento

Menu: Ingrandimento > Impostazioni Lettore Documento

Le opzioni disponibili nella finestra di dialogo "Impostazioni lettore Documento" controlla la lettura nel Lettore Documenti. Potete aprire questa finestra di dialogo selezionando l'opzione nel menu "Ingrandimento" o selezionando il pulsante Impostazioni dalla barra strumenti del Lettore Documenti.

### Opzioni:

- Impostazioni Font.  
All'interno del lettore Documenti potrete definire il font da utilizzare per la visualizzazione del testo all'interno della finestra. Potrete anche dichiarare l'ingrandimento del font utilizzato.
- Impostazioni Colore.  
Potete definire i colori da usare nella finestra documento. Esistono tre categorie di colore che potete applicare al primopiano e al fondo.
  - Imposta colore primo piano e fondo utilizzati nel documento all'interno della finestra. Tuttavia, se "Usa colori documento" è selezionata le impostazioni non vengono applicate.

- **Colori Evidenziato Parola** imposta i colori di sfondo e di primo piano usati dal Lettore Documento per il focus corrente. Questa visualizza la parola corrente che il Lettore Documenti sta leggendo. Tuttavia, se "parola invertita" è selezionata questa impostazione non viene applicata. E' possibile sostituire l'evidenziato con i colori invertiti rispetto la base del colore impostato.
- **Colori unità evidenziato** Imposta i colori per lo sfondo e il primo piano per la vostra unità di spostamento. La parte evidenziata segue il cursore mentre scende nel documento.
- Casella di controllo "Recupera intero documento".

Con la casella di controllo "Recupera intero documento" selezionata caricherete l'intero documento all'interno del Lettore Documento. In base alla dimensione del documento, potrete attendere qualche secondo. Questa opzione è supportata solo con applicazioni dove il supporto DOM è presente come Microsoft Word, Adobe Acrobat Reader, Internet Explorer, Blocco Note, WordPad, etc.

E' possibile specificare il numero di righe che desiderate importare, deselezionate la casella di controllo "Recupera intero documento" e poi specificate il numero di righe dal controllo spin disponibile. Questo ti permette di caricare in modo più veloce solo una sezione del documento.

Se state utilizzando una applicazione che non include il supporto DOM il lettore documento caricherà solo la parte di contenuto presente sullo schermo corrente.
- Casella di controllo Inverti Parola.

Con la casella di controllo "Inverti parola" selezionata il focus evidenziato sarà evidenziato invertito sulla base dei colori documento specificati o sulla base dei colori attuali del documento in dipendenza dalle impostazioni che avete attualmente abilitato.
- Casella di controllo Voce Lettura Documento.

Questa opzione selezionata il documento sarà letto utilizzando le vostre selezioni Voce "Leggi da qui". Potrete disabilitare l'uscita vocale nel documento deselezionando questa casella di controllo.
- Casella di controllo Usa colori documento.

Selezionando questa casella di controllo vorrà dire che il lettore

Documenti utilizzerà i colori specificati nel documento e non i colori personalizzati.

- **Casella di controllo Usa stili documento.**  
Selezionando questa opzione vorrà dire che gli stili presenti nel documento appariranno nel Lettore documenti.
- **Interrompi Riga a. Elenco**  
L'opzione "Interrompi Riga a" può essere usata per inserire una interruzione di riga se supera una determinata lunghezza. Questa opzione è utile quando le righe escono dalla finestra corrente.  
Per disabilitare "Interrompi Riga a" impostare il valore a 0.

### **21.13 Finestra di dialogo "Impostazioni Ingrandimento Collega e Visualizza"**

Menu: Ingrandimento > Connetti e Visualizza > Impostazioni

La finestra di dialogo "Impostazioni Collega e Visualizza" contiene opzioni che potete usare per modificare il funzionamento di SuperNova con una telecamera o una lavagna interattiva.

#### **Scheda Fotocamere.**

- **Elenco dispositivi e controlli**  
Usate questo elenco per selezionare una fotocamera da utilizzare con SuperNova. Impostate il valore su "Disattivato" se volete impedire la selezione di una fotocamera quando si passa da un dispositivo all'altro. Usate il pulsante "Impostazioni" per ottimizzare le prestazioni della fotocamera. Queste opzioni variano in base ai modelli di fotocamera. Sono disponibili le seguenti opzioni:
  - **Elenco delle risoluzioni**  
Elenca le risoluzioni disponibili per la fotocamera collegata. L'aumento della risoluzione dovrebbe migliorare la qualità dell'immagine visualizzata.
  - **Elenco frequenza fotogrammi**  
Viene indicata con fotogrammi al secondo (FPS). L'FPS più alto indica che le immagini che cambiano frequentemente appaiono più

definite, mentre l'FPS più basso può migliorare la lettura dei documenti.

- **Anti-sfarfallio**

In questo elenco potete selezionare 50Hz, generalmente per l'Europa e il Regno Unito, e 60Hz, solitamente selezionati per l'America e il Giappone. Selezionando la frequenza corretta eliminerete lo sfarfallio causato dall'illuminazione fluorescente che può interferire con l'immagine della telecamera.

- **Casella di controllo messa a fuoco automatica.**

Nel caso in cui la messa a fuoco automatica continuasse ad azionarsi, potete disattivare questa funzione. Non tutte le fotocamere includono la funzione di messa a fuoco automatica. SuperNova renderà disponibile la casella di controllo Messa a fuoco automatica solo se la fotocamera supporta questa funzione.

- **Elenco Schema colori**

Usate questa opzione per applicare una combinazione di colori predefinita alla finestra di visualizzazione della fotocamera. Sono disponibili anche altre opzioni nella finestra di visualizzazione della fotocamera per controllare l'impostazione dello schema dei colori.

- **Casella di controllo Usa zoom hardware della fotocamera**

Usate questa opzione per attivare lo zoom ottico hardware per le fotocamere che lo supportano (invece dello zoom digitale). In questo modo otterrete un'immagine ingrandita migliore.

- **Casella di controllo Usa cambio colori della fotocamera**

Usate questa opzione per abilitare le opzioni di modifica del colore hardware per le fotocamere che lo supportano (invece della modifica del colore via software).

- **Casella di controllo Usa colori a contrasto elevato**

Usate questa opzione per aumentare il contrasto delle immagini visualizzate tramite una delle combinazioni di colori integrate in SuperNova. (Questa opzione è particolarmente utile quando si visualizzano pagine contenenti testo e diagrammi).

- **Casella di controllo Blocco automatico dell'immagine**

Usate questa opzione per rimuovere i disturbi generati dal flusso video della fotocamera (particolarmente utile in ambienti scarsamente illuminati).

**Scheda Lavagne.**

- **Elenco dispositivi e controlli.**  
Usare questa lista per creare, modificare o cancellare un profilo dispositivo. Impostare il valore a OFF se volete evitare di attivare il dispositivo Lavagna Interattiva. Usare il pulsante "Nuovo" per creare un nuovo profilo. Usare il pulsante "Impostazioni" per editare un profilo. Le seguenti opzioni aggiuntive sono disponibili quando create o editate un profilo:
  - **Finestra Profilo.**  
Usare questa finestra per dare al dispositivo un nome significativo. Potreste voler dare un nome al dispositivo in base alla classe, all'insegnante o al tutor, per selezionarlo più facilmente in futuro. Notate che le opzioni rimanenti in questa finestra di dialogo possono richiedere informazioni da un Amministratore di Rete.
  - **Finestra Nome Macchina.**  
Usare questa finestra per digitare il nome del computer ospite così come appare nella Rete. In alternativa, potete anche inserire l'indirizzo IP del computer ospite, anche se non è consigliabile, a causa dell'assegnazione dinamica di indirizzi IP in molte configurazioni di rete.
  - **Finestra Porta.**  
Per default, Virtual Network Computing (VNC) usa la porta 5900. Dovreste cambiare questa impostazione solo se indicatovi dal vostro Amministratore di Rete.
  - **Finestra Password.**  
Usare questa finestra per inserire la password che vi permette di collegarvi al computer. L'assegnazione di una password è opzionale e si imposta nel software VNC. Il vostro Amministratore di Rete è in grado di darvi queste informazioni.
  - **Pulsanti opzione Tipo Connessione.**  
Usare questi controlli per selezionare l'opzione che coincide con il vostro tipo di connessione rete. Potete scegliere tra una connessione a rete locale (LAN) e una connessione wireless.
  - **Elenco Protocollo.**  
Ci sono molti protocolli Remote Frame Buffer (RFB) disponibili che



sono supportati da VNC. Dovreste cambiare questa impostazione solo se indicatovi dal vostro Amministratore di Rete.

- **Mostra casella di controllo Mouse.**  
Usare questa impostazione per controllare se il puntatore del mouse sul computer ospite appare nel Visore. Potreste voler abilitare questa opzione, se volete vedere dove è posizionato il puntatore del mouse sullo schermo. Potreste voler disabilitare questa opzione se la presenza del puntatore del mouse vi distrae.

Le opzioni aggiuntive nella finestra di dialogo "Impostazioni Collega e Visualizza" sono impostazioni generali e si applicano al collegamento con la lavagna, indipendentemente dal dispositivo scelto.

- **Lista Schema Colore.**  
Usare questa opzione per applicare uno schema colori predefinito al visore della lavagna interattiva. Opzioni aggiuntive sono anche disponibili nel Visore lavagna per controllare le impostazioni Schema Colore.
- **Casella di controllo Segui la posizione del presentatore sulla lavagna interattiva.**  
Usare questa opzione per controllare l'inseguimento del focus sul computer ospite. Disabilitare questa opzione significa che voi controllate il movimento nella finestra. Potete muovervi nella finestra usando il puntatore del mouse o facendo una panoramica dello schermo usando la tastiera.

## 21.14 Finestra di Dialogo Ingrandimento Monitor Multipli

Menu: Ingrandimento > Monitor Multipli

Potrete scegliere le opzioni per più monitor all'interno della finestra di dialogo Monitor Multipli.

Per utilizzare Monitor Multipli, SuperNova richiede una scheda video integrata, AGP/PCI o PCIe. L'uso di adattatori per schede video su porta USB non sono supportati

**Opzioni:**

- Gruppo Modalità Video per Desktop estesi.  
Potrete utilizzare le opzioni presenti in questo gruppo per scegliere l'impostazione più appropriata per i computer dove il desktop è esteso su più monitor.
- Pulsante radio Dividi  
Potete scegliere questa opzione se volete usare due monitor come un unico monitor più grande. In questo caso il desktop verrà adattato su due monitor.
- Pulsante radio Applicazioni affiancate.  
Potrete utilizzare questa modalità per visualizzare applicazioni diverse su monitor diversi. Quando usate Applicazioni affiancate i seguenti tasti rapidi posso essere di aiuto:

| Funzione  | Tasto Rapido                                       |
|---|--|
| Spostare il puntatore del mouse nel centro del monitor successivo | BLOCCO<br>MAIUSCOLE +<br>ROTELLA CENTRALE<br>MOUSE |
| Spostare l'applicazione sul monitor di destra                     | Tasto WINDOWS +<br>SHIFT + FRECCIA<br>DESTRA       |
| Spostare l'applicazione sul monitor di sinistra                   | Tasto WINDOWS +<br>SHIFT + FRECCIA<br>SINISTRA     |

- Casella di controllo Modalità Presentazione.  
Usate questa opzione affinché un monitor mostri la schermata ingrandita ed i rimanenti mantengano l'ingrandimento reale. In questo modo, ad esempio, potrete lavorare sulla schermata ingrandita mentre il pubblico che sta vedendo la vostra presentazione sul secondo monitor continuerà a guardare la schermata a grandezza reale.
- Casella di controllo Buffer Mouse.  
Potete usare questa opzione per prevenire movimenti accidentali del puntatore del mouse su un altro monitor mentre state usando il

desktop esteso. Otterrete questo risultato creando un certo livello di resistenza quando siete sul bordo dello schermo, che vi porterà ad usare maggior forza per spostare il puntatore del mouse sull'altro monitor. Potete regolare il livello di resistenza che crea il buffer usando lo slider Resistenza.

- **Slider Resistenza.**  
Potete controllare la resistenza del buffer del mouse usando questo slider. Maggiore sarà il livello, maggiore sarà la resistenza, sarà quindi necessario tenere il puntatore del mouse più a lungo contro il bordo dello schermo per spostarlo sull'altro monitor.
- **Elenco tasti rapidi per il Cambio Monitor.**  
Quando si lavora con applicazioni "affiancate" su un desktop esteso, potreste voler spostare il puntatore del mouse velocemente da un monitor all'altro, senza perdere l'ingrandimento dall'area dello schermo che state visualizzando. Per farlo, potete usare il tasto rapido "Cambia Monitor". Il tasto rapido predefinito per spostarsi da un monitor all'altro è **BLOCCO MAIUSCOLE + PULSANTE CENTRALE DEL MOUSE**.
- **Pulsanti Aggiungi Tasto, Sostituisci Tasto e Rimuovi Tasto.**  
Potete usare questi pulsanti per modificare il tasto rapido per "Cambia Monitor".
- **Casella di controllo Consenti ingrandimenti diversi su ciascun monitor.**  
Questa opzione consente di avere ingrandimenti diversi su ciascun monitor. E' utile, ad esempio, quando avete due monitor di dimensioni diverse e avete bisogno di maggiore ingrandimento sul monitor più piccolo, o quando dovete ingrandire un testo più piccolo su uno degli altri monitor.
- **Casella di controllo Colori indipendenti.**  
Questa opzione consente di avere schemi di colore indipendenti tra loro su ciascun monitor. E' utile ad esempio quando avete delle applicazioni su ciascun monitor che richiedono regolazioni di colore differenti per rendere più facile la visualizzazione.

Quando rendete ingrandimento e colori di SuperNova indipendenti tra loro, nel Pannello di controllo di SuperNova il numero di monitor a cui appartengono l'ingrandimento e impostazioni del colore sarà visualizzato nella proprietà "Ingrandimento" (subito sotto il controllo di dimensione dell'ingrandimento).

(Non dimenticate che è sempre possibile rendere le impostazioni di SuperNova specifiche per l'applicazione).

## **21.15 Finestra di dialogo Opzioni Avanzate Ingrandimento**

Menu: Ingrandimento > Opzioni Avanzate

E' possibile specificare le impostazioni per diverse funzioni di SuperNova selezionando Opzioni nella finestra di dialogo "Opzioni Ingrandimento Avanzate".

### **Scheda Preferenze Generali**

- Gruppo Tasti Rapidi Evidenziato.  
Gli evidenziati per l'Ingrandimento possono essere impostati per apparire in modi diversi. Uno di questi modi è quello di mostrare l'evidenziato selezionato quando viene premuto un tasto rapido. Come si comporta un tasto rapido quando viene premuto dipende dalla finestra elenco "Mostra Evidenziato". Questo può essere impostato come "Finchè il tasto rapido non sia nuovamente premuto" o "Fino al rilascio del tasto rapido".
- Gruppo Ingrandimento Frazionato.  
La casella di controllo "Permetti Ingrandimento Frazionato" determina se nell'ingrandimento devono essere inclusi valori frazionari. Se disattivate l'opzione Ingrandimento Frazionato, nulla si modificherà immediatamente. Solo alla successiva regolazione del fattore di ingrandimento verrà applicato il valore frazionario. Se avete problemi quando usate l'Ingrandimento Frazionato, potete attivare altre opzioni per migliorarne la funzionalità.

- Gruppo Modalità Panoramica.  
Le impostazioni in questo gruppo determinano come l'Ingrandimento viene visualizzato sullo schermo quando in Modalità Panoramica. L'area ingrandita può essere invertita o lo sfondo può essere invertito. In questo gruppo le impostazioni determinano anche il comportamento dei tasti rapidi della Modalità Panoramica. Questo può essere impostato come "Finchè il tasto rapido non sia nuovamente premuto" o "Fino al rilascio del tasto rapido".
- Pulsante Compatibilità Video.  
Questo pulsante apre la finestra di dialogo "Compatibilità Video". Questa finestra di dialogo contiene un certo numero di caselle di controllo per ottimizzare la velocità dell'ingrandimento e risolvere i problemi di corruzione dello schermo causati da driver video non compatibili.
- Casella di controllo Buffer Mouse.  
La casella di controllo "Buffer Mouse", quando è attivata, aiuta ad evitare lo spostamento fortuito del puntatore del mouse dentro o fuori dalla finestra di visualizzazione di Collega e visualizza quando è attivata la casella di controllo "Consenti al puntatore del mouse di spostarsi tra la finestra della fotocamera ed il desktop". Questa operazione viene fatta creando un livello di resistenza sul bordo della finestra, il che significa che dovrete usare maggior forza per poter spostare il puntatore del mouse in un'altra finestra. Potete regolare il livello di resistenza che crea il buffer usando lo slider Resistenza.
- Slider Resistenza.  
Potete controllare la resistenza del buffer del mouse usando questo slider. Maggiore sarà il livello, maggiore sarà la resistenza, sarà quindi necessario tenere il puntatore del mouse più a lungo contro il bordo dello schermo per spostarlo sull'altro monitor.
- Casella di controllo Consenti al puntatore mouse di spostarsi tra la finestra della fotocamera e il desktop.  
La casella di controllo "Consenti al puntatore mouse di spostarsi tra la finestra della fotocamera e il desktop", quando è attivata, permette al puntatore del mouse di spostarsi liberamente tra la finestra di visualizzazione di Collega e visualizza e qualsiasi altra applicazione

caricata su Windows. Se l'opzione è disattivata, il mouse potrà passare dalla finestra di visualizzazione di Collega e visualizza al desktop di Windows usando la combinazione tasti CAPS LOCK + Pulsante Centrale del mouse.

### **Scheda Ingranditore.**

- Casella di controllo Blocca Aspetto.  
Se la casella di controllo "Blocca Aspetto" non è selezionata, avrete due controlli spin che vi permetteranno di regolare in modo autonomo la dimensione ingrandimento orizzontale e verticale. Se riattivate il Blocca Aspetto, il fattore di ingrandimento cambierà e sarà la media dei fattori orizzontali e verticali. Nota i True Font non sono supportati quando si lavora con ingrandimenti orizzontali e verticali diversi.
- Gruppo Rifinitura carattere.  
Definizione caratteri migliora la leggibilità del testo a schermo quando usate l'ingrandimento. Le opzioni includono:
  - Pulsante radio Nessuna  
Selezionate "Nessuna" per disattivare la definizione dei caratteri.
  - Pulsante radio Standard  
Selezionate "Standard" per una rifinitura di base. Usate questa opzione se avete problemi con True Fonts.
  - Pulsante radio True Fonts.  
Selezionate "True Fonts" per la miglior qualità possibile con tutti gli ingrandimenti. Potete testare le impostazioni True Fonts se usate un ingrandimento 3X o inferiore o se usate un monitor LCD.
- Gruppo Impostazioni TrueFonts.
  - Pulsante radio Standard  
"Standard" lascia il testo in modalità non- antialiased. Questo è il metodo di default ed è il più veloce, specialmente quando si usa un ingrandimento 4x o superiore.
  - Pulsante radio Antialiased  
Questa impostazione mostra il testo e ne definisce i bordi. Se riscontrate effetti a "scaletta" con TrueFonts con ingrandimenti bassi sarebbe opportuno selezionare questa opzione.

E' possibile cambiare tra "Nessuna", "Standard" e "TrueFonts" usando un tasto di accesso di SuperNova.

### Tasti di accesso per l'ingrandimento

| Funzione        | Desktop - Gruppo con Tastierino Numerico predefinito | PC portatile - Gruppo Universale |
|-----------------|--|----------------------------------|
| Rifinitura Font | Control sinistro + 8 del tastierino numerico         | Non assegnato                    |

Nota che TrueFonts non è disponibile se usate valori di ingrandimento verticale e orizzonale diversi. E' possibile modificare l'ingrandimento orizzontale e verticale in modo indipendente deselegzionando la casella di controllo "Blocca Aspetto" nella finestra di dialogo "Opzioni avanzate ingrandimento".

### Pagina Inseguimento

- Gruppo Inseguimento Mouse.

In questo gruppo la casella di controllo "Insegui puntatore mouse" controlla se SuperNova seguirà il puntatore del mouse. Quando si insegue il puntatore del mouse, la finestra scorrerà ogni volta che il mouse verrà spostato oltre l'area del mouse. La distanza di cui si sposta è normalmente sufficiente affinché il mouse raggiunga il bordo dello schermo o del margine. Per regolare l'area del mouse, premete il pulsante Area Mouse. Aprirete la finestra di dialogo Area Mouse e Focus.

La casella di controllo "Mouse a schermo" determina cosa succede quando il puntatore del mouse non è visibile all'interno della finestra ingrandita. Con questa opzione selezionata, quando inizialmente si sposta il puntatore del mouse, quest'ultimo verrà portato al centro della finestra ingrandita. Se questa opzione non è selezionata, la finestra ingrandita sarà spostata alla posizione sullo schermo del puntatore del mouse.

Se la casella di controllo "Resta nella finestra" è selezionata, verranno

creati dei limiti artificiali per il mouse intorno alla finestra correntemente selezionata. In questo modo il puntatore del mouse sarà limitato affinché non si sposti dalla finestra corrente. Questi bordi fittizi verranno rimossi se spostate il puntatore oltre il bordo della finestra.

- Gruppo Inseguimento Cursore

La casella di controllo "Inseguimento Cursore" controlla se l'ingrandimento segue il cursore all'interno delle aree di editazione. Se la casella è selezionata, la finestra ingrandita si sposterà per mostrare l'area intorno al cursore quando si sposta. L'Area Cursore (la distanza minima tra il cursore e il bordo dello schermo) può essere impostata nella finestra di dialogo "Area Cursore" premendo il pulsante "Area Cursore".

- Gruppo Inseguimento Focus.

In questo gruppo è possibile controllare se l'ingrandimento segue altri tipi di controlli di Windows. Le opzioni disponibili sono menu, controlli e finestre.

La casella di controllo "Mantieni focus al centro" decide se ogni controllo seguito, come menu e finestre di dialogo, deve essere centrato nella finestra ingrandita. Se "Mantieni focus al centro" non è selezionata, la visualizzazione si sposterà il minimo possibile per rendere l'oggetto completamente visibile.

La casella di controllo "Segui Narrator" decide se l'evidenziazione del focus di Narrator sarà seguito quando Narrator è in esecuzione.

(Richiede Windows 10 build 17763 o superiore).

## **Scheda Riga Continua**

La visualizzazione su Riga Continua è una modalità di lettura di SuperNova. In questa modalità il contenuto visibile sullo schermo viene visualizzato come una singola riga che scorre sullo schermo. La modalità Riga Continua permette di controllare il colore del testo e dello sfondo e quale tipo di carattere usare.

## **Scheda Aree Bloccate.**

Le Aree Bloccate vi permettono di mantenere una certa area dello schermo visualizzata in modo permanente. Questa funzione vi permette di tenere



sempre in vista informazioni importanti che possono cambiare frequentemente mentre usate la vostra applicazione.

### 21.15.1 Pagina Migliorie

#### Pagina Migliorie

- Gruppo Migliorie font.  
La casella "True Fonts Grassetto" aggiunge il grassetto al testo ingrandito in True Font.  
La casella di controllo "Standard Grassetto" aggiunge il grassetto al testo ingrandito con carattere NON True Font, come ad esempio il testo che si trova nel menu Start di Windows 10 e nel riquadro contenuti di Google Chrome e Mozilla Firefox.  
I pulsanti radio "Basso", "Medio" e "Alto" controllano quanto deve essere spesso il grassetto per il testo ingrandito.
- Gruppo Migliorie Immagine.  
La casella di controllo "Più definita" decide se SuperNova ridefinirà le immagini ingrandite (fotografie incluse) ed il testo non True Font.  
Se la casella di controllo "Più definita" è abilitata, SuperNova ridefinirà le immagini ingrandite ed il testo non-True Font accentuando la differenza di luminosità tra tutti i bordi a schermo, rendendo quei bordi più pronunciati. La procedura di definizione funziona sottraendo una versione leggermente sfocata dell'immagine a schermo dall'immagine originale in modo da rilevare la presenza di bordi, creando una "maschera". Usando questa maschera il contrasto tra i bordi rilevati sarà poi selettivamente aumentato lasciando dietro un'immagine più nitida.  
Lo slider "Contrasto" controlla la differenza minima per la luminosità. Può essere usato per ridefinire bordi più pronunciati, ignorando gli altri. E' particolarmente utile per evitare rumore di sottofondo.  
Lo slider "Dimensione" controlla la dimensione dei bordi che volete migliorare, dove una piccola dimensione migliora un piccolo dettaglio. In genere si vuole un'impostazione per la dimensione comparabile alla dimensione del più piccolo dettaglio nell'immagine. La chiave per una definizione efficace consiste nel trovare le giuste impostazioni per rendere i bordi sufficientemente pronunciati riducendo contemporaneamente le "ombreggiature".

Nota: Le opzioni Standard grassetto e Più definita non sono disponibili in Windows 7.

## 21.16 Finestra di dialogo Preferenze Voce

Menu: Voce > Preferenze Voce

Potete modificare le impostazioni della voce nella finestra di dialogo "Preferenze Voce".

### Scheda Generale.

- **Controllo Spin per Volume.**  
Usare il controllo spin per il Volume per modificare il volume della voce. Questo valore è indipendente dal volume del computer.
- **Controllo Spin per Velocità.**  
Usare il controllo spin per la Velocità per modificare la velocità di lettura della voce.
- **Controllo Spin per Velocità Spelling.**  
Usare il controllo spin "Velocità Spelling" per selezionare la velocità con cui i caratteri vengono pronunciati nello spelling. Potete impostare una velocità più lenta della normale velocità di lettura per rendere più facile la comprensione dello spelling di una parola.
- **Casella di controllo Aumenta tono voce per le lettere maiuscole durante lo spelling**  
Selezionate questa casella di controllo per avere durante la lettura un tono più alto durante lo spelling della lettera maiuscola. Esempi: quando eseguite uno spelling include: quando avete eco carattere impostato a ogni carattere digitato, quando vi spostate sopra a una riga di testo carattere per carattere e quando cancellate un carattere. Nota che questa funzione non sarà disponibile se la sintesi vocale corrente non supporta questa opzione.

## **Scheda Configurazione Sintesi.**

- **Selezionare il pulsante Sintesi Vocale.**  
Scegliere questo pulsante per aprire la finestra di dialogo "Seleziona Sintesi". Si aprirà una finestra di dialogo che elenca tutte le sintesi vocali trovate da SuperNova.  
Se la sola opzione nella lista è "Nessun dispositivo vocale", significa non ci sono sintesi vocali configurate da scegliere. Controllare che la vostra sintesi vocale sia configurata correttamente e accertarsi che sia individuata da Dolphin SAM. Fate questo scegliendo "SAM Setup" nella finestra di dialogo "Opzioni Generali Avanzate".
- **Pulsante Configura.**  
Il pulsante Configura apre la finestra di dialogo Configurazione Driver per la sintesi vocale correntemente in uso.
- **Lista Configurazione Lingua e pulsante Imposta Lingua.**  
Non tutte le sintesi vocali permettono di sapere quali lingue hanno a disposizione. Se SuperNova si accorge che questo è il caso, potete usare la finestra Configurazione Lingua per impostare la lingua. Se SuperNova individua la lingua, allora le opzioni saranno disabilitate.

## **Scheda Configurazione Voce e Lingua.**

La scheda proprietà "Configurazione Voce e Lingua" vi permette di scegliere diverse voci per diversi contesti vocali. Un contesto vocale è un attributo speciale del testo da vocalizzare che indica da dove viene o quale funzione di SuperNova state usando.

Potrebbe essere utile avere diverse voci da utilizzare in contesti diversi. E' utile per ricordare quale funzione state usando o il tipo di controllo in uso.

Il gruppo di voci che sono scelte qui, e che sono attualmente definite, sono automaticamente salvate sulla base della sintesi vocale. Ciò significa che se cambiate sintesi vocale, avrete un gruppo di voci diverso, ma le voci della vostra prima sintesi rimarranno salvate e potranno essere nuovamente usate se tornerete ad utilizzare quella sintesi vocale.

Le opzioni in questa scheda proprietà sono:

- Gruppo Screen Reader.  
In questo gruppo imposterete la Lingua e la Voce per lo screen reader. Corrisponderanno alla lingua e alla voce che userà SuperNova per leggere i prompt. Un prompt è un messaggio che viene letto, ma che non è presente sullo schermo. Generalmente la lingua dello screen reader coincide con la lingua del sistema.
- Gruppo Schermo.  
Questo gruppo permette di impostare la lingua e la voce della sintesi vocale che saranno usate per leggere il testo a schermo. Potete scegliere quale voce usare per leggere il testo a schermo quando siete in un'area editazione, in un'area di prompt (ad esempio una finestra di dialogo), in un menu o quando si legge il testo sotto al mouse.  
Potete anche usare una voce diversa quando state usando una funzione di SuperNova. Ciò prevarrà su ogni altra voce scelta per le altre aree.  
Ogni casella elenco per la singola voce contiene anche un'opzione "Nessuna Voce" nel caso in cui desideriate disabilitare la sintesi per quel tipo di area in particolare.
- Gruppo Cambio automatico della lingua  
Le opzioni in questo gruppo vi permettono di controllare il cambio automatico della lingua. Il Cambio Automatico della Lingua cambia la lingua della sintesi vocale per leggere particolari caratteri e rendere la lettura più scorrevole.  
Se avete la lingua appropriata installata, potete automaticamente spostarvi tra diverse lingue, incluso Latino, Arabo, Cinese Mandarino, Greco, Ebraico, Indi (Devanagari) e Russo (Cirillico).  
Attenzione: non tutte le sintesi vocali supportano questa funzione. Per maggiori informazioni sulle sintesi vocali disponibili, contattare Dolphin o contattare il vostro distributore locale.
- Pulsante Carica Tutte le Voci Predefinite.  
Premendo il pulsante "Carica Tutte le Voci Predefinite" imposterete tutte le voci ai valori predefiniti.
- Eccezioni di voce.  
Eccezioni di voce è una funzione che consente di correggere la pronuncia scorretta di alcune parole per una voce specifica della

sintesi vocale. Queste correzioni di pronuncia potrebbero includere parole tecniche o parole di origine straniera. Quando premete il pulsante "Modifica" verrà mostrata la finestra di dialogo Eccezioni di voce, che elencherà tutte le regole esistenti per la voce della sintesi selezionata al momento. Nella finestra di dialogo Eccezioni di voce sarà possibile aggiungere, modificare e rimuovere le regole di correzione per la voce della sintesi selezionata al momento. Ciascuna regola consiste in una "Parola sorgente", ad esempio "Dott", e in una "Parola in sostituzione", ad esempio "Dottore". E' possibile impostare una regola che rispetti le maiuscole e le minuscole attivando la casella di controllo "Maiuscole/minuscole". Alcuni esempi potrebbero essere:

**IT; US; VAT; WHO; Polacco**

Negli esempi qui sopra, le parole con le lettere maiuscole verranno pronunciate diversamente se vengono scritte in minuscolo.

### **Scheda Voci definite dall'utente.**

Questa scheda proprietà è usata per creare e modificare le voci della sintesi vocale. Potete definire le vostre voci o modificare quelle esistenti. Ogni voce ha un nome e alcuni parametri vocali. Il numero dei parametri vocali, il loro significato e l'intervallo dei valori possibili dipendono dalla vostra sintesi vocale.

Le opzioni in questa scheda proprietà sono:

- Finestra elenco Lingua.  
Usare questa lista per stabilire su quale lingua si deve basare la nuova voce o su quale lingua si deve basare la voce esistente che volete modificare.
- Finestra elenco Voce.  
La lista Voce contiene tutte le voci delle sintesi vocali disponibili. Scegliere la voce che si desidera modificare o cancellare da questa lista.
- Pulsanti Aggiungi, Cancella e Rinomina.  
Questi pulsanti permettono di creare una nuova voce, cancellare la

voce correntemente selezionata o rinominare quella correntemente selezionata.

- Gruppo Parametri.  
Le opzioni in questo gruppo impostano le caratteristiche di base della voce. Queste sono tono e intonazione.
- Gruppo altri Parametri Vocali.  
Questa finestra gruppo contiene altre impostazioni della sintesi vocale. Questi parametri sono contenuti in una lista a tendina chiamata "Parametro". Ogni parametro ha un valore che può essere regolato nella finestra elenco "Valore".
- Area di edit Testo di Prova  
Testo di Prova è un'area di edit che contiene del testo. Questo testo viene letto ogni volta che modificate il valore di un parametro della voce. Potete modificare questo testo e inserire ciò che preferite. Questo testo di prova vi permette di modificare i parametri e sentire che effetto hanno sulla lettura, senza rischiare di cambiare la voce e renderla incomprensibile.
- Pulsante Carica Voci Predefinite.  
Questo pulsante carica le voci predefinite della sintesi vocale. Il gruppo di voci predefinite dipende dalla sintesi vocale. I nomi della voce usati dipendono dalla lingua del vostro sistema di accesso.

Le voci qui definite sono uniche per SuperNova. Non sono presenti in nessun altro programma che usa la stessa sintesi vocale.

## 21.17 Finestra di dialogo Eco Carattere

---

Menu: Voce > Eco Carattere

---

La finestra di dialogo "Eco Carattere" imposta ciò che viene letto mentre digitate. Potete leggere caratteri, parole, caratteri e parole oppure nulla.

## 21.18 Finestra di dialogo Annunci Stile Testo Voce

Menu: Voce > Annunci Stile Testo

Potete specificare le impostazioni per annunci punteggiatura, annuncio numeri e annuncio attributi testo selezionando le opzioni nella finestra di dialogo "Annunci Stile testo". Questa finestra di dialogo è composta da schede tabulate multiple, dividendo le impostazioni per i diversi contesti.

### Contesti:

- Scheda Area di Edit impostazioni che potete applicare a tutti i controlli disegnati ad inserimento testo; dove potete visualizzare , inserire o modificare testo e numeri. Esempi include finestre documenti in wordprocessor, una casella di testo in una pagina web o un campo per inserimento indirizzo.
- Scheda Area di prompt impostazioni che potete applicare a tutte le aree ad eccezione alle aree di edit e ai menu. Esempi include campi etichette nelle finestre di dialogo, messaggi di Windows e fogli di lavoro.
- Scheda menu impostazioni che potete applicare ai menu.
- Scheda leggi da qui impostazioni di SuperNova che potete applicare alla modalità di lettura continua.

### Impostazioni:

- Lista Livello Punteggiatura.  
Gruppi caratteri punteggiatura SuperNova nelle categorie specifiche. Potrete cambiare la quantità di punteggiatura annunciata da SuperNova modificando il livello di punteggiatura.
- Gruppo Annuncio Numero.  
Potete leggere i numeri come cifre, coppie o parole. Se selezionate "Numeri" SuperNova leggerà ogni singolo numero, per esempio uno, due tre quattro. Se selezionate "Coppie" SuperNova leggerà i numeri a coppia, per esempio, dodici, ventitré. Se selezionate "Parole"

SuperNova leggerà i numeri per intero, per esempio, mille, duecentoventitré.

- Gruppo Annuncia
  - Casella di controllo Righe Vuote.  
Se selezionate questa casella, SuperNova vi può dire quando il focus è su una riga vuota. Questa funzione è utile soprattutto nelle aree editabili.
  - Casella di controllo Maiuscole  
Potrete chiedere a SuperNova di informarvi quando è in uso la lettera maiuscola selezionando questa casella di controllo. Potrete scegliere come SuperNova vi deve indicare le lettere maiuscole utilizzando le impostazioni nella finestra di dialogo "Preferenze Voce" e "Annunci Generali".
  - Casella di controllo Ripetizioni  
Potrete scegliere come SuperNova dovrà leggere i caratteri ripetuti selezionando questa casella di controllo. Questo applicato ai caratteri punteggiatura e simboli escluse lettere e numeri. Potete controllare il metodo utilizzato da SuperNova per indicare caratteri ripetuti impostandoli nella finestra di dialogo "Ripetizioni".
  - Casella di controllo Selezionata  
Potete chiedere a SuperNova di informarvi sui cambi di selezione selezionando questa casella di controllo. Per esempio, se selezionate una parola in una linea di testo e premete il comando rapido Leggi Riga, SuperNova annuncerà il cambio di selezione.

## 21.19 Finestra di dialogo Annunci Generali Voce

Menu: Voce > Annunci Generali

E' possibile specificare le impostazioni per diverse funzioni di SuperNova selezionando le opzioni nella finestra di dialogo "Annunci Generali". La possibilità di attivare qualche opzione dipende dalla sintesi vocale che state utilizzando.

- Casella di controllo Annuncia modifica ingrandimento.  
Potrete essere informati con annuncio sulle modifiche che state facendo alle impostazioni Ingrandimento quando utilizzate i tasti di scelta rapida selezionando questa casella di controllo. Questo include



attivazione ingrandimento, Cambio visualizzazione ingrandimento, Cambio orientamento schermo diviso, Fattore ingrandimento e attivazione schema colore.

- Casella di controllo Annuncio 'nessun focus trovato'.  
Potete chiedere a SuperNova di informarvi quando una applicazione perde il focus selezionando questa casella di controllo. Un esempio una applicazione può perdere il focus quando chiudendo la finestra in primo piano Windows fallisce nel posizionare il focus nel fondo. Di solito potete risolvere la perdita del focus premendo la combinazione di tasti ALT + TAB per passare ad una applicazione aperta oppure premendo il tasto WINDOWS + D per posizionare il focus sul Desktop.
- Casella di controllo Leggi il testo sotto il puntatore del mouse  
Potrete far sì che SuperNova legga il testo sotto al puntatore del mouse selezionando questa casella di controllo. Per leggere il testo è necessario che il puntatore del mouse venga mosso dove ci sia del testo sullo schermo.
- Casella di controllo Annuncia maiuscole mentre legge righe.  
Potete includere l'annuncio maiuscola quando leggete righe del documento selezionando la casella di controllo. State leggendo una riga di testo quando spostate il focus a una nuova linea, per esempio utilizzando tasti come FRECCIA SU, FRECCIA GIU', PAGINA SU e PAGINA GIU'.

---

Nota: Per attivare annuncia maiuscola dovrete selezionare la casella di controllo "Maiuscole" nella scheda tabulata "Area di Edit" nella finestra di dialogo "Stile Testo Annunci".

---

- Casella di controllo Usa Beep per Annuncio Maiuscole.  
Per Default, SuperNova descriverà le maiuscole utilizzando parole. L'utilizzo di parole è il metodo supportato da tutte le sintesi. Tuttavia, è possibile con qualche sintesi utilizzare suoni per indicare le maiuscole. Se questa opzione è disponibile, potete usare dei beep per indicare le maiuscole, selezionando questa casella di controllo.
- Lista Usa suoni.  
Se selezionate la casella di controllo "Usa Beep per annuncio

maiuscole" poi potrete selezionare il suono che desiderate utilizzare per indicare le maiuscole dalla presente lista.

- Pulsante Ripetizioni.  
Potete aprire la finestra di dialogo "Ripetizioni" selezionando questo pulsante. La finestra di dialogo "Ripetizioni" vi permette di controllare come SuperNova legge i caratteri ripetuti.

## 21.20 Finestra di dialogo Opzioni Voce Avanzate

Menu: Voce > Opzioni Avanzate

E' possibile specificare le impostazioni per diverse funzioni di SuperNova selezionando Opzioni nella finestra di dialogo "Opzioni Voce Avanzate".

### Scheda Cursore.

- Casella di controllo Usa Cursore Dolphin Automaticamente.  
Questa impostazione vi permette di attivare o disattivare il Cursore Dolphin Automatico.  
Il Cursore Dolphin Automatico è una funzione speciale che può essere programmata in un map file. Il map file può impostare certe aree affinché usino il Cursore Dolphin Automatico quando il focus della tastiera si sposta su certe aree dell'applicazione. Ciò è utile quando non esiste nessun focus dell'applicazione nella finestra specifica.  
Potete attivare e disattivare il Cursore Dolphin Automatico con un tasto rapido. Per fare ciò, premere CONTROL SINISTRO + 4.
- Casella di controllo Limita Cursore Dolphin all'area corrente.  
Il Cursore Dolphin può essere limitato nei suoi movimenti affinché non esca al di fuori dell'area corrente. Questo comportamento è impostato in un Map file. Questa casella di controllo determina se il Cursore Dolphin deve essere limitato all'area corrente oppure no.  
E' possibile usare un tasto rapido per attivare o disattivare questa restrizione. Per fare ciò, premere CONTROL SINISTRO + 2. Notate che questa impostazione diventerà attiva la prossima volta che attiverete il Cursore Dolphin.

- Casella di controllo Modalità interattiva automatica.  
Quando questa casella di controllo è selezionata, verrete automaticamente posizionati in Modalità Moduli quando usate il TAB in un Campo di inserimento. Ciò vi permette di compilare i modelli più facilmente usando il Cursore Dolphin. Un tasto rapido può essere usato per attivare / disattivare questa funzione. Premere BLOCCA MAIUSCOLA + INVIO per attivare e disattivare automaticamente la Modalità Moduli.

## 21.21 Finestra di dialogo Impostazioni Media per Scansione e Lettura

Menu: Media > Scansione e Lettura > Impostazioni Scansione e Lettura

La finestra di dialogo "Impostazioni Scansione e Lettura" contiene opzioni che potete usare per modificare come SuperNova salva e converte i documenti di cui avete fatto la scansione.

### Opzioni:

- Lista Scanner.  
La lista "Scanner" mostra l'elenco degli scanner disponibili sul computer. Dovete accertarvi che lo scanner selezionato corrisponda a quello che state usando con SuperNova.
- Lista Lingua.  
La Lista Lingua si riferisce alla lingua del testo di cui dovete fare la scansione. Se state facendo la scansione di un testo in lingua straniera, accertatevi che questa impostazione corrisponda alla lingua del testo.
- Lista Colore.  
La lista Colore permette di modificare l'impostazione colore per lo scanner. Per ottimizzare il risultato, assicuratevi che il valore sia vicino al colore del testo scansionato. Per esempio se dovete leggere un testo semplice, l'opzione "bianco e nero" darà il riconoscimento più accurato.
- Lista Carta.  
La Lista Carta si riferisce al formato della carta di cui dovete fare la

scansione. Per ottenere i migliori risultati, accertarsi che il formato della carta sia corrispondente al formato di cui state facendo la scansione.

- **Finestra Cartella Documenti Scansione e Lettura**  
Questa casella di testo stabilisce dove SuperNova salva i documenti convertiti. Usare il pulsante Sfoglia per cambiare la cartella di destinazione.

## 21.22 Finestra di dialogo Preferenze Generali di Avvio

Menu: Generale > Preferenze Avvio

E' possibile specificare le impostazioni per diverse funzioni di SuperNova selezionando le opzioni nella finestra di dialogo "Preferenze Avvio". La disponibilità di alcune opzioni dipende dalla sintesi vocale che state utilizzando, e se SuperNova sta lavorando in locale, in rete o dalla pen drive.

### Opzioni:

- **Casella di controllo Avvia SuperNova dopo logon.**  
Potete impostare il vostro computer per avviare automaticamente SuperNova dopo il logon utente selezionando questa casella di controllo.
- **Casella di controllo Disabilita splash screen all'avvio.**  
Potete disabilitare lo splash screen di SuperNova selezionando questa casella di controllo. Lo splash screen è un'immagine che appare mentre un programma si sta caricando.

### 21.22.1 Disattiva suoni all'avvio

- **Casella di controllo Disattiva suoni all'avvio**  
Attivando questa casella di controllo eviterete che SuperNova riproduca il suono all'avvio ogni 5 secondi fino quando finisce di caricarsi (in modo che sappiate che il programma si sta ancora caricando).

- Casella di controllo Ingranditore al logon utente.  
Potete aggiungere l'ingrandimento alla schermata di logon di Windows selezionando questa casella di controllo. Dopo aver selezionato questa casella di controllo, al prossimo riavvio del vostro computer avrete una barra strumenti di, SuperNova alla schermata di Windows Logon. Potrete utilizzare il mouse e cliccare il pulsante della barra strumenti per regolare l'ingrandimento o premere il tasto F7 per ridurre e F8 aumentare l'ingrandimento.

---

Nota: L'ingrandimento della schermate di Windows Logon è possibile solo avendo un componente di SuperNova in esecuzione come servizio di Windows. Non potrete eseguire il programma in modo completo durante il Login di Windows per le restrizioni di sicurezza.

---

- Casella di controllo Mostra pulsanti ingrandimento al logon.  
Potete nascondere la barra strumenti di SuperNova che appare durante la schermata di Windows Logon deselectando il seguente elemento.
- Casella di controllo Annuncia quando caricato.  
Potete far annunciare "SuperNova caricato" quando SuperNova termina l'installazione, selezionando questa casella di controllo.
- Casella di controllo Carica tutti i driver SAM all'avvio.  
Potete avere SAM che esegue il controllo per tutte le periferiche ogni qual volta che si avvia selezionando questa casella di controllo. Nota questa opzione può causare un avvio di SuperNova lento perchè dovrà attendere che SAM abbia terminato il processo di controllo. Dovreste selezionare questa casella solo se cambiate spesso i dispositivi in output.
- Casella di controllo Salva sempre Impostazioni Utente.  
Per default, SuperNova salverà automaticamente le modifiche fatte alle impostazioni di SuperNova. Per modificare questo comportamento del programma, deselectare la casella di controllo "Salva sempre impostazioni utente". Se questa casella di controllo non è selezionata, allora dovete salvare manualmente le modifiche fatte. Potete farlo selezionando l'opzione "Salva Impostazioni" nel menu File.

- 

- Casella di controllo Richiedi all'utente.

La casella di controllo "Richiedi all'utente" diventa disponibile quando deselezionate la casella di controllo "Salva sempre impostazioni utente". Se selezionate la casella di controllo "Richiedi all'utente", allora SuperNova vi chiederà se volete salvare le modifiche ogni volta che chiudete SuperNova.

- Casella di controllo Voce al logon utente.

Potete aggiungere il supporto vocale alla schermata di logon di Windows selezionando questa casella di controllo. Dopo aver selezionato questa casella di controllo, alla schermata di Logon di Windows potrete utilizzare i seguenti comandi rapidi per controllare la voce:

- Premere F1 per annunciare i tasti rapidi disponibili.
- Premere F2 per silenziare la voce.
- Premere F3 per ripetere l'ultima vocalizzazione.

---

Nota: La vocalizzazione delle schermate del Logon di Windows è possibile solo avendo un componente di SuperNova in esecuzione come servizio di Windows. Non potrete eseguire il programma in modo completo durante il Login di Windows per le restrizioni di sicurezza.

---

## 21.23 Finestra di dialogo Impostazioni Generali Aggiornamento

---

Menu: Generale > Impostazioni Aggiornamento

---

La finestra di dialogo "Impostazioni Aggiornamento" imposta quando SuperNova deve verificare automaticamente gli aggiornamenti. SuperNova può controllare ogni giorno, ogni settimana, ogni mese oppure mai.

E' possibile mantenere SuperNova sempre aggiornato, selezionando nel menu Aiuto "Controllo Aggiornamenti".

## 21.24 Finestra di dialogo Generale nel Pannello di Controllo

Menu: Generale > Pannello di Controllo

La finestra di dialogo "Pannello di Controllo" contiene le impostazioni globali per controllare l'interfaccia utente di SuperNova.

- **Lista Lingua Sistema di Accesso**  
Questa lista vi permette di modificare la lingua di sistema di SuperNova. Ciò include tutti i testi nel pannello di controllo di SuperNova, la lingua della sintesi vocale e i file di aiuto.
- **Casella di controllo Abilita messaggi utili.**  
Questa casella di controllo abilita/disabilita i messaggi utili. Un esempio per un messaggio utile è la modalità grafica: se premete un tasto rapido per la modalità grafica ma questa è disattivata, non avrete il messaggio relativo.
- **Casella di controllo Abilita messaggi di aiuto.**  
Messaggi di aiuto possono apparire per guidarvi attraverso specifiche attività. Se questa opzione non è selezionata, allora questi messaggi non appaiono. E' anche possibile disabilitare specifici messaggi di aiuto quando appaiono, deselezionando la casella di controllo "Non visualizzare questo messaggio in seguito" all'interno del messaggio stesso.
- **Usare le Impostazioni Predefinite nel pannello di controllo.**  
Per default, userete le impostazioni correnti di SuperNova quando entrerete nel pannello di controllo di SuperNova. Questo vi permetterà di provare gli effetti di eventuali modifiche alle impostazioni. In alcuni casi, le impostazioni che desiderate usare nella vostra applicazione non sono adatte al pannello di controllo di SuperNova. Selezionando questa casella di controllo permetterete a SuperNova di usare le impostazioni Applicazione predefinite e non le impostazioni Applicazione personalizzate.
- **Casella di controllo Nascondi quando Ridotto a Icona.**  
Potete evitare che il pannello di controllo di SuperNova sia sulla barra dei task e parte della finestra "Passa a" selezionando questa casella di controllo.

Potete continuare ad accedere al pannello di controllo di SuperNova con il tasto rapido "Apri pannello di controllo" o attraverso il System Tray.

- Pulsanti opzione per Stile Barra Menu e Barra Pulsanti.  
Potete visualizzare il pannello di controllo di SuperNova solo come barra menu oppure come barra menu e barra pulsanti. Lo stile Barra Pulsanti include grandi pulsanti grafici che danno facile accesso alle principali impostazioni di SuperNova.
- Casella di controllo Barra di Stato.  
E' possibile nascondere la barra di stato che è parte del pannello di controllo di SuperNova deselezionando questa casella di controllo. La barra di stato contiene informazioni sull'applicazione e il file impostazioni corrente in uso. Tutte le modifiche fatte nel pannello di controllo vengono applicate a questo file impostazioni.
- Casella di controllo Sempre in Alto  
Se questa impostazione è abilitata, il pannello di controllo di SuperNova sarà sempre in alto nelle altre finestre.
- Avvio con Pannello...Pulsanti di opzione.  
Potete controllare l'aspetto del pannello di controllo di SuperNova quando avviate SuperNova. Potete impostare il pannello di controllo affinché sia visualizzato, ridotto a icona o nella stessa posizione in cui era quando avete chiuso l'ultima volta SuperNova.

#### **21.24.1 Aspetto del Pannello di Controllo**

- Scelte per Aspetto Pannello di Controllo.  
Questa lista vi permette di modificare i colori visualizzati nel pannello di controllo di SuperNova e di selezionare uno degli schemi colori predefiniti. L'impostazione predefinita è "Colori Sistema", che permette a SuperNova di usare i colori dello schema colori di Windows che avete scelto.



## 21.25 Finestra di dialogo Generale Tastiera

Menu: Generale > Tastiera e Tasti Rapidi > Tastiera

---

Potete specificare quale formato tastiera e gruppo di tasti rapidi SuperNova deve usare nella finestra di dialogo "Tastiera".

Opzioni:

- **Lista Tastiera.**  
La lista Tastiera imposta il tipo di tastiera. Questo non deve essere una reale rappresentazione della tastiera in uso.
- **Lista Lingua.**  
La lista "Lingua" dovrebbe coincidere con il formato tastiera di Windows. Il valore si riferisce agli Annunci Tastiera e ai tasti rapidi.
- **Lista Gruppo.**  
La lista Gruppo specifica il gruppo dei tasti rapidi da utilizzare. I gruppi disponibili saranno limitati alle selezioni nelle liste "Tastiera" e "Lingua".
- **Pulsante Ripristina Tasti Rapidi predefiniti.**  
Potete ripristinare tutte le modifiche che avete fatto ai tasti rapidi selezionando questo pulsante.
- **Blocca Numeri attivo (ON) abilita la casella di controllo Tasti Tastierino Numerico.**  
Potete scrivere numeri con il Tastierino Numerico selezionando questa casella di controllo. Se selezionate questa opzione, dovete quindi disattivare Blocca Numeri per utilizzare i tasti rapidi di SuperNova che usano il Tastierino Numerico.

## 21.26 Finestra di dialogo Tasti Rapidi Generali.

Menu: Generale > Tastiera e Tasti Rapidi > Tasti Rapidi

---

Potrete aggiungere, sostituire, o rimuovere i comandi assegnati ai "tasti di scelta" rapida di SuperNova utilizzando l'opzione "tasti di scelta" nella finestra di dialogo. Osservate che la lista dei comandi contiene comandi

globali. I Tasti Rapidi definiti negli Script e nei Map File non possono essere modificati usando questa finestra di dialogo.

Per saperne di più sui tasti modificatori, si veda il capitolo "Risolvere Conflitti Tasti Rapidi" in questo Manuale Utente.

## 21.27 Finestra di dialogo Impostazioni Generali Touch Screen

Menu: Generale > Impostazioni Touch Screen

La finestra "Impostazioni Touch Screen" contiene le opzioni che potete usare per migliorare il vostro operare con uno schermo touch.

### Scheda Generale.

- **Tempo doppio tocco.**  
Questa impostazione controlla la durata tra il primo e il secondo tocco affinché il gesto sia considerato un doppi tocco. Potete aumentare il tempo permesso tra il primo e il secondo tocco muovendo il cursore scorrevole verso destra.
- **Margine instabile.**  
Il margine instabile è la distanza che un tocco iniziale può avere prima che SuperNova pensi che stiate eseguendo un leggero tocco. Potete aumentare la distanza permessa muovendo il cursore scorrevole verso destra.

### Scheda Ingrandimento.

- **Casella di controllo Visualizza Barra Touch.**  
La barra Touch di SuperNova è una barra strumenti touch che appare nella parte inferiore dello schermo quando eseguite un singolo tocco con 3 dita. Potete usare un gesto, ma potete anche controllare l'aspetto della Barra Touch regolando lo stato di questa casella di controllo.
- **Cursore Tocco per movimento inerziale.**  
Con un leggero tocco con un dito spostate lo schermo ingrandito con movimento inerziale. Più veloce eseguite il tocco, più rapido sarà lo scorrimento dello schermo di SuperNova. Questo cursore scorrevole

controlla il livello di resistenza che SuperNova applica al movimento. Potete ridurre il livello di resistenza muovendo il cursore scorrevole verso destra.

- **Cursore per Larghezza Zona Scorrimento Automatico.**  
La "Larghezza Zona Scorrimento Automatico" è la distanza che il vostro dito deve avere dal bordo dello schermo prima che SuperNova inizi a visualizzare automaticamente il resto dello schermo. Potete aumentare la dimensione del margine muovendo il cursore scorrevole verso destra.
- **Cursore per Velocità Zona Scorrimento Automatico.**  
La "Velocità Zona Scorrimento Automatico" imposta quanto velocemente SuperNova inizi a far scorrere automaticamente quando il vostro dito entra nella zona di scorrimento automatico. Potete aumentare la velocità di scorrimento muovendo il cursore scorrevole verso destra.
- **Cursore Tempo massimo per gesto.**  
The "Pass-Through Timeout" è il lasso di tempo prima del quale una pressione diventa un gesto.
- **Casella di controllo Scorri Automaticamente Applicazioni.**  
Questa impostazione controlla se un leggero tocco possa far scorrere automaticamente il contenuto all'interno della finestra applicazione quando la finestra ingrandita è al bordo dello schermo. Per esempio, se state leggendo una pagina web e la finestra ingrandita è nella parte inferiore dello schermo, se eseguite un leggero tocco, la pagina web scorrerà automaticamente, visualizzando molto più contenuto. Le applicazioni che supportano questa funzionalità includono Internet Explorer, Adobe Reader e Microsoft Word.

## **Scheda Tastiera sullo Schermo.**

- **Casella di controllo Apertura Automatica in Desktop App.**  
SuperNova mostra automaticamente una tastiera sullo schermo quando avete bisogno di scrivere e non avete una tastiera collegata al dispositivo. Potete disattivare la visualizzazione automatica della tastiera sullo schermo deselezionando questa impostazione, quando usate applicazioni desktop. Con questa impostazione disattivata, potete comunque attivare la tastiera sullo schermo in qualsiasi

momento toccando il pulsante Tastiera nella Barra Touch di SuperNova o nell'area Notifica di Windows.

- **Lista Schema Colore.**  
Potete modificare l'aspetto della tastiera a video di SuperNova scegliendo uno schema colore alternativo dall'elenco. Gli schemi colori presenti permettono combinazioni ad alto contrasto per poter vedere meglio la tastiera.

## **21.28 Finestra di dialogo Opzioni Generali Avanzate**

Menu: Generale > Opzioni Avanzate

E' possibile specificare le impostazioni per diverse funzioni di SuperNova selezionando Opzioni nella finestra di dialogo "Opzione Generali Avanzate".

### **Scheda Configurazione Sistema**

- **Pulsante Impostazioni Windows.**  
SuperNova fa alcune modifiche al sistema per garantire una miglior accessibilità. Potete disabilitare tutte le modifiche fatte selezionando questo pulsante per aprire la finestra di dialogo "Impostazioni di Windows" e deselegionando gli elementi elencati.
- **Pulsante Setup SAM.**  
Potete accedere alla finestra di dialogo "Configura SAM" selezionando questo pulsante. SAM vi permette di attivare/disattivare il rilevamento di dispositivi braille e vocali e di configurare il driver di SAM per ciascun dispositivo.
- **Casella di controllo Chiudi SAM all'uscita.**  
Dolphin SAM è una componente separata di SuperNova. Potete uscire da Dolphin SAM quando uscite da SuperNova selezionando questa casella di controllo.

### **Scheda Impostazioni Riconoscimento**

- **Casella di controllo Permetti mapping remoto.**  
Potete abilitare il mapping remoto selezionando questa casella di

controllo. Questo permette ai computer che attivano l'utilità Dolphin remote training di collegarsi al vostro computer.

Per ragioni di sicurezza, se abilitate questa opzione, sarà automaticamente disattivata all'uscita da SuperNova.

- Casella di controllo Leggi in colonne se presenti.  
Potete organizzare lo schermo in colonne utilizzando il sistema interno di rilevamento di SuperNova selezionando questa casella di controllo. Questo influenza le opzioni di lettura in SuperNova nelle aree senza Document Object Model (DOM).

## 21.29 Finestra di dialogo Trova elementi

---

Menu: Generale > Trova elementi

---

È possibile utilizzare Trova elementi per avere sotto forma di elenco determinati oggetti in una finestra dell'applicazione. Dopodichè sarà possibile selezionare gli oggetti ed eseguire azioni su di essi. Ad esempio, cliccare sul link di una pagina Web o spostarsi ad un'intestazione di un documento.

È possibile usare Trova elementi in programmi come Microsoft Office e Internet Explorer.

Se siete in un'applicazione che non supporta Trova elementi, Trova elementi sarà disattivato.

Per ulteriori informazioni su Trova elementi e sul supporto offerto per l'applicazione in uso, consultare la Guida di SuperNova disponibile per l'applicazione in uso.



# Indice

## A

Abilita il cambio automatico della lingua, 44

Aggiungere note personali, 8

Aiuto tasti di accesso, 5

Alternare tra ingrandimento digitale ed ottico, 105

Annotazione delle immagini, 109

Annuncia lettere maiuscole, 55

Apri, copia o cancella un libro esistente, 91

Aprire l'ultimo libro che si stava leggendo, 91

Aprire un file nel Lettore di SuperNova:, 89

Aprire un libro da una libreria online, 90

Ascolta una stazione radio, 93

Ascoltare un podcast, 93

Aspetto del Pannello di Controllo, 192

Attiva annuncia lettere maiuscole, 55

Attiva Annuncia maiuscole in lettura riga, 57

Attivare e disattivare la voce, 41

Attivare e disattivare l'ingrandimento, 23

Attivare il Visore, 99, 116

Avvia Lettore Documento, 65

Avvia Riga Continua, 61

Avviare SuperNova, 15

Avviare SuperNova per la prima volta, 15

Azioni, 131

## B

Barra Touch di SuperNova, 125

Bloccare l'immagine, 105, 120

## C

Cambia Map file, 83

Cambia Modalità Ingrandimento, 25

Cambia sintesi vocale, 45

Cambiare i colori dell'immagine, 103, 119

Cancella un'Area Bloccata usando la tastiera, 33

Cattura Immagine sul visualizzatore, 106, 120

Chiudere il pannello di controllo di SuperNoval, 21

Chiudere Lettore documenti, 67

Clicca e leggi, 53

Collega e Visualizza, 97

Collega e Visualizza con Telecamera, 97

Collega e Visualizza della Lavagna Interattiva, 114

Collegarsi al computer del presentatore, 114

Comandi tastiera del Lettore di SuperNova, 94

Comandi tastiera per muoversi nel Pannello di Controllo di SuperNova, 18

Come usare la funzione Aiuto, 5

Conflitti tasti rapidi, 127

Contattare Dolphin nel Regno Unito, 12

Contattare il distributore Dolphin per assistenza, 11

Controllare l'autofocus, 104

Controllo lettura, 65

Creare finestre ingrandite statiche per visualizzare informazioni, 31

Creare Impostazioni Applicazione, 81

Creare Impostazioni Situazione, 82

Creare un'Area Bloccata usando il mouse, 34

Creare un'Area Bloccata usando la tastiera, 32

Cursore Dolphin, 69

Cursore Dolphin (Generale), 142

Cursore Dolphin (Spostamento), 143

## D

Digitare su un touch screen, 126

Dire a SuperNova di ignorare la prossima pressione di un tasto, 127

Disattiva suoni all'avvio, 188

Disattivare i tasti rapidi di SuperNova, 127

## F

File Impostazioni, 81

Finestra di dialogo, 166

Finestra di dialogo Annunci Generali Voce, 184

Finestra di dialogo Annunci Stile Testo Voce, 183

Finestra di dialogo Eco Carattere, 182

Finestra di dialogo Edita Map File., 154

Finestra di dialogo Generale Tastiera, 193

Finestra di dialogo Generale nel Pannello di Controllo, 191

Finestra di dialogo Impostazioni Generali Aggiornamento, 190

Finestra di dialogo Impostazioni Generali Touch Screen, 194

Finestra di dialogo Impostazioni Media per Scansione e Lettura, 187

Finestra di dialogo Impostazioni Nuova Situazione, 151

Finestra di Dialogo Ingrandimento Monitor Multipli, 169

Finestra di dialogo Modifica Impostazioni Applicazioni, 154

Finestra di dialogo Modifica Impostazioni Situazione, 153

Finestra di dialogo Nuove Impostazioni Applicazione, 151

Finestra di dialogo Nuovo Map, 152

Finestra di dialogo Opzioni Avanzate Ingrandimento, 172

Finestra di dialogo Opzioni Evidenziato per Ingrandimento, 159

Finestra di dialogo Opzioni Generali Avanzate, 196

Finestra di dialogo Opzioni Voce Avanzate, 186

Finestra di dialogo Preferenze Generali di Avvio, 188

Finestra di dialogo Preferenze Voce, 178

Finestra di dialogo Puntatori Mouse Ingranditi, 162

Finestra di dialogo Tasti Rapidi Generali., 193

Finestra di dialogo Trova elementi, 197

## G

Gesti con touch screen, 124

Guida da ZoomText a SuperNova, 148

## I

Impostazioni Lavagna Interattiva, 121

Impostazioni nel Pannello di Controllo di SuperNova, 19

Impostazioni telecamera, 114

Impostazioni Voce, 41

Ingrandimento Finestra di dialogo Configura Schema Colore Personalizzato, 155

Ingrandire l'immagine nel Visore, 101, 118

Ingranditore, 23, 135

Installazione e Set Up, 15

Introduzione al pannello di controllo di SuperNova, 17

## L

Leggere e scrivere, 47

Leggere un articolo nel giornale, 92

Leggi carattere, 47

Leggi controllo, 48

Leggi da Qui, 134



Leggi da qui (Cursore Dolphin), 51  
Leggi da Qui Avanzato, 52  
Leggi data e ora, 49  
Leggi finestra, 49  
Leggi Focus, 48  
Leggi il testo sotto il puntatore del mouse, 53  
Leggi parola, 47  
Leggi riga, 48  
Leggi usando il mouse, 53  
Lettore Documento, 65  
Lettore Documento Impostazioni ingrandimento, 164  
Lettura continua, 50  
Libri in Media, 89  
Lista Utilità, 146

## **M**

Media, 87  
Media., 87  
Miglioramento della qualità dell'immagine, 104  
Migliorie dello schermo., 37  
Modalità ospite e modalità provvisoria, 77  
Modifica di ciò che viene letto mentre digitate, 54  
Modifica dimensione ingrandimento, 23  
Modifica lettura caratteri ripetuti, 59  
Modifica lingua della voce di lettura, 44  
Modifica Script, 155  
Modifica un'Area Bloccata usando la tastiera, 33  
Modifica velocità lettura, 42  
Modifica voce, 43  
Modifica volume, 41  
Modificare dimensione e posizione della finestra ingrandita, 26

Modificare il colore, il carattere e gli elementi visualizzati in Riga Continua, 63  
Modificare l'aspetto del pannello di controllo di SuperNova, 20  
Modificare le Impostazioni per, 89  
Mostra o Nascondi Aree Bloccate, 35  
Mostrare e Nascondere la Barra Strumenti Visore, 101, 117

## **N**

Notizie, Media, Stazioni Radio e Podcast, 92  
Nuovo Script, 153

## **O**

OCR Immagine nel visualizzatore, 106  
Ottenere Aiuto dal Pannello di Controllo di SuperNova, 9  
Ottenere Aiuto utilizzando una applicazione, 6  
Ottenere assistenza per SuperNova, 10  
Ottenere assistenza sul sito Dolphin, 10

## **P**

Pagina Migliorie, 177  
Pannello di Controllo di SuperNova, 17  
Panoramica della posizione della finestra ingrandita, 31  
Passare dal Visualizzatore al desktop, 100, 116  
Per ulteriori istruzioni all'utilizzo, 13  
Preparare la postazione di lavoro, 98  
Profili, 73

## **R**

Recapito negli USA per assistenza Dolphin, 12  
Regolare la posizione e la dimensione del Visore, 100  
Regolare l'intensità del tocco, 126  
Regolazione finestra ingrandimento, 140

Rendi il focus più visibile, 38  
Rendi il puntatore più visibile, 39  
Rendi lo schermo più visibile, 37  
Riassegnare un tasto rapido di SuperNova, 128  
Riferimenti, 151  
Riga Continua, 61, 144  
Ruotare l'immagine nel Visore, 103

### **S**

Salva modifiche impostazione, 83  
Scansione e Lettura di testi stampati, 88  
Scansione e Lettura di un file, 87  
Scorri testo in Riga Continua, 62  
Seguire i movimenti del presentatore, 119  
Selezionare una telecamera in SuperNova, 98  
Sistemare gli elenchi per le notizie, le radio e i podcast preferiti, 94  
Spostarsi tra gli argomenti dell'Aiuto, 7  
Spostarsi tra l'Aiuto e la vostra applicazione, 8

### **T**

Tasti di navigazione rapida, 147  
Tasti Rapidi, 131  
Tasti Rapidi di Navigazione per Microsoft Word, 147  
Tasti Voce, 134  
Terminologia per Touchscreen, 123  
Touchscreen, 123  
Trovare il numero di versione e il numero di serie del vostro prodotto, 12  
Trovare una telecamera e un supporto idonei, 98

### **U**

Usare il menu Aiuto, 10  
Usare il pulsante Aiuto, 9  
Usare la vostra telecamera con SuperNova, 99

Usate la guida rapida, 5  
Uscire da SuperNova, 15  
Utilizzare il cambio di tono voce per indicare maiuscola durante spelling carattere, 58  
Utilizzare suoni per indicare Maiuscola, 57

### **V**

Visualizzare altre parti dell'immagine, 102, 119  
Visualizzare altre parti dello schermo, 28  
Visualizzare il computer del presentatore, 115  
Voce, 132